
ブレードサーバ内蔵 LAN スイッチモジュール
ソフトウェアマニュアル

運用コマンドレファレンス Vol.2

OS-L3A Ver.10.5, Ver.10.7, Ver.11.6 および, OS-L3SA Ver.11.6 対応

BSELANSW-S004-02

HITACHI

■対象製品

このマニュアルは、BS320 内蔵 LAN スイッチモジュール、BS2000 内蔵 LAN スイッチモジュール、BS500 内蔵 LAN スイッチモジュールを対象に記載しています。

また、ソフトウェア機能は、OS-L3A Ver.10.5, Ver.10.7, Ver.11.6 および、OS-L3SA Ver.11.6 によってサポートする機能について記載しています。

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標一覧

Cisco は、米国 Cisco Systems, Inc. の米国および他の国々における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corp. の商品名称です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

IPX は、Novell, Inc. の商標です。

Microsoft は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

Octpower は、日本電気（株）の登録商標です。

sFlow は、米国およびその他の国における米国 InMon Corp. の登録商標です。

UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

VitalQIP, VitalQIP Registration Manager は、Lucent technologies の商標です。

VLANaccessClient は、NEC ソフトの商標です。

VLANaccessController, VLANaccessAgent は、NEC の商標です。

Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

イーサネットは、富士ゼロックス（株）の商品名称です。

そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

■ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

■発行

2013年 12月 （第2版） BSELANSW - S004-02

■著作権

Copyright (c) Hitachi, Ltd. 2006-2013. All rights reserved.

変更履歴

【OS-L3A Ver.10.5, Ver.10.7, Ver.11.6 および, OS-L3SA Ver.11.6 対応版】

BladeSymphony 全モデルの内蔵 LAN スイッチモジュールのマニュアルを統合しました。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【OS-L3A Ver. 10.7, OS-L3SA Ver.11.6 対応版】

BS320 および BS2000 のブレードサーバ内蔵 LAN スイッチモジュール ソフトウェアマニュアル Ver.10.7 対応版に収録していた記述をこのマニュアルに収録しています。

また、新たに追加されました BS500 用 LAN スイッチモジュールの記述を統合し、このマニュアルに収録しています。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

■対象製品およびソフトウェアバージョン

このマニュアルは、BS320 内蔵 LAN スイッチモジュール、BS2000 内蔵 LAN スイッチモジュール、BS500 内蔵 LAN スイッチモジュールを対象に記載しています。ソフトウェア機能は、OS-L3A Ver.10.5, Ver.10.7, Ver.11.6 および、OS-L3SA Ver.11.6 によってサポートする機能について記載しています。

操作を行う前にこのマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分に理解してください。また、このマニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。

なお、このマニュアルでは特に断らないかぎり、BS320 内蔵 LAN スイッチモジュール、BS2000 内蔵 LAN スイッチモジュール、BS500 内蔵 LAN スイッチモジュールに共通の機能および各ソフトウェアで共通の機能について記載します。LAN スイッチモジュールのモデルで共通でない機能、OA-L3A および OS-L3SA で共通でない機能については、それぞれ以下のマークで示します。

【AX3630S】:

BS320 内蔵 LAN スイッチモジュールについての記述です。

【AX3640S】:

BS2000 / BS500 内蔵 1GbpsLAN スイッチモジュール (20 ポート) および、1/10Gbps LAN スイッチモジュールについての記述です。

【AX3650S】:

BS500 内蔵 1GbpsLAN スイッチモジュール (40 ポート) についての記述です。

【OS-L3A】:

BS320 内蔵 LAN スイッチモジュール, BS2000 内蔵 LAN スイッチモジュール, BS500 内蔵 LAN スイッチモジュールの OS-L3A についての記述です。

【OS-L3SA】:

BS500 内蔵 1Gb LAN スイッチモジュール (40 ポート) の OS-L3SA についての記述です。

■このマニュアルの訂正について

このマニュアルに記載の内容は、ソフトウェアと共に提供する「リリースノート」および「マニュアル訂正資料」で訂正する場合があります。

■対象読者

本装置を利用したネットワークシステムを構築し、運用するシステム管理者の方を対象としています。

また、次に示す知識を理解していることを前提としています。

- ネットワークシステム管理の基礎的な知識

■マニュアルの読書手順

本装置の導入、セットアップ、日常運用までの作業フローに従って、それぞれの場合に参照するマニュアルを次に示します。

●ハードウェアの設備条件, 取り扱い方法を調べる

BladeSymphony
ユーザーズガイド

●ソフトウェアの機能, コンフィグレーションの設定, 運用コマンドについて知りたい

コンフィグレーションガイド
Vol. 1

(BSELANSW-S007)

Vol. 2

(BSELANSW-S008)

Vol. 3

(BSELANSW-S009)

●コンフィグレーションコマンドの入力シンタックス, パラメータ詳細について知りたい

コンフィグレーション
コマンドレファレンス

Vol. 1

(BSELANSW-S001)

Vol. 2

(BSELANSW-S002)

●運用コマンドの入力シンタックス, パラメータ詳細について知りたい

運用コマンドレファレンス

Vol. 1

(BSELANSW-S003)

Vol. 2

(BSELANSW-S004)

●メッセージとログについて調べる

メッセージ・ログレファレンス

(BSELANSW-S005)

●MIBについて調べる

MIBレファレンス

(BSELANSW-S006)

■このマニュアルでの表記

AC	Alternating Current
ACK	ACKnowledge
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ALG	Application Level Gateway
ANSI	American National Standards Institute
ARP	Address Resolution Protocol
AS	Autonomous System
AUX	Auxiliary
BGP	Border Gateway Protocol
BGP4	Border Gateway Protocol - version 4

BGP4+	Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol - version 4
bit/s	bits per second *bpsと表記する場合があります。
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
BRI	Basic Rate Interface
CDP	Cisco Discovery Protocol
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
CIR	Committed Information Rate
CIST	Common and Internal Spanning Tree
CLNP	ConnectionLess Network Protocol
CLNS	ConnectionLess Network System
CONS	Connection Oriented Network System
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
CSNP	Complete Sequence Numbers PDU
CST	Common Spanning Tree
DA	Destination Address
DC	Direct Current
DCE	Data Circuit terminating Equipment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIS	Draft International Standard/Designated Intermediate System
DNS	Domain Name System
DR	Designated Router
DSAP	Destination Service Access Point
DSCP	Differentiated Services Code Point
DTE	Data Terminal Equipment
DVMRP	Distance Vector Multicast Routing Protocol
E-Mail	Electronic Mail
EAP	Extensible Authentication Protocol
EAPOL	EAP Over LAN
EFM	Ethernet in the First Mile
ES	End System
FAN	Fan Unit
FCS	Frame Check Sequence
FDB	Filtering DataBase
FTTH	Fiber To The Home
GBIC	GigaBit Interface Converter
GSRP	Gigabit Switch Redundancy Protocol
HMAC	Keyed-Hashing for Message Authentication
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICMP	Internet Control Message Protocol
ICMPv6	Internet Control Message Protocol version 6
ID	Identifier
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
IETF	the Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IP	Internet Protocol
IPCP	IP Control Protocol
IPv4	Internet Protocol version 4
IPv6	Internet Protocol version 6
IPv6CP	IP Version 6 Control Protocol
IPX	Internetwork Packet Exchange
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
IST	Internal Spanning Tree
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LLC	Logical Link Control
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLQ+3WFQ	Low Latency Queueing + 3 Weighted Fair Queueing
LSP	Label Switched Path
LSP	Link State PDU
LSR	Label Switched Router
MAC	Media Access Control
MC	Memory Card
MD5	Message Digest 5
MDI	Medium Dependent Interface
MDI-X	Medium Dependent Interface crossover
MIB	Management Information Base
MRU	Maximum Receive Unit
MSTI	Multiple Spanning Tree Instance
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol
MTU	Maximum Transfer Unit

NAK	Not Acknowledge
NAS	Network Access Server
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NDP	Neighbor Discovery Protocol
NET	Network Entity Title
NLA ID	Next-Level Aggregation Identifier
NPDU	Network Protocol Data Unit
NSAP	Network Service Access Point
NSSA	Not So Stubby Area
NTP	Network Time Protocol
OADP	Octpower Auto Discovery Protocol
OAM	Operations,Administration,and Maintenance
OSPF	Open Shortest Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
PAD	PADding
PAE	Port Access Entity
PC	Personal Computer
PCI	Protocol Control Information
PDU	Protocol Data Unit
PICS	Protocol Implementation Conformance Statement
PID	Protocol IDentifier
PIM	Protocol Independent Multicast
PIM-DM	Protocol Independent Multicast-Dense Mode
PIM-SM	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
PoE	Power over Ethernet
PRI	Primary Rate Interface
PS	Power Supply
PSNP	Partial Sequence Numbers PDU
QoS	Quality of Service
RA	Router Advertisement
RADIUS	Remote Authentication Dial In User Service
RDI	Remote Defect Indication
REJ	REJect
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPng	Routing Information Protocol next generation
RMON	Remote Network Monitoring MIB
RPF	Reverse Path Forwarding
RQ	ReQuest
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
SA	Source Address
SD	Secure Digital
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SDU	Service Data Unit
SEL	NSAP SElector
SFD	Start Frame Delimiter
SFP	Small Form factor Pluggable
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNAP	Sub-Network Access Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNP	Sequence Numbers PDU
SNPA	Subnetwork Point of Attachment
SPF	Shortest Path First
SSAP	Source Service Access Point
STP	Spanning Tree Protocol
TA	Terminal Adapter
TACACS+	Terminal Access Controller Access Control System Plus
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TLA ID	Top-Level Aggregation Identifier
TLV	Type, Length, and Value
TOS	Type Of Service
TPID	Tag Protocol Identifier
TTL	Time To Live
UDLD	Uni-Directional Link Detection
UDP	User Datagram Protocol
UPC	Usage Parameter Control
UPC-RED	Usage Parameter Control - Random Early Detection
VAA	VLAN Access Agent
VLAN	Virtual LAN
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network
WDM	Wavelength Division Multiplexing
WFQ	Weighted Fair Queueing

WRED	Weighted Random Early Detection
WS	Work Station
WWW	World-Wide Web
XFP	10 gigabit small Form factor Pluggable

■ 常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外を使用しています。

- 宛て（あて）
- 宛先（あてさき）
- 溢れ（あふれ）
- 迂回（うかい）
- 鍵（かぎ）
- 個所（かしよ）
- 筐体（きょうたい）
- 桁（けた）
- 毎（ごと）
- 閾値（しきいち）
- 芯（しん）
- 溜まる（たまる）
- 誰（だれ）
- 必須（ひつす）
- 輻輳（ふくそう）
- 閉塞（へいそく）
- 漏洩（ろうえい）

■ kB(バイト)などの単位表記について

1kB(キロバイト)，1MB(メガバイト)，1GB(ギガバイト)，1TB(テラバイト)はそれぞれ 1024 バイト， 1024^2 バイト， 1024^3 バイト， 1024^4 バイトです。

目次

第 1 編 このマニュアルの読み方

1	このマニュアルの読み方	1
	コマンドの記述形式	2
	パラメータに指定できる値	4
	文字コード一覧	6
	入力エラー位置指摘で表示するメッセージ	7

第 2 編 IPv4 パケット中継

2	IPv4 ・ ARP ・ ICMP	9
	show ip-dual interface	10
	show ip interface	15
	show ip arp	20
	clear arp-cache	24
	show netstat(netstat)	28
	clear netstat	38
	clear tcp	39
	ping	41
	tracert	46

3	DHCP リレー機能	49
	show dhcp traffic	50
	clear dhcp traffic	52
	show dhcp giaddr	53

4	DHCP サーバ機能	55
	show ip dhcp binding	56
	clear ip dhcp binding	58
	show ip dhcp import	59
	show ip dhcp conflict	61
	clear ip dhcp conflict	63
	show ip dhcp server statistics	64
	clear ip dhcp server statistics	66
	restart dhcp	67
	dump protocols dhcp	69

dhcp server monitor	70
no dhcp server monitor	71

第 3 編 IPv4 ルーティングプロトコル

5	IPv4 ルーティングプロトコル	73
	show ip route	74
	clear ip route	85
	show ip entry	87
	show ip rip	90
	clear counters rip ipv4-unicast	104
	show ip ospf	106
	clear ip ospf	137
	show ip bgp	139
	clear ip bgp	176
	show ip static	180
	clear ip static-gateway	184
	show ip vrf 【OS-L3SA】	186
	show ip interface ipv4-unicast	189
	debug ip	193

第 4 編 IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル

6	IPv4 マルチキャストルーティングプロトコル	195
	show ip mcache	196
	show ip mroute	201
	show ip pim interface	206
	show ip pim neighbor	209
	show ip pim mcache	213
	show ip pim bsr	216
	show ip pim rp-mapping	219
	show ip pim rp-hash	221
	show ip igmp interface	223
	show ip igmp group	226
	show ip rpf	230
	show ip multicast statistics	233
	clear ip multicast statistics	237
	show ip multicast resources 【OS-L3SA】	239

restart ipv4-multicast	241
dump protocols ipv4-multicast	244
erase protocol-dump ipv4-multicast	246

第 5 編 IPv4・IPv6 ルーティングプロトコル共通

7 IPv4・IPv6 ルーティングプロトコル共通	249
show processes memory unicast	250
show processes cpu unicast	252
show processes task unicast	255
show processes timer unicast	257
restart unicast	259
debug protocols unicast	262
no debug protocols unicast	263
dump protocols unicast	264
erase protocol-dump unicast	266

第 6 編 IPv6 パケット中継

8 IPv6・NDP・ICMPv6	269
show ip-dual interface	270
show ipv6 interface	275
show ipv6 neighbors	279
clear ipv6 neighbors	283
show netstat(netstat)	286
clear netstat	297
clear tcp	298
ping ipv6	300
traceroute ipv6	306

9 RA	311
show ipv6 routers	312

10 IPv6 DHCP サーバ機能	317
show ipv6 dhcp binding	318
clear ipv6 dhcp binding	320
show ipv6 dhcp server statistics	322

clear ipv6 dhcp server statistics	326
restart ipv6-dhcp server	327
dump protocols ipv6-dhcp server	329
ipv6-dhcp server monitor	330
no ipv6-dhcp server monitor	331
set ipv6-dhcp server duid	332
show ipv6-dhcp server duid	333
erase ipv6-dhcp server duid	334

第 7 編 IPv6 ルーティングプロトコル

11 IPv6 ルーティングプロトコル	335
show ipv6 route	336
clear ipv6 route	347
show ipv6 entry	349
show ipv6 rip	352
clear counters rip ipv6-unicast	365
show ipv6 ospf	367
clear ipv6 ospf	400
show ipv6 bgp	402
clear ipv6 bgp	444
show ipv6 static	448
clear ipv6 static-gateway	452
show ipv6 vrf 【OS-L3SA】	454
show ipv6 interface ipv6-unicast	457
debug ipv6	461

第 8 編 IPv6 マルチキャストルーティングプロトコル

12 IPv6 マルチキャストルーティングプロトコル	463
show ipv6 mcache	464
show ipv6 mroute	468
show ipv6 pim interface	473
show ipv6 pim neighbor	476
show ipv6 pim mcache	479
show ipv6 pim bsr	482
show ipv6 pim rp-mapping	485
show ipv6 pim rp-hash	488

show ipv6 mld interface	490
show ipv6 mld group	493
show ipv6 rpf	497
show ipv6 multicast statistics	500
clear ipv6 multicast statistics	503
show ipv6 multicast resources 【OS-L3SA】	505
restart ipv6-multicast	507
debug protocols ipv6-multicast	510
no debug protocols ipv6-multicast	512
dump protocols ipv6-multicast	513
erase protocol-dump ipv6-multicast	515

索引	517

1

このマニュアルの読み方

コマンドの記述形式

パラメータに指定できる値

文字コード一覧

入力エラー位置指摘で表示するメッセージ

コマンドの記述形式

各コマンドは以下の形式に従って記述しています。

〔機能〕

コマンドの使用用途を記述しています。

〔入力形式〕

コマンドの入力形式を定義しています。この入力形式は、次の規則に基づいて記述しています。

1. 値や文字列を設定するパラメータは、<>で囲みます。
2. <>で囲まれていない文字はキーワードで、そのまま入力する文字です。
3. {A | B} は、「A または B のどちらかを選択」を意味します。
4. [] で囲まれたパラメータやキーワードは「省略可能」を意味します。
5. パラメータの入力形式を、「パラメータに指定できる値」に示します。

〔入力モード〕

コマンドが使用できる入力モード（装置管理者モード、一般ユーザモードおよび装置管理者モード）を表示しています。

〔パラメータ〕

コマンドで設定できるパラメータを詳細に説明しています。「すべてのパラメータ省略時の動作」とした項目では、省略可能なパラメータをすべて同時に省略した場合の動作について説明しています。

「本パラメータ省略時の動作」とした項目では、パラメータ単位に省略した場合の個別の動作について記述しています。また、複数のパラメータについて、パラメータ単位に省略した場合の個別の動作を「各パラメータ省略時の動作」とした項目にまとめて記述することがあります。

〔実行例〕

コマンド使用方法の例を適宜に挙げています。

〔表示説明〕

実行例で示す表示内容についての説明を記述しています。

各コマンドの〔実行例〕で、コマンドの実行直後に表示される **Date** 表示の説明を、次の表に示します。

表 1-1 コマンド受付時刻表示

表示項目	表示内容 意味
Date	yyyy/mm/dd hh:mm:ss timezone 年/月/日 時:分:秒 タイムゾーン

本装置は、コンフィグレーションで設定されたインタフェースに対して、対応する名称を付与します。〔表示説明〕に <interface name> と記載されている場合、本装置は次の表に示すインタフェース名を表示します。

表 1-2 入力形式に対して付与するインタフェース名一覧

入力形式	インタフェース名 <interface name>
interface gigabitethernet	geth0/1 数値は <nif no.>/<port no.> です。

入力形式	インタフェース名 <interface name>
interface tengigabitethernet	tengeth0/25 数値は <nif no.>/<port no.> です。
interface vlan <vlan id>	VLAN0002 下 4 桁の数値は <vlan id> です。
interface loopback 0	loopback0

〔通信への影響〕

コマンドの設定により通信が途切れるなど通信に影響がある場合、本欄に記述しています。

〔応答メッセージ〕

コマンド実行後に表示される応答メッセージの一覧を記述しています。

ただし、入力エラー位置指摘で表示されたエラーメッセージはここでは記述しないで、「入力エラー位置指摘で表示するメッセージ」で別途掲載してあります。

本装置は、コンフィグレーションで設定されたインタフェースに対して、対応する名称を付与します。〔応答メッセージ〕に <interface name> と記載されている場合、本装置は「表 1-2 入力形式に対して付与するインタフェース名一覧」に示すインタフェース名を表示します。

〔注意事項〕

コマンドを使用する上での注意点について記述しています。

パラメータに指定できる値

パラメータに指定できる値を、次の表に示します。

表 1-3 パラメータに指定できる値

パラメータ種別	説明	入力例
名前	アクセスリストの名称などは、1 文字目は英字、2 文字目以降は英数字とハイフン (-)、アンダースコア (_)、ピリオド (.) で指定できます。 なお、コマンド入力形式上、名前またはコマンド名・パラメータ (キーワード) のどちらでも指定できる部分で、コマンド名・パラメータ (キーワード) と同一の名前を指定した場合、コマンド名・パラメータ (キーワード) が指定されたとみなされます。	ip access-list standard <u>inbound1</u>
MAC アドレス, MAC アドレスマスク	2 バイトずつ 16 進数で表し、この間をドット (.) で区切ります。	1234.5607.08ef 0000.00ff.ffff
IPv4 アドレス, IPv4 サブネットマスク	1 バイトずつ 10 進数で表し、この間をドット (.) で区切ります。	192.168.0.14 255.255.255.0
IPv6 アドレス	2 バイトずつ 16 進数で表し、この間をコロン (:) で区切ります。	3ffe:501:811:ff03::87ff:fed0:c7e0
IPv6 リンクローカルアドレス	IPv6 アドレスの後部にパーセント (%) をはさんでインタフェース名称を指定します。	fe80::200:87ff:fe5a:13c7%eth1/1

■ <switch no.> の範囲【OS-L3SA】

パラメータ <switch no.> の値の範囲を次の表に示します。

表 1-4 <switch no.> の値の範囲

モデル	値の範囲
BS500 1Gb LAN スイッチモジュール (40 ポート)	1

■ <nif no.> および <port no.> の範囲

パラメータ <nif no.> および <port no.> の値の範囲を次の表に示します。

表 1-5 <nif no.> および <port no.> の値の範囲

項番	モデル	値の範囲	
		種別	<nif no.>/<port no.>
1	BS320 1Gb LAN スイッチモジュール	gigabitethernet	0/1 ~ 0/24
2	BS2000 1Gb LAN スイッチモジュール BS500 1Gb LAN スイッチモジュール	gigabitethernet	0/1 ~ 0/24 (※ 1)
3	BS320 10Gb LAN スイッチモジュール	gigabitethernet	0/1 ~ 0/2, 0/5 ~ 0/24 (※ 2)
		tengigabitethernet	0/25 ~ 0/26
4	BS2000 1/10Gb LAN スイッチモジュール BS500 1/10Gb LAN スイッチモジュール	gigabitethernet	0/1 ~ 0/4, 0/5 ~ 0/24 (※ 1)

項番	モデル	値の範囲	
		種別	<nif no.>/<port no.>
		tengigabitethernet	0/25 ~ 0/26
5	BS500 1Gb LAN スイッチモジュール (40 ポート)	gigabitethernet	0/1 ~ 0/40

※ 1 : 0/13 ~ 0/14, 0/23 ~ 0/24 は未使用ポートです。

※ 2 : 0/3 ~ 0/4 は未使用ポートです。

■ <port list> の指定方法と指定値の範囲

パラメータの入力形式に、<port list> と記載されている場合、<nif no.>/<port no.> の形式でハイフン (-)、コンマ (,), アスタリスク (*) を使用して複数のポートを指定します。また、<nif no.>/<port no.> と記載されている場合と同様に一つのポートを指定できます。指定値の範囲は、前述の <nif no.> および <port no.> の範囲に従います。

[ハイフンまたはコンマによる範囲指定の例]

0/1-3,5

[アスタリスクによる範囲指定の例]

/: 装置の全ポートを指定

■ <vlan id list> の指定方法

パラメータの入力形式に、<vlan id list> と記載されている場合、ハイフン (-)、コンマ (,) を使用して複数の VLAN ID を指定できます。また、<vlan id> と記載されている場合と同様に一つの VLAN ID を指定できます。指定値の範囲は、VLAN ID=1 (デフォルト VLAN の VLAN ID) およびコンフィグレーションコマンドで設定された VLAN ID 値になります。

[ハイフンまたはコンマによる範囲指定の例]

1-3,5,10

■ <channel group list> の指定方法

パラメータの入力形式に、<channel group list> と記載されている場合、ハイフン (-)、コンマ (,) を使用して複数のチャネルグループ番号を指定します。また、一つのチャネルグループ番号も指定できます。チャネルグループ番号の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定されたチャネルグループ番号になります。

[ハイフンまたはコンマによる範囲設定の例]

1-3,5,10

■ <vrf id> の設定値の範囲【OS-L3SA】

<vrf id> の値の範囲を次の表に示します。

表 1-6 <vrf id> の値の範囲

項番	値の範囲
1	2 ~ 32

文字コード一覧

文字コード一覧を次の表に示します。

表 1-7 文字コード一覧

文字	コード	文字	コード	文字	コード	文字	コード	文字	コード	文字	コード
スペース	0x20	0	0x30	@	0x40	P	0x50	`	0x60	p	0x70
!	0x21	1	0x31	A	0x41	Q	0x51	a	0x61	q	0x71
"	0x22	2	0x32	B	0x42	R	0x52	b	0x62	r	0x72
#	0x23	3	0x33	C	0x43	S	0x53	c	0x63	s	0x73
\$	0x24	4	0x34	D	0x44	T	0x54	d	0x64	t	0x74
%	0x25	5	0x35	E	0x45	U	0x55	e	0x65	u	0x75
&	0x26	6	0x36	F	0x46	V	0x56	f	0x66	v	0x76
'	0x27	7	0x37	G	0x47	W	0x57	g	0x67	w	0x77
(	0x28	8	0x38	H	0x48	X	0x58	h	0x68	x	0x78
)	0x29	9	0x39	I	0x49	Y	0x59	i	0x69	y	0x79
*	0x2A	:	0x3A	J	0x4A	Z	0x5A	j	0x6A	z	0x7A
+	0x2B	;	0x3B	K	0x4B	[	0x5B	k	0x6B	{	0x7B
,	0x2C	<	0x3C	L	0x4C	¥	0x5C	l	0x6C		0x7C
-	0x2D	=	0x3D	M	0x4D	]	0x5D	m	0x6D	}	0x7D
.	0x2E	>	0x3E	N	0x4E	^	0x5E	n	0x6E	~	0x7E
/	0x2F	?	0x3F	O	0x4F	_	0x5F	o	0x6F	---	---

注意事項

疑問符 (?) (0x3F) を入力するには [Ctrl] + [V] を入力後 [?] を入力してください。

入力エラー位置指摘で表示するメッセージ

入力エラー位置指摘（「コンフィグレーションガイド Vol.1 4.2.3 入力エラー位置指摘機能」参照）で出力するエラーメッセージを次の表に示します。

表 1-8 入力エラー位置指摘エラーメッセージ一覧

項番	メッセージ	説明	発生条件
1	% illegal parameter at '^' marker	'^' の個所で不正なコマンドまたはパラメータの入力があります。	サポートしていないコマンドまたはパラメータを入力した場合
2	% too long at '^' marker	'^' の個所で桁数の制限以上のパラメータの入力があります。	桁数制限以上のパラメータを入力した場合
3	% Incomplete command at '^' marker	パラメータが不足しています。	パラメータが不足している場合
4	% illegal option at '^' marker	'^' の個所で不正なオプションの入力があります。	不正なオプションを入力した場合
5	% illegal value at '^' marker	'^' の個所で不正な数値の入力があります。	不正な数値を入力した場合
6	% illegal name at '^' marker	'^' の個所で不正な名称の入力があります。	不正な名称を入力した場合
7	% out of range '^' marker	'^' の個所で範囲外の数値が入力されています。	範囲外の数値が入力されている場合
8	% illegal IP address format at '^' marker	'^' の個所で不正な IP アドレスまたは IPv6 アドレスが入力されています。	IP アドレスまたは IPv6 アドレスの入力形式が不正の場合
9	% illegal combination or already appeared at '^' marker	'^' の個所で入力済みのパラメータの入力があります。	入力済みのパラメータを再入力した場合
10	% illegal format at '^' marker	'^' の個所でフォーマット不正なパラメータの入力があります。	パラメータの入力形式が不正の場合
11	% Permission denied	本コマンドは一般ユーザでは実行できません。	装置管理者でだけ実行可能なコマンドを一般ユーザで実行した場合
12	% internal program error	プログラムに不良があります。保守員に連絡ください。	上記以外の不正動作が発生した場合
13	% Command not authorized.	実行したコマンドは承認されていません。	RADIUS/TACACS+ のコマンド承認機能を使用して、実行したコマンドが RADIUS/TACACS+ サーバに承認されていない場合
14	% illegal parameter at '<word>' word	不正な文字 '<word>' の入力があります。 <word>：不正な文字	入力できない個所で '<word>' を入力した場合

2

IPv4 ・ ARP ・ ICMP

show ip-dual interface

show ip interface

show ip arp

clear arp-cache

show netstat(netstat)

clear netstat

clear tcp

ping

tracertoute

show ip-dual interface

IPv4/IPv6 インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ip-dual interface
show ip-dual interface [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip-dual interface summary
show ip-dual interface up
show ip-dual interface up [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip-dual interface down
show ip-dual interface down [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip-dual interface <interface type> <interface number> 【OS-L3A,OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf [<vrf id>] 【OS-L3SA】

VRF が設定されているインタフェースだけを詳細表示します。

<vrf id> を省略した場合、VRF 設定の全インタフェースを表示します。

<vrf id> を指定した場合、該当する <vrf id> が設定されているインタフェースだけを表示します。

<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含む全インタフェースを表示します。

summary

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

up

UP 状態のインタフェースを詳細表示します。

down

DOWN 状態のインタフェースを詳細表示します。

<interface type> <interface number>

当該インタフェースの詳細情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> にはコンフィグレーションコマンド interface loopback で設定したループバックインタフェース ID を指定します。

- mgmt 0

すべてのパラメータ省略時の動作

全インタフェースの状態を詳細表示します。

[実行例 1]

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

```
>show ip-dual interface summary [Enter]キー押下
```

図 2-1 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3A】

```
> show ip-dual interface summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0002: UP 192.168.0.60/24
>
```

図 2-2 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3SA】

```
> show ip-dual interface summary
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0002: UP 192.168.0.60/24
VLAN0003: UP 192.171.0.64/24 VRF: 10
VLAN0004: UP 3ffe::1:1/64
>
```

表示形式

Interface name : Status IP-address Subnet-mask

Interface name : Status IP-address Subnet-mask VRF 【OS-L3SA】

Interface name : Status IPv6-address Prefix-len VRF 【OS-L3SA】

〔実行例 1 の表示説明〕

表 2-1 全インタフェースサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示内容
Interface name	インタフェース名	—
Status	インタフェースの状態	UP / DOWN
IP-address	IPv4 アドレス	—
Subnet-mask	サブネットマスク	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
IPv6-address	IPv6 アドレス	—
Prefix-len	プレフィックス長	—

〔実行例 2〕

- UP 状態のインタフェースを詳細に表示します。

```
>show ip-dual interface up [Enter]キー押下
```

- インタフェースの状態を詳細に表示します。

```
> show ip-dual interface vlan 10 [Enter]キー押下
```

インタフェース指定で実行した例を次の図に示します。

図 2-3 インタフェース指定実行例

```

>show ip-dual interface vlan 10
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0010: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 158.214.178.30/25 broadcast 158.214.178.127
    inet 158.214.178.33/32 (virtual router ip address)          <-----1
    inet6 3ffe::1:1/64
    inet6 fe80::60:972e:1d4c%VLAN0010/64
    NIF0/Port1: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22e.1d4c
    NIF0/Port2: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22f.1d4f ChGr: 5 (UP) ←2

    Time-since-last-status-change: 78,11:22:33
    Last down at: 12/25 12:34:56          <-----3
    VLAN: 10                             <-----4
>show ip-dual interface vlan 100 【OS-L3SA】
Date 2011/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0100: flags=8863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 192.182.0.67/24 broadcast 192.182.0.255
    NIF00/Port03: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e220.5200
    Time-since-last-status-change: 00:22:10
    Last down at: -----
    VLAN : 100      VRF: 10              <-----5

```

1. VRRP の仮想ルータの IP アドレスであることを表示します。
2. リンクアグリゲーション回線の場合に表示します。
3. インタフェースダウンの要因は、回線障害、IP 情報または回線に関する情報のコンフィグレーション変更です。回線障害中のコンフィグレーション変更では、ダウン状態が継続しているため、情報は更新しないで、回線障害発生時刻を表示します。
4. VLAN の場合に、VLAN ID を表示します。
5. VLAN の場合に、VLAN ID を表示します。VRF の場合に、VRF ID を表示します。【OS-L3SA】

[実行例 2 の表示説明]

表 2-2 詳細表示内容（共通表示項目）

表示項目	意味	表示内容
flags	当該インタフェースの状態および、設定項目を表示	—
mtu	インタフェースの MTU	「コンフィグレーションガイド Vol.3 1.4.3 MTU とフラグメント」を参照
inet	IPv4 アドレス	—
inet6	IPv6 アドレス	—
broadcast	ブロードキャストアドレス	IP インタフェースタイプが Broad 型のときに表示します。
UP/DOWN	インタフェースの状態	UP：運用中（正常動作中） DOWN：運用中（回線障害発生中）および非運用中
virtual router ip address	VRRP の仮想ルータの IPv4 アドレス	アクセプトモードを設定した VRRP がマスタになったとき表示されます。
media	回線種別	「表 2-3 詳細表示内容（イーサネット回線表示項目）」を参照 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-" を表示します。

表示項目	意味	表示内容
Time-since-last-status-change	UP/DOWN 状態経過時間	インタフェースの状態が最後に変化してからの経過時間。表示形式は、時：分：秒、または、日数、時：分：秒、100 日を超えた場合 "Over 100 days"。 UP/DOWN 状態変化未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
Last down at	インタフェースダウン時刻	インタフェースが最後にダウンした時刻。表示形式は、月／日 時：分：秒、未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
VLAN	VLAN ID	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表 2-3 詳細表示内容（イーサネット回線表示項目）

表示項目	意味	表示内容
NIF<nif no.>	NIF 番号	—
Port<port no.>	ポート番号	—
media	回線種別／回線速度	回線種別については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 show interfaces」の表示項目＜回線種別＞を参照してください。
xxxx.xxxx.xxxx	MAC アドレス	インタフェースから送信するパケットで使用するMACアドレスです。 VLAN インタフェースの場合に、通信できない回線では、オール 0 で表示することがあります。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中はオール 0 で表示します。
ChGr	チャネルグループ番号	—

[実行例 3]

IPv4, IPv6 アドレス状態の詳細情報表示例を次の図に示します。

図 2-4 IP アドレス詳細情報表示

```
>show ip-dual interface
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0003: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 30.0.0.2/24 broadcast 30.0.0.255
    inet6 3ffe:200::2/64
    inet6 fe80::200:87ff:fed0:e9f5% VLAN0003/64
    NIF0/Port1: UP media 1000BASE-T full(auto) 0012.e2d0.e9f5
    Time-since-last-status-change: 03:37:29
    Last down at: 12/15 14:12:10
    VLAN : 3
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 2-4 詳細表示内容 (IPv6 表示項目)

表示項目	意味	表示内容
inet6	IPv6 アドレス	duplicated : アドレスが重複しています。 tentative : アドレスが自動生成中です。
physical address	物理アドレス	カプセル化するアドレスファミリの情報。トンネルインタフェースが設定されている場合だけ有効です。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-5 show ip-dual interface コマンド応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No such interface -- <interface name>.	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与する インタフェース名

[注意事項]

なし

show ip interface

IPv4 インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ip interface
show ip interface [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip interface summary
show ip interface up
show ip interface up [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip interface down
show ip interface down [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip interface <interface type> <interface number>
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf [<vrf id>] 【OS-L3SA】

VRF が設定されているインタフェースだけを詳細表示します。

<vrf id> を省略した場合、VRF 設定の全インタフェースを表示します。

<vrf id> を指定した場合、該当する <vrf id> が設定されているインタフェースだけを表示します。

<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含む全インタフェースを表示します。

summary

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

up

UP 状態のインタフェースを詳細表示します。

down

DOWN 状態のインタフェースを詳細表示します。

<interface type> <interface number>

当該インタフェースの詳細情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> にはコンフィグレーションコマンド interface loopback で設定したループバックインタフェース ID を指定します。

- mgmt 0

すべてのパラメータ省略時の動作

全インタフェースの状態を詳細表示します。

[実行例 1]

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

```
>show ip interface summary [Enter]キー押下
```

図 2-5 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3A】

```
> show ip interface summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0010: UP 158.215.100.1/24
>
```

図 2-6 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3SA】

```
> show ip interface summary
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0010: UP 158.215.100.1/24
VLAN0020: UP 192.168.0.60/24 VRF: 10
>
```

表示形式

Interface name : Status IP-address

Interface name : Status IP-address Subnet-mask VRF 【OS-L3SA】

[実行例 1 の表示説明]

表 2-6 全インタフェースサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示内容
Interface name	インタフェース名	—
Status	インタフェースの状態	UP / DOWN
IP-address	IPv4 アドレス	—
Subnet-mask	サブネットマスク	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

[実行例 2]

- UP 状態のインタフェースを詳細に表示します。

```
>show ip interface up [Enter]キー押下
```

- インタフェースの状態を詳細に表示します。

```
> show ip interface vlan 3 [Enter]キー押下
```

インタフェース指定で実行した例を次の図に示します。

図 2-7 インタフェース指定実行例

```
>show ip interface vlan 3
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0003: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 158.214.178.30/25 broadcast 158.214.178.127
    inet 158.214.178.33/32 (virtual router ip address) <-----1
    NIF0/Port1: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22e.1d4c
    NIF0/Port2: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22f.1d4f ChGr: 5 (UP)←2
    Time-since-last-status-change: 78,11:22:33
    Last down at: 12/25 12:34:56 <-----3
    VLAN: 3 <-----4
>show ip interface vlan 3 【OS-L3SA】
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0003: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
```

```

mtu 1500
inet 158.214.178.30/25 broadcast 158.214.178.127
inet 158.214.178.33/32 (virtual router ip address)
NIF00/Port01: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22e.1d4c
NIF00/Port02: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22f.1d4f ChGr:5 (UP)
Time-since-last-status-change: 30,00:10:00
Last down at: 11/10 11:45:00
VLAN: 3    VRF: 10    <-----5

```

1. VRRP の仮想ルータの IP アドレスであることを表示します。
2. リンクアグリゲーション回線の場合に表示します。
3. インタフェースダウンの要因は、回線障害、IP 情報または回線に関する情報のコンフィグレーション変更です。回線障害中のコンフィグレーション変更では、ダウン状態が継続しているため、情報は更新しないで、回線障害発生時刻を表示します。
4. VLAN の場合に、VLAN ID を表示します。
5. VLAN の場合に、VLAN ID を表示します。VRF の場合に、VRF ID を表示します。

[実行例 2 の表示説明]

表 2-7 詳細表示内容（共通表示項目）

表示項目	意味	表示内容
flags	当該インタフェースの状態および、設定項目を表示	—
mtu	インタフェースの MTU	「コンフィグレーションガイド Vol.3 1.4.3 MTU とフラグメント」を参照
inet	IP アドレス	—
broadcast	ブロードキャストアドレス	IP インタフェースタイプが Broad 型のときに表示します。
UP/DOWN	インタフェースの状態	UP：運用中（正常動作中） DOWN：運用中（回線障害発生中）および非運用中
media	回線種別	「表 2-8 詳細表示内容（イーサネット回線表示項目）」を参照 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-" を表示します。
virtual router ip address	VRRP の仮想ルータの IP アドレス	アクセプトモードを設定した VRRP がマスタになったとき表示されます。
Time-since-last-status-change	UP/DOWN 状態経過時間	インタフェースの状態が最後に変化してからの経過時間。表示形式は、時：分：秒、または、日数、時：分：秒、100 日を超えた場合 "Over 100 days"。 UP/DOWN 状態変化未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
Last down at	インタフェースダウン時刻	インタフェースが最後にダウンした時刻。表示形式は、月／日 時：分：秒、未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
VLAN	VLAN ID	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表 2-8 詳細表示内容（イーサネット回線表示項目）

表示項目	意味	表示内容
NIF<nif no.>	NIF 番号	—
Port<port no.>	ポート番号	—
media	回線種別／回線速度	回線種別については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 show interfaces」の表示項目＜回線種別＞を参照してください。
xxxx.xxxx.xxxx	MAC アドレス	インタフェースから送信するパケットで使用する MAC アドレスです。 VLAN インタフェースの場合に、通信できない回線では、オール 0 で表示することがあります。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中はオール 0 で表示します。
ChGr	チャンネルグループ番号	—

[実行例 3]

IPv4 アドレス状態の詳細情報表示例を次の図に示します。

図 2-8 IP アドレス詳細情報表示

```
>show ip interface
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0003: flags=80e3<UP, BROADCAST, NOTRAILERS, RUNNING, NOARP, MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 30.0.0.2/24 broadcast 30.0.0.255
    NIF0/Port1: UP media 1000BASE-T full(auto) 0012.e2d0.e9f5
    Time-since-last-status-change: 03:37:29
    Last down at: 12/15 14:12:10
    VLAN : 3
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 2-9 詳細表示内容（IPv4 表示項目）

表示項目	意味	表示内容
inet	IPv4 アドレス	duplicated : アドレスが重複しています。
physical address	物理アドレス	カプセル化するアドレスファミリの情報。トンネルインタフェースが設定されている場合だけ有効です。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-10 show ip interface コマンド応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No such interface -- <interface name>.	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名

[注意事項]

なし

show ip arp

ARP 情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip arp
show ip arp [vrf {<vrf id> | all}] 【OS-L3SA】
show ip arp interface vlan <vlan id>
show ip arp <ip address>
show ip arp [vrf <vrf id>] <ip address> 【OS-L3SA】
show ip arp <host>
show ip arp mgmt 0
show ip arp summary 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

指定した VRF の ARP 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の ARP 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの ARP 情報を対象とします。

interface vlan <vlan id>

VLAN ID を指定します。

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

<ip address>

IP アドレスを指定します。

<host>

宛先ホスト名を指定します。

mgmt 0

マネージメントポートを指定します。

summary 【OS-L3SA】

グローバルネットワークを含む全 VRF の ARP 情報の概要を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

すべてのインタフェースに登録された ARP 情報を表示します。

[実行例]

図 2-9 VLAN インタフェース指定のコマンド実行結果画面

```
>show ip arp interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 6 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire      Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100   Static      arpa
  192.0.0.2  0012.e240.0a01  VLAN0100   3h59m0s     arpa
  192.0.0.3  0012.e240.0a02  VLAN0100   3h45m30s    arpa
  192.0.1.1  0012.e240.0a10  VLAN0100   Static      arpa
  192.0.2.1  0012.e240.0a20  VLAN0100   Static      arpa
  192.0.2.2  0012.e240.0a21  VLAN0100   3h55m15s    arpa
>
```

図 2-10 全 ARP 情報表示のコマンド実行結果画面

```
>show ip arp
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 12 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire      Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100   Static      arpa
  192.0.0.2  0012.e240.0a01  VLAN0100   3h49m0s     arpa
  192.0.0.3  0012.e240.0a02  VLAN0100   3h59m30s    arpa
  192.0.1.1  0012.e240.0a10  VLAN0100   Static      arpa
  192.0.2.1  0012.e240.0a20  VLAN0100   Static      arpa
  192.0.2.2  0012.e240.0a21  VLAN0100   3h48m15s    arpa
  192.0.10.1 0012.e240.0b01  VLAN0101   Static      arpa
  192.0.10.2 0012.e240.0b02  VLAN0101   9m30s       arpa
  192.0.10.3 0012.e240.0b03  VLAN0101   8s          arpa
  192.0.20.1 0012.e240.0c10  VLAN0102   Static      arpa
  192.0.20.2 0012.e240.0c20  VLAN0102   3h0m5s      arpa
  192.0.20.3 0012.e240.0c20  VLAN0102   3h14m15s    arpa
>
```

図 2-11 IP アドレス指定のコマンド実行結果画面

```
>show ip arp 192.0.0.1
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire      Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100   Static      arpa
>
```

図 2-12 ホスト名称指定のコマンド実行結果画面

```
>show ip arp Department-3
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire      Type
  192.0.0.3  0012.e240.0a02  VLAN0100   3h59m30s    arpa
>
```

図 2-13 VRF 指定のコマンド実行結果画面【OS-L3SA】

```

>show ip arp vrf all
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 3 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.0.1   0012.e240.0a00  VLAN0100   3h52m45s   arpa
  192.0.0.3   0012.e240.0a02  VLAN0100   3h33m27s   arpa
  192.0.10.2  0012.e240.0b02  VLAN0101   Extra-VRF   arpa

VRF: 2 Total: 3 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.10.1  0012.e240.0b01  VLAN0101   3h37m2s    arpa
  192.0.10.2  0012.e240.0b02  VLAN0101   3h37m2s    arpa
  192.0.20.2  0012.e240.0c01  VLAN0102   Extra-VRF   arpa

VRF: 3 Total: 2 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.10.1  0012.e240.0b01  VLAN0101   Extra-VRF   arpa
  192.0.20.2  0012.e240.0c01  VLAN0102   2h11m21s   arpa
>

```

図 2-14 マネジメントポート指定のコマンド実行結果画面

```

>show ip arp interface mgmt 0
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 3 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.0.2   0012.e240.0a01    MGMT0      3h59m0s     arpa
  192.0.0.3   0012.e240.0a02    MGMT0      3h45m30s    arpa
  192.0.2.2   0012.e240.0a21    MGMT0      3h55m15s    arpa
>

```

図 2-15 summary 指定のコマンド実行結果画面【OS-L3SA】

```

>show ip arp summary
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
Total : 15
VRF          Limit    Entries  Extra-VRF
global       unlimit  10       5
2            1000    5        5
3            unlimit  0        0

```

[表示説明]

show ip arp コマンドの実行結果の表示形式

```

Total: <entry> entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  <IP Address> <MAC Address>      <interface name> <Entry Type> <Hardware Type>

```

表 2-11 ARP 情報表示内容

表示項目	表示内容	
	詳細情報	意味
VRF: <vrf id> 【OS-L3SA】	VRF ID global	— グローバルネットワーク
Total: <entry> entries	エントリ数	ARP テーブルエントリの使用数
<IP Address>	Next Hop IP アドレス	—
<MAC Address>	(incomplete) (deleting) 自 MAC アドレス	アドレス未解決 エントリ削除中 —
<interface name>	インタフェース名称	—

表示項目	表示内容	
	詳細情報	意味
<Entry Type>	Static -- XXhXXmXXs	コンフィグレーションで作成 削除中のエントリ エージングタイム残数（時分秒）
<Hardware Type>	arpa	イーサネットインタフェース

summary 指定：【OS-L3SA】

```

Total: <entry> entries
VRF      Limit    Entries  Extra-VRF
<vrf id> <limit>  <entry>  <import entry>

```

表 2-12 ARP 情報表示内容（summary 指定）

表示項目	表示内容	
	詳細情報	意味
Total: <entry> entries	エントリ数	すべて VRF の ARP テーブルエントリの使用数
<vrf id>	VRF ID global	— グローバルネットワーク
<limit>	ARP 上限数 unlimit	VRF ごとの ARP 上限数 上限数の設定なし
<entry>	エントリ数	VRF ごとの ARP テーブル使用数 (<import entry> を含む)
<import entry>	エントリ数	他の VRF からインポートした ARP のエントリ数

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-13 show ip arp コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
Incomplete command.	入力されたパラメータは不正です。指定パラメータを確認し再実行してください。
No arp entry.	ARP 情報が存在しません。

[注意事項]

- 他装置より学習して作成するエントリは、次の場合には表示されません。
 - インタフェースが立ち上がったあと、通信をしていない場合
 - ARP キャッシュテーブルへ登録したあと、エージング時間を経過した場合
- 他の VRF から経路をインポートしている場合、他の VRF の ARP 情報がインポートされる場合があります。インポートされた ARP 情報は、通常の ARP 情報と同様に 1 エントリ分のリソースを消費します。本コマンドでは Expire フィールドに Extra-VRF と表示されます。【OS-L3SA】

clear arp-cache

ダイナミックに登録された ARP 情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear arp-cache
clear arp-cache [vrf {<vrf id> | all}] 【OS-L3SA】
clear arp-cache interface vlan <vlan id>
clear arp-cache mgmt 0
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

指定した VRF の ARP 情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の ARP 情報をクリアします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークに登録されている ARP 情報をクリアします。

interface vlan <vlan id>

VLAN ID を指定します。

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

mgmt 0

マネージメントポートを指定します。

すべてのパラメータ省略時の動作

すべてのインタフェースのダイナミックに登録された ARP 情報をクリアします。

[実行例]

● ARP 情報のクリア（特定の VLAN インタフェースの ARP 情報を削除する場合）

特定の VLAN インタフェースにダイナミックに登録された ARP 情報をクリアする例を示します。

図 2-16 ARP 情報のクリア実行結果画面（特定の VLAN インタフェースの ARP 情報削除）

```

>show ip arp interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 6 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire    Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.0.2  0012.e240.0a01  VLAN0100  3h39m0s  arpa
  192.0.0.3  0012.e240.0a02  VLAN0100  3h40m0s  arpa
  192.0.1.1  0012.e240.0a10  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.2.1  0012.e240.0a20  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.2.2  0012.e240.0a21  VLAN0100  3h39m0s  arpa
>clear arp-cache interface vlan 100
Deleted arp entry
>show ip arp interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 3 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire    Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.1.1  0012.e240.0a10  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.2.1  0012.e240.0a20  VLAN0100  Static    arpa
>

```

● ARP 情報のクリア（すべての ARP 情報を削除する場合）

本装置にダイナミックに登録されたすべての ARP 情報をクリアする例を示します。

図 2-17 ARP 情報のクリア実行結果画面（すべての ARP 情報削除）

```

>show ip arp interface vlan 101
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 3 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire    Type
  192.0.10.1 0012.e240.0b01  VLAN0101  Static    arpa
  192.0.10.2 0012.e240.0b02  VLAN0101  3h39m0s  arpa
  192.0.10.3 0012.e240.0b03  VLAN0101  3h58m0s  arpa
>show ip arp interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 6 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire    Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.0.2  0012.e240.0a01  VLAN0100  3h49m0s  arpa
  192.0.0.3  0012.e240.0a02  VLAN0100  3h59m0s  arpa
  192.0.1.1  0012.e240.0a10  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.2.1  0012.e240.0a20  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.2.2  0012.e240.0a21  VLAN0100  3h48m0s  arpa
>clear arp-cache
Deleted arp entry
>show ip arp interface vlan 101
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 1 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire    Type
  192.0.10.1 0012.e240.0b01  VLAN0101  Static    arpa
>show ip arp interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 3 entries
  IP Address Linklayer Address Netif      Expire    Type
  192.0.0.1  0012.e240.0a00  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.1.1  0012.e240.0a10  VLAN0100  Static    arpa
  192.0.2.1  0012.e240.0a20  VLAN0100  Static    arpa
>

```

● ARP 情報のクリア（特定の VRF の ARP 情報を削除する場合）

図 2-18 ARP 情報のクリア実行結果画面（特定の VRF の ARP 情報削除）

```
>show ip arp vrf all
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 3 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.0.1   0012.e240.0a00  VLAN0100   3h52m45s   arpa
  192.0.0.3   0012.e240.0a02  VLAN0100   3h33m27s   arpa
  192.0.10.2  0012.e240.0b02  VLAN0101   Extra-VRF  arpa

VRF: 2 Total: 3 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.10.1  0012.e240.0b01  VLAN0101   3h37m2s    arpa
  192.0.10.2  0012.e240.0b02  VLAN0101   3h37m2s    arpa
  192.0.20.2  0012.e240.0c01  VLAN0102   Extra-VRF  arpa

VRF: 3 Total: 2 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.10.1  0012.e240.0b01  VLAN0101   Extra-VRF  arpa
  192.0.20.2  0012.e240.0c01  VLAN0102   2h11m21s   arpa
>
>clear arp-cache vrf 2
Deleted arp entry
>show ip arp vrf all
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 2 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.0.1   0012.e240.0a00  VLAN0100   3h52m45s   arpa
  192.0.0.3   0012.e240.0a02  VLAN0100   3h33m27s   arpa

VRF: 3 Total: 1 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.20.2  0012.e240.0c01  VLAN0102   2h11m21s   arpa
```

● ARP 情報のクリア（マネージメントポートの ARP 情報を削除する場合）

マネージメントポートにダイナミックに登録されたARP情報をクリアする例を示します。

図 2-19 ARP 情報のクリア実行結果画面（マネージメントポートの ARP 情報削除）

```
>show ip arp interface mgmt 0
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 3 entries
  IP Address  Linklayer Address  Netif      Expire      Type
  192.0.0.2   0012.e240.0a01  MGMT0      3h39m0s     arpa
  192.0.0.3   0012.e240.0a02  MGMT0      3h40m0s     arpa
  192.0.2.2   0012.e240.0a21  MGMT0      3h39m0s     arpa
>clear arp-cache interface mgmt 0
Deleted arp entry
>show ip arp interface mgmt 0
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
No arp entry.
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

ARP エントリが再作成されるまで、一時的に通信が中断する場合があります。

[応答メッセージ]

表 2-14 clear arp-cache コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No such interface.	指定されたインタフェースは存在しません。指定パラメータを確認し再実行してください。
No such VRF.	指定された VRF は存在しません。指定パラメータを確認し再実行してください。

[注意事項]

- TCP 通信切断後も 1 分間接続を維持するため、削除コマンド実行後も最大 1 分間、"(incomplete)" 状態で表示され続けます。
- TCP 通信切断から 1 分経過後は "(incomplete)" 状態になることなく削除されます。
- 本コマンドの **vrf** パラメータで特定の **VRF** の **ARP** 情報を削除した場合、それらの **ARP** 情報をインポートして作成した他の **VRF** の **ARP** 情報も削除されます。【OS-L3SA】

show netstat(netstat)

ネットワークの状態・統計を表示します。

[入力形式]

```
[show] netstat [detail][numeric][ addressfamily <address family> ]
[show] netstat all-protocol-address [detail][numeric]
[ addressfamily <address family> ]
[show] netstat interface
[show] netstat interface <interface type> <interface number> [wait <time>]
[show] netstat [{ memory | protocol <protocol> | system }]
[show] netstat statistics [addressfamily <address family>]
[addressfamily <address family>][vrf {<vrf id> | all}]
[show] netstat routing-table[{{detail}[numeric] | statistics }]
[ addressfamily <address family> ]
[show] netstat routing-table[{{detail}[numeric]
[addressfamily <address family>][vrf {<vrf id> | all}]
| statistics [addressfamily <address family>]]] 【OS-L3SA】
[show] netstat multicast [{{detail}[numeric] | statistics }]
[ addressfamily <address family> ]
[show] netstat multicast [{{detail}[numeric]
[addressfamily <address family>][vrf {<vrf id> | all}]
| [statistics] [addressfamily <address family>]]] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

detail

ルーティングテーブルの詳細表示および IP アドレスを省略しないで表示します。

本パラメータ省略時の動作

ルーティングテーブルの詳細を表示しません。また、IP アドレスを省略して表示します。

numeric

ネットワークアドレスをホスト名ではなくアドレス番号として表示します。このオプションは、任意の表示フォーマットで使用できます。

本パラメータ省略時の動作

ネットワークアドレスをホスト名で、またポートをサービス名でそれぞれ表示します。

addressfamily <address family>

指定したアドレスファミリーだけについて、統計またはアドレス制御ブロックをレポートします。

アドレスファミリーは、inet, local, inet6, unix, arp が

ありますが、他パラメータとの組み合わせによって、指定できるアドレスファミリーは異なります。

本パラメータ省略時の動作

すべてのアドレスファミリーについて表示します。

all-protocol-address

ソケットに関係するすべてのプロトコル制御ブロックのアドレスを表示します。デバッグに使用します。

interface <interface type> <interface number>

当該インタフェースの状態を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- `vlan <vlan id>`
 <vlan id> には `interface vlan` コマンドで設定した VLAN ID を指定します。
- `loopback 0`
- `loopback <loopback id>` 【OS-L3SA】
 <loopback id> にはコンフィグレーションコマンド `interface loopback` で設定したループバックインタフェース ID を指定します。

本パラメータ省略時の動作

すべてのインタフェースの状態を表示します。

- `mgmt 0`

本パラメータ省略時の動作

すべてのインタフェースの状態を表示します。

`wait <time>`

ネットワークインタフェースの統計情報について、<time> で指定した秒ごとに定期的に表示します。

{ `memory` | `protocol <protocol>` | `system` }

`memory`

メモリを管理する統計情報を表示します。

`protocol <protocol>`

指定したプロトコルについての統計情報を表示します。指定できるプロトコルは `tcp`, `ip`, `udp`, `icmp`, `igmp`, `arp` です。

`system`

本装置が受信した総パケット数などを表示します。

`statistics`

各プロトコルごとの統計情報を表示します。`routing-table` オプションも同時に指定された場合、ルーティングの統計情報を表示します。

`routing-table`

ルーティング・テーブルを表示します (`statistics` も同時に指定された場合、代わりにルーティングの統計情報を表示します)。

`vrf {<vrf id> | all}` 【OS-L3SA】

VRF を指定して表示します。<vrf id> 指定時は指定した VRF だけ、`all` 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF を表示します。<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを表示します。

`multicast`

マルチキャストの仮想インタフェースと経路情報を表示します。

デフォルトでは、IPv4, IPv6 両方の情報を表示します。

(`address family` を同時に指定することで、IPv4 または IPv6 だけの情報を表示できます。その際に指定する項目は、`inet`, `inet6` です。)

(`statistics` も同時に指定された場合、マルチキャストの統計情報を表示します。)

すべてのパラメータ省略時の動作

すべてのソケットの状態を表示します。サーバ・プロセスが使用しているソケットは通常表示されません。

[実行例] [表示説明]

show netstat コマンド実行後の表示例を「図 2-20 ソケットインタフェースの利用状況」～「図 2-25 show netstat system 統計情報」に示します。

図 2-20 ソケットインタフェースの利用状況

```
> show netstat
Date 2011/07/14 12:00:00 UTC
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address    State
tcp      0      51 192.169.11.99.23   192.169.11.71.65501 ESTABLISHED
tcp      0      0 192.168.11.99.23   192.168.11.71.65502 ESTABLISHED VRF:10
tcp      0      0 localhost.51623     *.*                LISTEN
tcp      0      0 localhost.56172     *.*                LISTEN
tcp      0      0 localhost.56165     *.*                LISTEN
tcp      0      0 localhost.56161     *.*                LISTEN
udp      0      0 localhost.51611     *.*
udp      0      0 localhost.51621     *.*
udp      0      0 localhost.51612     *.*
Active Internet6 connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address    (state)
tcp6      0      0 localhost.56165     *.*                LISTEN
tcp6      0      0 localhost.56161     *.*                LISTEN
Active UNIX domain sockets
Address Type  Recv-Q Send-Q Inode  Conn  Refs  Nextref Addr
9f0bcb0 dgram    0      0 a1dc4a8    0      0      0 /var/tmp/vrrp_raif
```

表 2-15 ソケットインタフェース利用状況の表示内容

表示項目	内容
Proto	ソケットのプロトコル種別
Recv-Q	受信キューに溜まっているデータバイト数
Send-Q	送信キューに溜まっているデータバイト数
Local Address	ソケットの自アドレスとポート番号
Foreign Address	ソケットの相手アドレスとポート番号
State, (state)	TCP のステータス遷移状態
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示
Address	UNIX ドメインコントロールブロックの内部メモリ番地
Type	UNIX ソケットのデータ通信型
Inode	i-node 情報管理テーブルの内部メモリ番地
Conn	UNIX Stream 型ソケットの相手コントロールブロックの内部メモリ番地
Refs	UNIX Datagram 型ソケットの最後に受信した相手コントロールブロックの内部メモリ番地
Nextref Addr	UNIX Datagram ソケットの最後に送信した相手コントロールブロックの内部メモリ番地

図 2-21 各インタフェースの状態

```

>show netstat interface
Date 2011/12/01 12:00:00 UTC
Name      Mtu    Network  Address      Ipkts Ierrs   Opkts Oerrs  Colls
VLAN0002  1500   192.168/24  192.168.0.60  3896  2       2602  0      0
VLAN0002  1500   1234::      1234:::60     3896  2       2602  0      0
VLAN0002  1500   fe80::      fe80::4036:30ff 3896  2       2602  0      0
VLAN0005  1500   192:169:11: 192:169:11::99 159712 0       204354 0      0
VLAN0011  1536   192.168.11/ 192.168.11.99  0      0        0      0      0
VRF:10
VLAN0012  1500   192.168.12/ 192.168.12.99  12     0       2328  0      0
VRF:20
VLAN0013  1500   192.168.13/ 192.168.13.99  0      0       2317  0      0
VRF:30
loopback0 33188  loopback/8  127.0.0.1     4083  0       4083  0      0
loopback0 33188  localhost  ::1           4083  0       4083  0      0
loopback0 33188  fe80::      fe80:::1      4083  0       4083  0      0
localhost 33184  127/8      127.0.0.1     4083  0       4083  0      0
VRF:10
loopback20 33184  127/8      127.0.0.1     4083  0       4083  0      0
VRF:20
loopback20 33184  192.168.112 192.169.112.99 4083  0       4083  0      0
VRF:20
null0     33188  - - - - -  - - - - -     -      -        -      -      -

> show netstat interface vlan 2
Date 2011/12/01 12:08:47 UTC
Name      Mtu    Network  Address      Ipkts Ierrs   Opkts Oerrs  Colls
VLAN0002  1500   192.168/24  192.168.0.60  3896  2       2602  0      0
VLAN0002  1500   1234::      1234:::60     3896  2       2602  0      0
VLAN0002  1500   fe80::      fe80::4036:30ff 3896  2       2602  0      0
>

```

表 2-16 各インタフェースの状態の表示内容

表示項目	内容
Name	インタフェース名称
Mtu	MTU 長
Network	IP ネットワークアドレス IP インタフェース以外のインタフェース時には, "- - -"
Address	ホスト名称 (設定していない場合には, IP アドレス) IP インタフェース以外のインタフェース時には, "- - -"
Ipkts	受信パケット数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Ierrs	受信エラー数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Opkts	送信パケット数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Oerrs	送信エラー数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Colls	衝突発生回数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示

図 2-22 インタフェースの累計統計情報

```

> show netstat interface vlan 2 wait 5
Date 2011/07/14 12:00:00 UTC
Name : VLAN0002 VRF:10
      in      out      total in      total out
packets  errs packets  errs  colls  packets  errs  packets  errs  colls
    3905     2    2603     0     0     3905    40    2603     0     0
      0      0       0      0     0       0      0       0      0     0
      0      0       0      0     0       0      0       0      0     0
^C>

```

表 2-17 インタフェースの累計統計情報の表示内容

表示項目	内容
Name	インタフェース名称
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示
in/packets	指定間隔での受信パケット数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計受信パケット数
in/errs	指定間隔での受信エラー数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計受信エラー数
out/packets	指定間隔での送信パケット数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計送信パケット数
out/errs	指定間隔での送信エラー数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計送信エラー数
colls	指定間隔での衝突発生回数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計衝突発生回数

図 2-23 ルーティング・テーブルの状態

```

>show netstat routing-table
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Routing tables

Internet:
Destination      Gateway          Flags    Refs      Use  Mtu  Interface
Site1            192.168.0.1      UHLC     0         60428 1500  VLAN0002
>
>show netstat routing-table vrf all 【OS-L3SA】
Date 2011/12/10 12:00:00 UTC
Routing tables
Internet:
VRF: global
Destination      Gateway          Flags    Refs      Use  Interface
loopback/8       localhost        UR/DfA   0          0  loopback0
localhost        localhost        UH/DfA   3         3194  loopback0
192.169.11/24    link#2           UC/DA    0          0  VLAN0005
192.169.11.99    link#2           UHC/DA   0          0  loopback0
192.169.111.99   192.169.111.99  UH/DA    0          0  loopback0
VRF: 10
Destination      Gateway          Flags    Refs      Use  Interface
loopback/8       localhost        UR/DfA   0          0  localhost
localhost        localhost        UH/DfA   3         3194  localhost
192.168.11/24    link#5           UC/DA    0          0  VLAN0011
192.168.11.99    link#5           UHC/DA   0          0  localhost
VRF: 20
Destination      Gateway          Flags    Refs      Use  Interface
loopback/8       localhost        UR/DfA   0          0  loopback20
localhost        localhost        UH/DfA   3         3194  loopback20
192.168.12/24    link#6           UC/DA    0          0  VLAN0012
192.168.12.99    link#6           UHC/DA   0          0  loopback20
192.169.112.99   192.169.112.99  UH/DA    0          0  loopback20
VRF: 30
Destination      Gateway          Flags    Refs      Use  Interface
loopback/8       localhost        UR/DfA   0          0  loopback30
localhost        localhost        UH/DfA   3         3194  loopback30
192.168.13/24    link#7           UC/DA    0          0  VLAN0013
192.168.13.99    link#7           UHC/DA   0          0  loopback30
192.169.113.99   192.169.113.99  UH/DA    0          0  loopback30
>

```

表 2-18 ルーティング・テーブルの状態の表示内容

表示項目	内容
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID
Destination	宛先ホスト名称（設定していない場合には、IP アドレス）
Gateway	ゲートウェイのアドレス
Flags	経路状態フラグ
Refs	現在、該当経路を参照しているソケットの個数
Use	今までに該当経路を参照したソケットの個数の総和
Mtu	MTU
Interface	送信インタフェース

図 2-24 プロトコル icmp についての統計情報

```

>show netstat protocol icmp
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
icmp:
    284 calls to icmp_error
    0 errors not generated because old message was icmp
Output histogram:
    destination unreachable: 284
    3 messages with bad code fields
    0 messages < minimum length
    0 bad checksums
    0 messages with bad length
Input histogram:
    destination unreachable: 293
    0 message responses generated
>

```

表 2-19 プロトコル icmp についての統計情報の表示内容

表示項目	内容
calls to icmp_error	ICMP エラーメッセージを発行しようとした回数
errors not generated because old message was icmp	ICMP メッセージ発行要因となったパケットが ICMP メッセージだったため、ICMP エラーメッセージを発行しなかった回数
Output histogram:	各 ICMP メッセージ種別ごとの送信回数
messages with bad code fields	以下の ICMP パケット受信数合計 1. 未定義コードの ICMP メッセージ 2. 宛先がマルチキャストの ICMP メッセージ
messages < minimum length	以下の ICMP パケット受信数合計 1. ICMP メッセージのサイズが 8 より小さい 2. カーネル受信バッファのサイズが IP ヘッダを除くパケット長 (36 バイト未満の場合) より小さいとき、またはカーネル受信バッファのサイズが 36 バイト未満のとき
bad checksums	ICMP メッセージのチェックサムフィールドの値が不正なパケット受信数
messages with bad length	以下の ICMP パケット受信数合計 1. ICMP メッセージサイズが 36 バイトより小さい 2. ICMP メッセージサイズが IP オプションのサイズ + 36 バイトより小さい 3. ICMP メッセージの要因となった IP パケットのヘッダ長フィールドが不正 4. ICMP タイムスタンプ要求のサイズが 20 バイトより小さい
Input histogram:	各 ICMP メッセージ種別ごとの受信回数
message responses generated	応答を返す ICMP メッセージ (Echo, Timestamp, Address Mask) 受信数

図 2-25 show netstat system 統計情報

```

>show netstat system
Date 2011/12/10 12:14:00 UTC
SYSTEM:
    1039 packets received
        0 ip
        0 ip6
        0 arp
        1039 control
    0 input packets discarded
        0 no memory
        0 bad length
    0 times ip queue full
    0 times ip6 queue full
    0 times arp queue full
    0 times control queue full
    1 times receiver disabled
    1 times receiver restarted
    1016 packets sent
        0 ip
        0 ip6
        0 arp
        1016 control
>

```

表 2-20 show netstat system 統計情報の表示内容

表示項目	内容
packets received	本装置が受信した総パケット数
ip	本装置が受信した IPv4 パケット数
ip6	本装置が受信した IPv6 パケット数
arp	本装置が受信した ARP パケット数
control	本装置が受信した制御パケット数 (L2 制御含む)
input packets discarded	本装置が受信時に廃棄した総パケット数
no memory	本装置が受信時バッファ不足で廃棄したパケット数
bad length	本装置が受信時パケット長不正で廃棄したパケット数
times ip queue full	本装置が受信時検出した IPv4 キューフル検出回数
times ip6 queue full	本装置が受信時検出した IPv6 キューフル検出回数
times arp queue full	本装置が受信時検出した ARP キューフル検出回数
times control queue full	本装置が受信時検出した制御キューフル検出回数
times receiver disabled	本装置がパケット受信を停止した回数 (過負荷制御)
times receiver restarted	本装置がパケット受信を回復した回数 (過負荷制御)
packets sent	本装置が送信した総パケット数
ip	本装置が送信した IPv4 パケット数
ip6	本装置が送信した IPv6 パケット数
arp	本装置が送信した ARP パケット数
control	本装置が送信した制御パケット数 (L2 制御含む)

図 2-26 マルチキャストのルーティング・テーブルの状態

```
> show netstat multicast vrf 10 【OS-L3SA】
Date 2011/12/10 12:22:14 UTC
```

Virtual Interface Table

Vif	Thresh	Limit	Local-Address	Remote-Address	Pkt_in	Pkt_out
0	1	0	127.0.0.1		0	0
1	1	0	192.168.10.1		0	0 VRF:10
2	1	0	192.168.20.1		0	0 VRF:10
3	1	0	192.168.30.1		0	0 VRF:20
4	1	0	192.168.40.1		0	0 VRF:30
5	1	0	192.168.50.1		0	0 VRF:20
6	1	0	192.168.60.1		0	0 VRF:30
7	1	0	192.168.70.1		0	0 VRF:20
8	1	0	192.168.80.1		0	0

Multicast Forwarding Cache

VRF : 10

Hash	Origin	Mcastgroup	Traffic	In-Vif	Out-Vifs/Forw-ttl
106	192.168.10.100	232.10.10.1	4	1	2

Total no. of entries in cache: 1

```
> show netstat multicast vrf all
```

Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC

Virtual Interface Table

Vif	Thresh	Limit	Local-Address	Remote-Address	Pkt_in	Pkt_out
0	1	0	127.0.0.1		0	0
1	1	0	192.168.10.1		0	0 VRF:10
2	1	0	192.168.20.1		0	0 VRF:10
3	1	0	192.168.30.1		0	0 VRF:20
4	1	0	192.168.40.1		0	0 VRF:30
5	1	0	192.168.50.1		0	0 VRF:20
6	1	0	192.168.60.1		0	0 VRF:30
7	1	0	192.168.70.1		0	0 VRF:20
8	1	0	192.168.80.1		0	0

Multicast Forwarding Cache

VRF : 10

Hash	Origin	Mcastgroup	Traffic	In-Vif	Out-Vifs/Forw-ttl
106	192.168.10.100	232.10.10.10	4	1	2

Total no. of entries in cache: 1

VRF : 20

Hash	Origin	Mcastgroup	Traffic	In-Vif	Out-Vifs/Forw-ttl
106	192.168.30.100	232.10.10.20	4	3	5

Total no. of entries in cache: 1

VRF : 30

Hash	Origin	Mcastgroup	Traffic	In-Vif	Out-Vifs/Forw-ttl
106	192.168.40.100	232.10.10.20	4	4	6

Total no. of entries in cache: 1

表 2-21 マルチキャストのルーティング・テーブルの表示内容 (Virtual Interface Table)

表示項目	内容
Vif	仮想インタフェース番号
Thresh	TTL 値
Limit	リミット値 (0 は無効)

表示項目	内容
Local-Address	ローカル IP アドレス
Remote-Address	リモート IP アドレス
Pkt_in	受信パケット数
Pkt_out	送信パケット数
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示

表 2-22 マルチキャストのルーティング・テーブルの表示内容（Multicast Forwarding Cache）

表示項目	内容
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID
Hash	エントリ管理番号
Origin	送信元アドレス
Mcastgroup	グループアドレス
Traffic	ソフト中継パケット数
In-Vif	受信 VIF 番号
Out-Vifs/Forw-ttl	送信 VIF 番号
Total no. of entries in cache	マルチキャスト中継エントリ数

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-23 show netstat (netstat) コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
mfchashtbl: symbol not in namelist	マルチキャスト中継エントリを取得できませんでした。コマンドを再実行してください。
Multicast Forwarding Cache is empty	マルチキャスト中継エントリが存在しません。
Since cache changed, please try again.	コマンド実行中に、情報が変更されました。コマンドを再実行してください。
Socket open error.	ソケット生成に失敗しました。
Virtual Interface Table is empty	仮想インタフェースが存在しません。

[注意事項]

- パラメータ wait を付けて実行した場合、本コマンドの終了は [Ctrl + C] で行います。
- 本コマンド実行時に、コマンドをエラーで終了して障害回避情報ファイルを出力する場合があります。この場合は、再度本コマンドを実行してください。

clear netstat

プロトコル統計情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear netstat statistics [{ protocol <protocol> | system }]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

statistics

統計情報をクリアします。

```
{ protocol <protocol> | system }
```

protocol <protocol>

指定したプロトコルについての統計情報をクリアします。指定できるプロトコルは tcp, ip, udp, icmp, igmp, arp です。

system

本装置が受信した総パケット数などの統計情報をクリアします。

本パラメータ省略時の動作

すべてのプロトコル統計情報をクリアします。

[実行例]

なし

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-24 clear netstat コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Socket open error.	ソケット生成に失敗しました。

[注意事項]

なし

clear tcp

指定した TCP コネクションを強制的に切断します。

[入力形式]

```
clear tcp [-f] {pcb <pcb address> |
               local <ip address> <port> remote <ip address> <port> |
               local <hostname> <port> remote <hostname> <port> }
[reset-flag]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

一方的に自装置のリソースを解放します。

pcb <pcb address>

show netstat all-protocol-address コマンド（「show netstat(netstat)」参照）で表示される PCB アドレスでコネクションを指定します。

local <ip address> <port> remote <ip address> <port>

ローカル IPv4 アドレス、ローカルポート、リモート IPv4 アドレス、リモートポートでコネクションを指定します。

local <hostname> <port> remote <hostname> <port>

ローカルホスト名、ローカルポート、リモートホスト名、リモートポートでコネクションを指定します。

reset-flag

RST フラグ送出によって強制切断します。

[実行例]

図 2-27 clear tcp コマンドの実行例

```
> clear tcp local 192.168.0.1 1027 remote 192.168.0.2 23
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-25 clear tcp コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
<hostname>: Unknown host	<hostname> で指定したホスト名は無効です。
connection not found	指定されたコネクションは存在しません。

メッセージ	内容
missing pcb address	pcb アドレスが指定されていません。
missing remote address	remote アドレスまたはポートが指定されていません。
pcb not found	指定された pcb は存在しません。

[注意事項]

コネクション切断によって運用に支障をきたす可能性があります。本コマンドの使用は慎重かつ必要最小限にする必要があります。

ping

ping コマンドは、目的の IP アドレスを持つ装置に対して通信可能であるかどうかを判定するために使用します。

[入力形式]

```
ping <host> [numeric] [summary] [record-route] [direct] [verbose]
    [count <count>] [interval <wait>] [preload <preload>]
    [pad-byte <pattern>] [packetsize <size>] [[specific-route]
    source <Source Address>] [ttl <ttl>]
ping <host> [numeric] [summary] [record-route] [direct] [verbose]
    [count <count>] [interval <wait>] [preload <preload>]
    [pad-byte <pattern>] [packetsize <size>] [[specific-route]
    source <source address>] [ttl <ttl>] [vrf <vrf id>] 【OS-L3SA】
ping <host> compact [numeric] [record-route] [direct] [count <count>]
    [interval <wait>] [pad-byte <pattern>] [packetsize <size>]
    [[specific-route] source <Source Address>] [ttl <ttl>]
ping <host> compact [numeric] [record-route] [direct] [count <count>]
    [interval <wait>] [pad-byte <pattern>] [packetsize <size>]
    [[specific-route] source <source address>] [ttl <ttl>]
    [vrf <vrf id>] 【OS-L3SA】
ping <host> simple [numeric] [record-route] [direct] [count <count>]
    [interval <wait>] [pad-byte <pattern>] [packetsize <size>]
    [[specific-route] source <Source Address>] [ttl <ttl>]
ping <host> simple [numeric] [record-route] [direct] [count <count>]
    [interval <wait>] [pad-byte <pattern>] [packetsize <size>]
    [[specific-route] source <source address>] [ttl <ttl>]
    [vrf <vrf id>] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

<host>

宛先ホスト名または IP アドレスを指定します。

vrf <vrf id> を指定する場合、<host> には IP アドレスだけが指定でき、宛先ホスト名は指定できません。【OS-L3SA】

compact

実行結果を、以下の記号を用いて簡潔に表示します。本パラメータ指定時は、ping 送信回数の初期設定値が 5 回となります。

! : 応答あり (ICMP Echo Reply)

. : 応答なし

U : あて先到達不可能 (ICMP Destination Unreachable)

C : 発信元抑制 (ICMP Source Quench)

& : TTL オーバー (ICMP Time Exceeded)

? : ICMP パケットタイプ判定不可能

なお、送信間隔時間内に応答がなかった場合は、応答なし (タイムアウト) と判定されます。

また、simple パラメータ、summary パラメータ、verbose パラメータおよび preload パラメータと同時に指定できません。

simple

実行結果を、以下の記号を用いて簡潔に表示します。本パラメータ指定時は、ping 送信回数の初期設定値が 5 回となります。

!: 応答あり (ICMP Echo Reply)

.: 応答なし

なお、「応答なし」は、応答がなかった (echo reply に抜けがあった) あと、あらためて応答を受信したときに、「応答あり」とまとめて一度に表示します。そのため、応答がない間はリアルタイムには表示されません。

また、compact パラメータ、summary パラメータ、verbose パラメータおよび preload パラメータと同時に指定できません。

numeric

ホストの IP アドレスを名前に変換しないで、そのまま表示します。

本パラメータ省略時の動作

ICMP エラー受信時、ホストの IP アドレスを名前に変換して表示します。

summary

出力を抑制します。開始時と終了時の要約行だけ表示します。

本パラメータ省略時の動作

1 応答で 1 行の通常表示となります。

record-route

指定ホストまでの到達経路を記録します。ECHO_REQUEST パケット中に RECORD_ROUTE オプションを付け、返送パケット上の経路バッファを表示します。IP ヘッダには経路を 9 個収める大きさしかないことに注意してください。また多くのホストはこのオプションを無視するか切り捨てます。

本パラメータ省略時の動作

RECORD_ROUTE オプションを使用しません。

direct

通常のルーティングテーブルを無視し、直接接続されているネットワーク上のホストに対して送信します。指定接続されたネットワーク上にホストが存在しない場合には、エラーが返されます。このオプションは経路情報を持たないインタフェースを経由してローカルホストに ping を実行する場合に用いられます。

本パラメータ省略時の動作

通常のルーティングテーブルを使用して送信します。

verbose

冗長出力を有効にします。ECHO_RESPONSE 以外の受信 ICMP パケットも表示されます。

本パラメータ省略時の動作

ECHO_RESPONSE およびその他のエラーだけを表示します。

count <count>

<count> で指定した回数だけパケットを送信して終了します。中断したい場合は [Ctrl + C] を入力してください。なお、simple パラメータ指定時の送信回数は最大 65536 回となります。

本パラメータ省略時の動作

無限に送信します。ただし、compact パラメータまたは simple パラメータ指定時は 5 回となります。

interval <wait>

<wait> で指定した秒数だけパケットの送出間隔を空けます。1 秒未満については 0.1 秒単位で指定できます。【OS-L3A】

<wait> で指定した秒数だけパケットの送信間隔を空けます。指定できる値は 0.01 ~ 0.09, 0.1 ~ 0.9

および 1 ～ 2147483647 です。0.01 秒から 0.09 秒までは 0.01 秒単位、0.1 秒から 0.9 秒までは 0.1 秒単位、1 秒から 2147483647 秒までは 1 秒単位で指定できます。【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

送出間隔は 1 秒になります。

preload <preload>

<preload> で指定した数だけパケットをできるだけ速く送信し、通常の動作に戻ります。

本パラメータ省略時の動作

preload 送信しません。

pad-byte <pattern>

送出するパケットを埋める pad バイトを指定します。pad バイトは 16 バイトを上限とします。これはネットワーク上でデータ依存の問題を診断するときに有効です。例えば pad-byte ff はすべて 1 の送出パケットを生成します。

本パラメータ省略時の動作

00 ～ ff でインクリメントしながら pad を生成します。

packet-size <size>

送出するデータのバイト数を指定します。指定できる値は 1 ～ 65467 です。

本パラメータ省略時の動作

送出するデータのバイト数は 56 バイトです。これは ICMP ヘッダデータの 8 バイトと合わせて 64 バイトになります。

specific-route

マルチパス経路の宛先の場合に、特定の経路へだけパケットを送出します。パケットの送出インタフェースは source オプションの <Source Address> で指定した IP アドレスが設定されているインタフェースです。

本パラメータ省略時の動作

特定の経路を指定しません。

source <source address>

<source address> で指定した IP アドレスを出力パケットの送信元アドレスとして使用します。指定できる IP アドレスは本装置に設定されている IP アドレスだけです。

本パラメータ省略時の動作

本装置が選択した送信元 IP アドレスが使用されます。

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF を指定して表示します。<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを表示します。

ttl <ttl>

<ttl> で指定した値を IP ヘッダの ttl フィールドに設定します。設定可能な値は 1 ～ 255 です。

本パラメータ省略時の動作

<host> で指定したアドレスがユニキャストアドレスであれば 255 が、マルチキャストアドレスであれば 1 が設定されます。

[実行例]

図 2-28 デフォルト値（試行回数無限，データサイズ 56 バイト，送出間隔 1 秒）でのエコーテスト

```
>ping 192.168.0.1[Enter]キー押下
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.286 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.271 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.266 ms
^C
--- 192.168.0.1 PING statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.266/0.274/0.286 ms
>
```

図 2-29 試行回数 3 回，データサイズ 120 バイト，応答待ち時間 2 秒でのエコーテスト

```
>ping 192.168.0.1 count 3 packetsize 120 interval 2 [Enter]キー押下
```

図 2-30 compact パラメータ指定，試行回数 10 回でのエコーテスト

```
>ping 192.168.0.1 compact count 10
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
!!!!!!!!!!!!
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.481/0.515/0.57 ms
>
```

図 2-31 simple パラメータ指定，試行回数 100 回，送信間隔 0.5 秒でのエコーテスト

```
>ping 192.168.0.1 simple count 100 interval 0.5
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 packets transmitted, 75 packets received, 25.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.481/0.515/0.57 ms
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-26 ping コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Bad/invalid number of packets	count で指定した送信回数が多過ぎます。送信回数を少なくしてください。
Cannot resolve "<host>" (Unknown host)	指定したホストのアドレス解決に失敗しました。 <host> ホスト名
Cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	VRF と同時にホスト名称を指定できません。
Can't set source interface/address: Can't assign requested address	指定した IP アドレスは本装置に設定されていません（source オプション時）。

メッセージ	内容
packet too short (<recv> bytes) from <host>	指定したホストからのパケット長が短過ぎます。 <recv> 受信したデータ長 <host> ホスト名または IP アドレス
recvfrom: <error message>	ソケットからのデータ受信に失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
sendto: <error message>	ソケットへのデータ送信に失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
socket: <error message>	ソケットオープンに失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
unknown protocol icmp	icmp プロトコル情報取得に失敗しました。
wrote <host> <send> chars, ret=<sent>	指定したホストへパケットが送信できません。 <host> ホスト名または IP アドレス <send> 送信するデータ長 <sent> 送信したデータ長

[注意事項]

- ping コマンドを中断したい場合は [Ctrl + C] を入力してください。なお、simple パラメータ指定時に中断した場合は、その時点で未受信の echo reply に対応した「応答なし」の表示 "." を中断後に表示するため、「応答なし」の表示の個数が正確ではないことがあります。
- compact パラメータまたは simple パラメータ指定時は、summary パラメータ、verbose パラメータおよび preload パラメータと同時に指定できません。
- compact パラメータまたは simple パラメータ指定時は、ping の無限回数送信はできません。
- interval を小さくした場合は、送受信されないで「応答なし」の表示となることがあります。そのため、使用環境に応じて調整してください。
- interval を小さくした場合に、コンソールなどの通信速度の遅い端末から本コマンドを実行した場合、表示が遅いため「応答なし」の表示となることがあります。その場合は通信速度の速いリモート運用端末から実行するか、simple または summary パラメータを指定して実行してください。
- interval を小さくした場合に、実際に送信される各パケットの送信間隔については、装置の負荷状態によるため、厳密には interval で指定した時間どおりとはなりません。ping テスト全体としての平均時間で見た場合に interval で指定された送信間隔となるように送信されます。
- simple パラメータは compact パラメータのような送信間隔ごとのタイムアウトはありません。そのため、「応答なし」は、応答がなかった (echo reply に抜けがあった) あとに、あらためて応答を受信したときに、「応答あり」とまとめて一度に表示します。応答がない間はリアルタイムには表示されません。

traceroute

宛先ホストまで UDP メッセージが通ったルート（通ったゲートウェイのルートとゲートウェイ間の応答時間）を表示します。

[入力形式]

```
traceroute <host> [numeric] [direct] [verbose] [gateway <gateway address>...] [ttl
<ttl>] [port <port>] [probes <count>] [[specific-route] source <source address>]
[waittime <time>] [packetsize<size>] 【OS-L3A】
traceroute <host> [numeric] [direct] [verbose] [gateway <gateway address>...] [ttl
<ttl>] [port <port>] [probes <Count>] [[specific-route] source <source address>]
[waittime <time>] [packetsize<size>] [vrf <vrf id>] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

<host>

テスト対象（IP 送信先）のホスト IP アドレス

vrf <vrf id> を指定する場合、<host> には IP アドレスだけが指定でき、宛先ホスト名は指定できません。【OS-L3SA】

numeric

ゲートウェイのアドレスをホスト名と IP アドレスではなく IP アドレスだけで表示します。

本パラメータ省略時の動作

ホストの IP アドレスを名前に変換して表示します。

direct

プローブパケットを接続されているネットワーク上のホストに直接送出します。通常のルーティングテーブルを使用しません。そのホストが直接接続されたネットワーク上にない場合にはエラーが返ります。このオプションは、経路を持たないインタフェースを使ってホストに **traceroute** を実行する場合に使用できます。

本パラメータ省略時の動作

通常のルーティングテーブルを使用して送信します。

verbose

冗長出力を有効にします。**TIME_EXCEEDED** と **UNREACHABLE** 以外の受信した ICMP パケットを表示します。

本パラメータ省略時の動作

TIME_EXCEEDED および **UNREACHABLE** だけを出力します。

gateway <gateway address>

ソースルートゲートウェイ指定します。最大 8 個です。

本パラメータ省略時の動作

ソースルートゲートウェイを設定しません。

ttl <ttl>

送出されるプローブパケットの最大 **time-to-live**（最大ホップ数）をセットします。

本パラメータ省略時の動作

最大 30 ホップになります。

port <port>

使用する UDP パケットのポート番号を指定します。プローブパケットのポート番号は <port>+1 から始まり、プローブパケットごとに 1 ずつ増加します。

本パラメータ省略時の動作

ポート番号は 33434 になります（プローブパケットのポート番号は 33435 から始まります）。

probes <count>

"ttl" ごとの探索の回数を <count> に指定します。

本パラメータ省略時の動作

探索の回数は 3 になります。

specific-route

source オプションとともにマルチパス経路で使用します。<source address> で指定した IP アドレスを出力パケットの送信元アドレスとして使用し、その IP アドレスを設定している回線から送信します。指定できる IP アドレスは、マルチパスとなっているインタフェースの自 IP アドレスです。

本パラメータ省略時の動作

特定の経路を設定しません。

source <source address>

送出されるプローブパケットのソースアドレス（送出するアドレス）として、引数の IP アドレス（ホスト名ではなく、数字で指定してください）を用います。複数の IP アドレスを持つホストで、プローブパケットに別のソースアドレスを持たせるのに使用できます。指定した IP アドレスが、このホストのインタフェースのアドレスのうちの一つでない場合、エラーが返され何も送出されません。

本パラメータ省略時の動作

本装置が選択した送信元 IP アドレスが使用されます。

waittime <time>

プローブパケットの応答待ち時間を（秒単位で）指定します。

本パラメータ省略時の動作

待ち時間は 5 秒になります。

packetsize <size>

プローブパケットのデータサイズを指定します。

本パラメータ省略時の動作

データサイズは 40 になります。

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF を指定してルート表示します。<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークルートを表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

指定された <host> へのルートを表示します。

[実行例]

```
>traceroute 192.168.3.24 numeric
traceroute to 192.168.3.24 (192.168.3.24), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.2.101  0.612 ms * 0.532 ms
 2  192.168.3.24  0.905 ms  0.816 ms  0.807 ms
```

>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 2-27 tracert コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
packet too short (<recv> bytes) from <host>	指定したホストからのパケット長が短過ぎます。 <recv> 受信したデータ長 <host> ホスト名または IP アドレス
sendto: <error message>	ソケットへのデータ送信に失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
tracert: <address> is not a valid local address.	送信元 IP アドレスとして <address> を選択しましたが、本装置で有効なアドレスではありません。 <address> IP アドレス
tracert: bind: Can't assign requested address	指定した IP アドレスは本装置に設定されていません (source オプション時)。
tracert: Cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	VRF と同時にホスト名称を指定できません。
tracert: icmp socket: <error message>	icmp ソケットオープンに失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
tracert: raw socket: <error message>	raw ソケットオープンに失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
tracert: unknown host <host>	ホスト名が間違っています。正しいホスト名を入力してください。 <host> ホスト名
tracert: unknown protocol icmp	icmp プロトコル情報取得に失敗しました。
tracert: unknown protocol ip	ip プロトコル情報取得に失敗しました。
tracert: Warning: <host> has multiple addresses; using <addr>	指定した <host> は複数のアドレスを持っていましたが、<addr> を採用しました。 <host> ホスト名 <addr> IP アドレス
tracert: wrote <host> <send> chars, ret=<sent>	指定したホストへパケットが送信できません。 <host> ホスト名または IP アドレス <send> 送信するデータ長 <sent> 送信したデータ長

[注意事項]

なし

3

DHCP リレー機能

show dhcp traffic

clear dhcp traffic

show dhcp giaddr

show dhcp traffic

DHCP/BOOTP リレーエージェントの各種統計情報を表示します。

[入力形式]

show dhcp traffic

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

リレーエージェント統計情報を表示します。

図 3-1 リレーエージェント統計情報の表示

```
>show dhcp traffic
<<Request Packets Count>>
<Number of Receive Packets>  <Number of Send Packets>
  Receive Packets              Relay Address      Send Packets      Error Packets
                        1764          172.16.11.2          190              190
                        172.8.14.4          1598              0
                        200.10.10.10        3756              0
                        172.17.19.10        20               0
Total          1764                                5564          190
<<Reply Packets Count>>
<Number of Receive Packets>
  Receive Packets
        6102
<<DHCP Packets Count>>
<Number of Discard Packets>
  udp port number error      :3
  ip header error            :3
  giaddr error packets       :4
  yiaddr error packets       :4
  hops over packets          :4
  not dhcp/bootp packets     :6
>
```

[表示説明]

表 3-1 リレーエージェント統計情報の表示内容

表示大項目	表示中項目	表示小項目	意味
Request Packets Count	Receive Packets	VRF 【OS-L3SA】	VRF ID（対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。）
		Receive packets	受信した bootp request パケット数
	Send Packets	Relay Address	DHCP コンフィグレーションで設定された relay-address 情報
		Send packets	表示リレーアドレス宛に送信された bootp request パケット数
		Error Packets	表示リレーアドレス宛に送信したが送信エラーとなった bootp request パケット数

表示大項目	表示中項目	表示小項目	意味
Reply Packets Count	Receive Packets	Receive packets	受信した bootp reply パケット数
	Send Packets	Send packets	表示リレーアドレス宛に送信された bootp reply パケット数
		Error Packets	表示リレーアドレス宛に送信したが送信エラーとなった bootp reply パケット数
DHCP Packets Count	Discard Packets	udp port number error	UDP ポート番号情報不正により廃棄されたパケット数
		ip header error	IP ヘッダ情報不正により廃棄されたパケット数
		giaddr error packets	DHCP ヘッダ内 giaddr 情報不正によって廃棄されたパケット数
		yiaddr error packets	DHCP ヘッダ内 yiaddr 情報不正によって廃棄されたパケット数
		hops over packets	hops 値が設定された hops 値よりも大きいため、廃棄されたパケット数
		not dhcp/bootp packets	- DHCP/BOOTP パケット受信インタフェースに DHCP/BOOTP のコンフィグレーションが設定されていないので DHCP/BOOTP パケットとして処理しなかったパケット数 - 非 DHCP/BOOTP パケット受信数 上記パケット統計数

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 3-2 show dhcp traffic コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP/BOOTP リレーエージェント機能が停止しているため、本コマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

clear dhcp traffic

リレーエージェント統計情報を 0 クリアします。

[入力形式]

clear dhcp traffic

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例] [表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 3-3 clear dhcp traffic コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP/BOOTP リレーエージェント機能が停止しているため、本コマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

show dhcp giaddr

DHCP/BOOTP サーバからの DHCP/BOOTP パケットの受信先 IP アドレスを表示します。

[入力形式]

```
show dhcp giaddr interface vlan <vlan id>
show dhcp giaddr all
show dhcp giaddr vrf <vrf id>
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

interface vlan <vlan id>

指定したインタフェースの DHCP/BOOTP パケット転送時に使用されるリレーエージェント IP アドレスを表示します。

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

all

全インタフェースの DHCP/BOOTP パケット転送時に使用されるリレーエージェント IP アドレスを表示します。

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

<vrf id> が設定されているインタフェースで DHCP/BOOTP パケット転送時に使用されるリレーエージェント IP アドレスを表示します。

[実行例]

- 指定したインタフェースに設定されている DHCP/BOOTP サーバからの DHCP パケットの受信先 IP アドレスを表示します。

図 3-2 DHCP/BOOTP giaddr 表示

```
>show dhcp giaddr interface vlan 10
Date 2011/10/15 12:00:00 UTC
DHCP GIADDR <vlan 10>: 170.10.10.1
>
```

- 全インタフェースに設定されている DHCP/BOOTP サーバからの DHCP パケットの受信先 IP アドレスを表示します。

図 3-3 DHCP/BOOTP giaddr 表示

```
>show dhcp giaddr all
Date 2011/10/15 12:01:20 UTC
DHCP GIADDR <vlan 10>: 170.10.10.1
DHCP GIADDR <vlan 20>: 172.10.21.1
DHCP GIADDR <vlan 30>: 179.10.18.1
>
```

[表示説明]

表 3-4 DHCP パケットの受信先 IP アドレス表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
DHCP GIADDR <interface name>: <IP Address>	指定したインタフェースの giaddr アドレス	—
VRF: <vrf id> 【OS-L3SA】	インタフェースの VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 3-5 show dhcp giaddr コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP/BOOTP リレーエージェント機能が停止しているため、本コマンドは使用できません。
No DHCP configuration on this interface -- <interface name>.	DHCP のコンフィグレーションが設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name>：指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
No DHCP configuration.	本装置に DHCP のコンフィグレーションが設定されていません。
No such interface -- <interface name>.	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name>：指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
No such VRF <vrf id>. 【OS-L3A】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id>：指定 VRF ID

[注意事項]

なし

4

DHCP サーバ機能

show ip dhcp binding

clear ip dhcp binding

show ip dhcp import

show ip dhcp conflict

clear ip dhcp conflict

show ip dhcp server statistics

clear ip dhcp server statistics

restart dhcp

dump protocols dhcp

dhcp server monitor

no dhcp server monitor

show ip dhcp binding

DHCP サーバ上の結合情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip dhcp binding [ {<ip address> | sort } ]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

{<ip address> | sort }

<ip address>

指定された IP アドレスの結合情報を表示します。

sort

結合情報の IP アドレスをキー情報として昇順ソートで表示します。

本パラメータ省略時の動作

DHCP サーバ上の全結合情報をソートしないで表示します。

[実行例]

図 4-1 DHCP サーバ上の結合情報のコマンド実行結果画面

```
> show ip dhcp binding
<IP address>      <MAC address>      <Lease expiration>  <Type>
192.168.200.9      0012.e248.e92d      06/12/06 19:59:40   Automatic
192.168.200.99     0012.e292.f7b9      Manual
>
```

[表示説明]

表 4-1 DHCP サーバ上の結合情報表示内容

表示項目	意味	詳細情報
IP address	DHCP サーバ接続中 IP アドレス	—
MAC address	MAC アドレス	—
Lease expiration	リース満了日時（年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒） ただし Manual の場合は表示なし	—
Type	接続種別（Manual/Automatic）	Manual : host 設定によって割り当てられた結合情報 Automatic : 動的に割り当てられた結合情報

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-2 show ip dhcp binding コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
IP Address check error <ip address>.	指定された IP アドレスの形式に誤りがあります。
No such IP Address.	指定された IP アドレスがありません。
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

リースを満了した結合情報については表示されません。

clear ip dhcp binding

DHCP サーバのデータベースから結合情報を削除します。

[入力形式]

```
clear ip dhcp binding [ {<ip address> | all } ]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

{<ip address> | all }

<ip address>
指定された IP アドレスの結合情報を削除します。

all
DHCP サーバ上の全結合情報を削除します。

本パラメータ省略時の動作
DHCP サーバ上の全結合情報を削除します。

[実行例]

図 4-2 DHCP サーバ上の結合情報削除コマンド実行結果画面

```
> clear ip dhcp binding
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-3 clear ip dhcp binding コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
IP Address check error <ip address>.	指定された IP アドレスの形式に誤りがあります。
No such IP Address.	指定された IP アドレスがありません。
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

show ip dhcp import

DHCP サーバのプール定義で設定されたクライアントに配布する付加情報を表示します。

[入力形式]

show ip dhcp import

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

DHCP サーバのプール定義で設定されたクライアントに配布する付加情報を表示します。クライアントに配布する付加情報の設定がない場合は付加情報の部分は表示されません。

図 4-3 DHCP サーバコンフィグレーション（付加情報）表示コマンド実行結果画面

```
> show ip dhcp import
subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0
    routers 192.168.200.1
    domain-name-servers 200.10.10.2
    domain-name "Tokyo1"
    netbios-name-servers 192.168.200.30
subnet 200.10.10.0 netmask 255.255.255.0
    routers 200.10.10.1
    domain-name-servers 200.10.10.2
    domain-name "Tokyo2"
    netbios-name-servers 200.10.10.3
    netbios-node-type 4
host Nagoya1
    routers 192.168.200.1
    domain-name-servers 200.10.10.2
    host-name "Nagoya1"
    domain-name "Tokyo1"
    netbios-name-servers 192.168.200.30
    netbios-node-type 1
host Nagoya2
    routers 200.10.10.1,200.10.1.1
    domain-name-servers 200.10.10.5
    domain-name "Tokyo2"
    netbios-name-servers 200.10.10.3
    netbios-node-type 4
>
```

[表示説明]

表 4-4 DHCP サーバコンフィグレーション（付加情報）表示内容

表示項目	意味	詳細情報
subnet	コンフィグレーションコマンド network で設定された情報	—
host	コンフィグレーションコマンド host が定義されているプール定義のプール名称	—
routers	コンフィグレーションコマンド default-router で設定された情報	—

表示項目	意味	詳細情報
domain-name-servers	コンフィグレーションコマンド <code>dns-server</code> で設定された情報	—
domain-name	コンフィグレーションコマンド <code>domain-name</code> で設定された情報	—
host-name	コンフィグレーションコマンド <code>client-name</code> で設定された情報	—
netbios-name-server	コンフィグレーションコマンド <code>netbios-name-server</code> で設定された情報	—
netbios-node-type	コンフィグレーションコマンド <code>netbios-node-type</code> で設定された情報	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-5 show ip dhcp import コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

show ip dhcp conflict

DHCP サーバによって検出した衝突 IP アドレス情報を表示します。衝突 IP アドレスとは、DHCP サーバのプール IP アドレスでは空きとなっているが、すでにネットワーク上の端末に割り当てられている IP アドレスを指します。衝突 IP アドレスは、DHCP サーバが DHCP クライアントに対して IP アドレスを割り当てる前に ICMP パケット送出の応答有無によって検出します。

[入力形式]

show ip dhcp conflict [<ip address>]

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

<ip address>

指定された IP アドレスの衝突 IP アドレス情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

DHCP サーバによって検出した全衝突 IP アドレス情報を表示します。

[実行例]

図 4-4 DHCP サーバ衝突 IP アドレス情報表示コマンド実行結果画面

```
> show ip dhcp conflict
<IP address>      <Detection time>
192.168.200.9      06/12/05 15:39:55
192.168.200.15     06/12/05 16:51:45
>
```

[表示説明]

表 4-6 DHCP サーバ衝突 IP アドレス情報表示内容

表示項目	意味	詳細情報
IP address	DHCP サーバで検出した矛盾 IP アドレス	—
Detection time	検出時刻（年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒）	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-7 show ip dhcp conflict コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
No such IP Address.	指定された IP アドレスがありません。
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

show ip dhcp conflict

[注意事項]

DHCP サーバ内に保持される衝突 IP アドレス情報は最大 200 件です。

clear ip dhcp conflict

DHCP サーバから衝突 IP アドレス情報を取り除きます。

[入力形式]

```
clear ip dhcp conflict [ {<ip address> | all} ]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

{<ip address> | all}

<ip address>

指定された IP アドレスの衝突 IP アドレス情報を削除します。

all

DHCP サーバ上の全衝突 IP アドレス情報を削除します。

本パラメータ省略時の動作

DHCP サーバ上の全衝突 IP アドレス情報を削除します。

[実行例]

図 4-5 DHCP サーバの衝突 IP アドレス情報削除コマンド実行結果画面

```
> clear ip dhcp conflict 172.16.1.11
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-8 clear ip dhcp conflict コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
IP Address check error <ip address>.	指定された IP アドレスの形式に誤りがあります。
No such IP Address.	指定された IP アドレスがありません。
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

show ip dhcp server statistics

DHCP サーバの統計情報を表示します。

[入力形式]

show ip dhcp server statistics

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 4-6 DHCP サーバ統計情報表示コマンド実行結果画面

```
> show ip dhcp server statistics
< DHCP Server use statistics >
  address pools           :19
  automatic bindings      :170
  manual bindings         :1
  expired bindings        :3
  over pools request      :0
  discard packets         :0
< Receive Packets >
  BOOTREQUEST             :0
  DHCPDISCOVER            :178
  DHCPREQUEST             :178
  DHCPDECLINE             :0
  DHCPRELEASE            :1
  DHCPINFORM              :0
< Send Packets >
  BOOTREPLY               :0
  DHCPOFFER               :178
  DHCPACK                 :172
  DHCPNAK                 :6
>
```

[表示説明]

表 4-9 DHCP サーバ統計情報表示内容

表示大項目	表示小項目	意味
DHCP Server use statistics	address pools	プール IP 数 (残り IP 数)
	automatic bindings	自動結合数
	manual bindings	固定結合数
	expired bindings	リリース終了数
	over pools request	プール IP 不足検出数
	discard packets	廃棄パケット数
Receive Packets	BOOTREQUEST	BOOTREQUEST パケット受信数
	DHCPDISCOVER	DHCPDISCOVER パケット受信数
	DHCPREQUEST	DHCPREQUEST パケット受信数
	DHCPDECLINE	DHCPDECLINE パケット受信数

表示大項目	表示小項目	意味
Send Packets	DHCPRELEASE	DHCPRELEASE パケット受信数
	DHCPINFORM	DHCPINFORM パケット受信数
	BOOTREPLY	BOOTREPLY パケット送信数
	DHCPOFFER	DHCPOFFER パケット送信数
	DHCPACK	DHCPACK パケット送信数
	DHCPNAK	DHCPNAK パケット送信数

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-10 show ip dhcp server statistics コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

clear ip dhcp server statistics

DHCP サーバの統計情報をリセットします。

[入力形式]

clear ip dhcp server statistics

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 4-7 DHCP サーバ統計情報リセットコマンド実行結果画面

```
> clear ip dhcp server statistics
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-11 clear ip dhcp server statistics コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

restart dhcp

DHCP サーバデーモンプロセスを再起動します。

[入力形式]

restart dhcp [-f][core-file]

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

再起動確認メッセージを出力しないで、DHCP サーバプログラムを再起動します。

本パラメータ省略時の動作

確認メッセージを出力します。

core-file

再起動時に DHCP サーバプログラムのコアファイル (dhcp_server.core) を出力します。

本パラメータ省略時の動作

コアファイルを出力しません。

すべてのパラメータ省略時の動作

再起動確認メッセージを出力したあと、DHCP サーバプログラムを再起動します。

[実行例]

図 4-8 DHCP サーバデーモン再起動コマンド実行結果画面

```
> restart dhcp
DHCP Server program restart OK? (y/n):y
dhcp_server terminated.
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-12 restart dhcp コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp_server doesn't seem to be running.	DHCP サーバプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。DHCP サーバプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。
dhcp_server failed to terminate.	DHCP サーバの本コマンドによる再起動に失敗しました。コマンドを再実行してください。

メッセージ	内容
dhcp_server has already stopped.	DHCP サーバプログラムがすでに停止しているため、本コマンドが失敗しました。DHCP サーバプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。
dhcp_server restarted after termination: old pid <pid>, new pid <pid>	本コマンド実行中に PID が変更されたため、コマンドが失敗しました。DHCP サーバプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> プロセス ID
dhcp_server signaled but still running, waiting 6 seconds more.	本コマンドによって、DHCP サーバプログラムを再起動中です。しばらくお待ちください。
dhcp_server still running, sending a kill signal.	本コマンドによる再起動のために DHCP サーバプログラムに Kill シグナルを送信中です。しばらくお待ちください。
dhcp_server still running, sending another terminate signal.	本コマンドによる再起動のために、DHCP サーバプログラムに terminate シグナルを再送中です。しばらくお待ちください。
dhcp_server terminated.	DHCP サーバが本コマンドによって停止しました。自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。
Input Data Error.	入力データが誤っています。y/n で入力してください。
pid file <file name> mangled!	DHCP サーバプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> PID ファイル名
pid in file <file name> unreasonably small (<pid>)	DHCP サーバプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> PID ファイル名 <pid> PID ファイル中のプロセス ID
program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
Canceled dhcp restart command.	DHCP サーバの本コマンドがユーザによってキャンセルされました。
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

core 出力ファイル : /usr/var/core/dhcp_server.core

dump protocols dhcp

DHCP サーバプログラムで採取しているサーバのログおよびパケットの送受信ログをファイルへ出力します。

[入力形式]

dump protocols dhcp

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 4-9 DHCP サーバのログ出力コマンド実行結果画面

> dump protocols dhcp
>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-13 dump protocols dhcp コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

サーバのログは常時採取，パケットの送受信ログは開始要求があったときだけ採取します。
出力ファイル：/usr/var/dhcp/dhcp.trc

dhcp server monitor

DHCP サーバで送受信するパケットの送受信ログの採取を開始します。

[入力形式]

dhcp server monitor

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 4-10 DHCP サーバの送受信パケットログ採取開始コマンド実行結果画面

```
> dhcp server monitor
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-14 dhcp server monitor コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

パケットログを収集するには本コマンドを実行した後、dump protocols dhcp コマンドを実行してください。

no dhcp server monitor

DHCP サーバプログラムでのパケットの送受信ログの採取を停止します。

[入力形式]

no dhcp server monitor

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 4-11 DHCP サーバの送受信パケットログ採取停止コマンド実行結果画面

```
> no dhcp server monitor
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 4-15 no dhcp server monitor コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
For the feature to be stopping, it isn't possible to use this command.	DHCP サーバ機能が停止しているため、このコマンドは使用できません。

[注意事項]

なし

5

IPv4 ルーティングプロトコル

show ip route

clear ip route

show ip entry

show ip rip

clear counters rip ipv4-unicast

show ip ospf

clear ip ospf

show ip bgp

clear ip bgp

show ip static

clear ip static-gateway

show ip vrf 【OS-L3SA】

show ip interface ipv4-unicast

debug ip

show ip route

ルーティングテーブルで保持する経路情報を表示します。

ルーティングテーブルには、ユニキャストルーティングプロトコルで学習した経路情報があります。

[入力形式]

```
show ip route [[all-routes] [-FSimpaPTAscB]]
               [<protocol>] [<address> longer-prefixes] 【OS-L3A】
show ip route [[all-routes] [-FSimpaPTAscB]][vrf {<vrf id> | all}]
               [<protocol>] [<address> longer-prefixes] 【OS-L3SA】
show ip route [all-routes] [<address>] 【OS-L3A】
show ip route [all-routes] [vrf {<vrf id> | all}] [<address>] 【OS-L3SA】
show ip route [<protocol>] [<address>] summary 【OS-L3A】
show ip route [vrf {<vrf id> | all}] [<protocol>] [<address>] summary 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

all-routes

代替経路を含め、すべての経路情報を標準形式 (= -Smpai 指定) で表示します。

表示形式はオプション (-FSimpaPTAscB) を指定すれば変更できます。

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の経路情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の経路情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の経路情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの経路情報を表示します。

-F

経路情報をフル形式で表示します。(= -PTAslicB 指定)

-S

経路情報を最少形式で表示します。(宛先ネットワーク、次ホップアドレスだけ表示)

-i

送出インタフェースの名称を表示します。

-m

経路情報のメトリック (Metric, Metric2) を表示します。

-p

経路情報の学習元プロトコルを表示します。

-a

経路情報のエージング情報を表示します。

-P

経路情報のディスタンス値 (distance, distance2, distance3) を表示します。

-T

経路情報のタグ情報を表示します。

-A

経路情報の AS パス情報を表示します。

-s

経路情報の状態を表示します。

-c

経路情報の Community 属性を表示します。

-B

経路情報の Local_Pref 属性を表示します。

<protocol>

指定プロトコルで学習した経路情報を表示します。

<Protocol> には以下のプロトコルが指定できます。

- connected : 直結経路
- kernel : カーネルから学習した経路
- default : BGP4 デフォルト経路
- ospf : OSPF の全経路表示

ospf を指定した場合は、以下の種別を指定できます。ただし、種別指定後に summary 指定した場合は、OSPF 全体の情報を表示します。

(入力例 ospf intra-area)

- intra-area : エリア内経路
- inter-area : エリア間経路
- external : AS 外経路
- nssa : NSSA の AS 外経路
- ospf_ase : OSPF の AS 外経路
- rip : RIP 経路
- bgp : BGP4 経路
- static : スタティック経路
- summary_routes : 集約経路
- dhcp : DHCP デフォルト経路
- extra-vrf : 他 VRF またはグローバルネットワークからインポートされた経路 【OS-L3SA】

<address>

<address> で宛先ネットワークを指定した場合、指定した宛先ネットワークに含まれるすべての経路の詳細情報を表示します。

<address> は以下のどれかの形式で指定できます。

- <ip address>
- <ip address> <mask>
- <ip address>/<masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。

<address> 指定にネットワークマスクの指定がある場合、指定した <address> に完全一致 (exact-match) する経路の詳細情報を表示します。

<address> 指定にネットワークマスクの指定がない場合、指定した <address> に最長一致 (longest-match) する経路の詳細情報を表示します。

longer-prefixes

指定した宛先ネットワークに含まれるすべての経路情報を表示します。

summary

各プロトコルが保有するアクティブ経路数と非アクティブ経路数を表示します。

アクティブ経路数はフォワーディングテーブルに登録対象となる経路数を示します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

アクティブ経路（フォワーディングテーブルに登録対象となる経路）情報を標準形式（=-Smpai 指定）で表示します。

表示形式はオプション（-FSimpaPTAscB）を指定すれば変更できます。

[実行例 1] show ip route [[all-routes] [-FSimpaPTAscB]] [<protocol>] [<address> longer-prefixes] の例

図 5-1 標準形式でのアクティブ経路情報の表示

```
>show ip route
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 106 routes
Destination      Next Hop          Interface          Metric  Protocol  Age
0.0.0.0/0         172.16.178.114    VLAN0010           0/0     Static    365d
127/8             ----             -                  0/0     Static    365d
127.0.0.1/32      127.0.0.1         -                  0/0     Connected 365d
:
172.16.178/25      172.16.178.21     VLAN0010           0/0     Connected 365d
172.16.178.21/32   172.16.178.21     VLAN0010           0/0     Connected 365d
192.168.20/24      172.16.101.115    VLAN0012           3/0     RIP        5s
192.168.30/24      172.16.101.115    VLAN0012           0/0     Static     90d 20h
                  172.16.171.116    VLAN0013           -       -         -
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、2 番目以降のパスは NextHop, Interface だけ表示します。

図 5-2 フル形式でのアクティブ経路情報の表示

```
>show ip route -F
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 106 routes
Destination      Next Hop          Interface          Metric  Protocol  Age
0.0.0.0/0         172.16.178.114    VLAN0010           0/0     Static    365d
  Distance: 60/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -,
<Int Active Gateway>
127/8             ----             -                  0/0     Static    365d
  Distance: 0/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -,
<NoAdvise Int Active Retain Reject>
127.0.0.1/32      127.0.0.1         -                  0/0     Connected 365d
  Distance: 0/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -,
<NoAdvise Int Active Retain>
:
172.16.178/25      172.16.178.21     VLAN0012           0/0     Connected 365d
  Distance: 0/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -, <Int
Active Retain>
172.16.178.21/32   172.16.178.21     VLAN0012           0/0     Connected 365d
  Distance: 0/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -,
```



```

<NoAdvise Int Active Retain >
172.16.20/24      172.16.178.115  VLAN0013      3/0      RIP      5s
  Distance: 100/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -,
<Int Active Gateway>
172.16.30/24      172.16.178.115  VLAN0013      0/0      Static   90d 20h
  Distance: 60/0/0, Tag: 0, AS-Path: IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -,
<Int Active Gateway>
                  172.16.171.116  VLAN0014      -        -        -
172.158.1/24      192.168.10.1    VLAN0010      -/-      BGP      6m 44s
  Distance: 170/0/0, Tag: 0, AS-Path: 200 10 IGP (Id 1), Communities: 400:500,
Localpref: 100, <Ext Active Gateway>
>

```

図 5-3 全 VRF の経路情報の表示【OS-L3SA】

```

>show ip route vrf all
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 3 routes
Destination      Next Hop      Interface      Metric      Protocol      Age
127/8            127.0.0.1     localhost      0/0         Connected    2d 11h
127.0.0.1/32     127.0.0.1     localhost      0/0         Connected    2d 11h
158.215.10/24    168.10.1.1    VLAN0024       2/0         BGP          8d 2h
VRF: 5 Total: 4 routes
Destination      Next Hop      Interface      Metric      Protocol      Age
127/8            127.0.0.1     localhost      0/0         Connected    2d 11h
127.0.0.1/32     127.0.0.1     localhost      0/0         Connected    2d 11h
172.30.180/24    10.1.2.92     VLAN0100       2/0         BGP          8d 2h
172.30.191/24    10.1.2.92     VLAN0100       2/0         BGP          8d 2h
VRF 20 Total: 3 routes
Destination      Next Hop      Interface      Metric      Protocol      Age
127/8            127.0.0.1     localhost      0/0         Connected    2d 11h
127.0.0.1/32     127.0.0.1     localhost      0/0         Connected    2d 11h
192.168.51/24    10.1.4.32     VLAN0015       2/2         Extra-VRF    1d 2h
>

```

図 5-4 RIP で学習したアクティブ経路情報の表示

```

>show ip route rip
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 1 routes
Destination      Next Hop      Interface      Metric      Protocol      Age
192.168.20/24    172.16.101.115 VLAN0012       3/0         RIP          5s
>

```

図 5-5 特定ネットワーク（172.16）に含まれるアクティブ経路情報の表示

```

>show ip route 172.16.0.0/16 longer-prefixes
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 2 routes
Destination      Next Hop      Interface      Metric      Protocol      Age
172.16.178/25    172.16.178.114 VLAN0010       0/0         Connected    365d
172.16.178.21/32 172.16.178.21  VLAN0010       0/0         Connected    365d
>

```

図 5-6 代替経路を含むすべての経路情報の表示

```

>show ip route all-routes
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active
Total: 156 routes
  Destination      Next Hop      Interface    Metric    Protocol    Age
*> 0.0.0.0/0        172.16.178.114 VLAN0010     0/0       Static     365d
*> 127/8            -----      -           0/0       Static     365d
*> 127.0.0.1/32     127.0.0.1    -           0/0       Connected  365d
:
*> 172.16.178/25     172.16.178.21 VLAN0010     0/0       Connected  365d
*> 172.16.178.21/32  172.16.178.21 VLAN0010     0/0       Connected  365d
*> 172.168.20/24     172.16.101.115 VLAN0012     3/0       RIP        5s
* 172.168.20/24      172.16.178.21 VLAN0010     4/0       Static     19h 20m
*> 192.168.30/24     172.16.101.115 VLAN0012     0/0       Static     90d 20h
*>                  172.16.171.116 VLAN0012     -         -         -
>

```

[実行例 1 の表示説明]

表 5-1 ルーティングテーブルで保持する経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total xxx routes 【OS-L3SA】	VRF 内の経路数	xxx : VRF 内の経路数
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Total	経路数	—
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	ネクストホップアドレス	- ネクストホップアドレスの直前に "*" 表示がされた場合は、経路変化によってユニキャストルーティングプログラム内のルーティング・テーブルと中継処理に使用するフォワーディングテーブルが一時的に不一致であることを示します。 - Reject 経路では "----" で表示されます。
Interface	送出インタフェース名称	—
Metric	経路のメトリック	- xxx/yyy : xxx : 第 1 メトリック値 yyy : 第 2 メトリック値 - Protocol が OSPF ext1, OSPF ext2, OSPF nssa1, OSPF nssa2 の場合は、TYPE により以下を表示します。 TYPE1 の場合 第 1 メトリック値＝メトリック値 + Cost 値 第 2 メトリック値＝ "-" を表示 TYPE2 の場合 第 1 メトリック値＝メトリック値 第 2 メトリック値＝ Cost 値 - Protocol が OSPF intra または OSPF inter の場合は、以下の表示となります。 第 1 メトリック値＝ Cost 値 第 2 メトリック値＝ "-" を表示

表示項目	意味	表示詳細情報
Protocol	経路の学習元プロトコル	Connected : 直結経路 Kernel : カーネルから学習した経路 (ユニキャストルーティングプログラムのリスタートにより一時的に作成される経路) Default : BGP のデフォルト経路 OSPF intra : OSPF のエリア内経路 OSPF inter : OSPF のエリア間経路 OSPF ext1 : OSPF の AS 外経路 (TYPE1) OSPF ext2 : OSPF の AS 外経路 (TYPE2) OSPF nssa1 : OSPF の NSSA の AS 外経路 (TYPE1) OSPF nssa2 : OSPF の NSSA の AS 外経路 (TYPE2) RIP : RIP 経路 BGP : BGP 経路 Static : スタティック経路 Summary : 集約経路 DHCP : DHCP のデフォルト経路 Extra-VRF : 他 VRF またはグローバルネットワークからインポートされた経路【OS-L3SA】 Any : その他
Age	経路のエージング時間	経過日数および時間 : xxxxd : 日 (100 日 ~ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間 ~ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分 ~ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒 ~ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ~ 59 秒)
Distance	経路のディスタンス	xxx/yyy/zzz : • xxx : 第 1 ディスタンス値 • yyy : 第 2 ディスタンス値 • zzz : 第 3 ディスタンス値
Tag	経路のタグ	—
AS Path	経路の AS パス	xxx(Id yyy) : • xxx : IGP / EGP / Incomplete • yyy : show ip bgp paths で表示される AS パスの ID 番号
Communities	経路の Community 属性	Community 属性を表示します。 no-advertise no-export local-AS xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id その他 : 16 進表示 情報がない場合は "-" を表示します。
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	情報がない場合は "-" を表示します。
<...>	経路の状態	NotInstall (フォワーディングテーブルに登録しない経路)

表示項目	意味	表示詳細情報
		NoAdvise (広告対象外経路)
		Int (内部経路)
		Ext (外部経路)
		Pending (RIP のホールドダウン処理により、一時的に経路広告を抑止している経路)
		Delete (削除された経路)
		Hidden (無効扱いされた経路)
		OnList (各ルーティングプロトコルに対して経路変更を通知中の状態)
		Retain (インタフェースアップ中は常に active 状態として保持される経路)
		Gateway (フォワーディングに使用される経路)
		Reject (フォワーディングを unreachable として拒否する経路)
		IfSubnetMask (RIP 学習経路で学習したインタフェースのサブネットマスクを適用した経路)
		Active (有効経路)
		Suppressed (ルート・フラップ・ダンプニング機能での抑止中経路)
		Remote (リモートゲートウェイ経路)
		Stale (グレースフルリスタート機能での stale 経路)
		Delay (経路削除保有機能で削除保留されている経路)

[実行例 2] show ip route [all-routes] [vrf {<vrf id> | all}] <address> の例【OS-L3SA】

特定ネットワーク (172.16.178/25) 宛のアクティブ経路を詳細表示します。

図 5-7 特定経路情報の詳細表示【OS-L3SA】

```
>show ip route 172.16.178.0/25
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Route codes: * = active,      + = changed to active recently
              ' ' = inactive,  - = changed to inactive recently
              r = RIB failure

Route 172.16.178/25
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>

* NextHop 172.16.178.21 Interface      : VLAN0010
  Protocol <Static>
  Source Gateway ----
  Metric/2       : 0/0
  Distance/2/3   : 0/0/0
  Tag : 0, Age : 365d
  AS Path : IGP (Id 1)
  Communities: -
  Localpref: -
  RT State: <Int Active Retain>
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、NextHop, Interface を複数行表示します。

図 5-8 特定経路情報の詳細表示

```

>show ip route 172.16.178.1
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Route codes: * = active,      + = changed to active recently
              ' ' = inactive, - = changed to inactive recently

Route 172.16.178/25
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>

* NextHop 172.16.178.21 Interface    : VLAN0010
  Protocol <Static>
  Source Gateway ----
  Metric/2      : 0/0
  Distance/2/3  : 0/0/0
  Tag : 0, Age : 365d
  AS Path : IGP (Id 1)
  RT State: <Int Active Retain>
>

```

[実行例 2 の表示説明]

表 5-2 特定経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Route	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Entries	当該経路の登録エン트리数	—
Announced	当該経路を広告した相手の数	—
Depth	Radix Tree の底からの距離	—
<...>	経路の状態	show ip route の <...> の項参照
Route codes	経路情報の状態	* : アクティブ経路
		+ : 最近アクティブに変更された経路
		- : 最近非アクティブに変更された経路
		' ' : 非アクティブ経路
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出するインタフェースの名称	—
Source Gateway	ゲートウェイアドレス	—
Protocol	経路の学習元プロトコル	show ip route の protocol の項参照
Distance/2/3	経路のディスタンス	xxx/yyy/zzz : • xxx : 第 1 ディスタンス値 • yyy : 第 2 ディスタンス値 • zzz : 第 3 ディスタンス値
Metric/2	経路のメトリック	show ip route の Metric の項参照
Tag	経路のタグ	—
Age	経路のエージング時間	show ip route の Age の項参照
AS Path	経路の AS パス	show ip route の AS Path の項参照
Communities	経路の Community 属性	show ip route の communities の項参照
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	show ip router の LocalPref の項参照
RT State	経路の状態	上記 <...> 参照

[実行例 3] show ip route [vrf {<vrf id> | all}] [<protocol>] [<address>] summary の例【OS-L3SA】

各プロトコルで学習した経路数をプロトコル別に表示します。

図 5-9 各プロトコルで学習した経路数のプロトコル別表示【OS-L3SA】

```
>show ip route summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Protocol      Active Routes  InActive Routes
Connected     10              0
Kernel        0              0
Default       1              0
OSPF          15              5
  intra-area   10              0
  inter-area   0              0
  external-1   5              5
  external-2   0              0
  nssa-1       0              0
  nssa-2       0              0
RIP            10              0
BGP            100             0
Static         5              0
Summary        5              0
DHCP           0              0
Extra-VRF      0              0
Total          146             5
>
```

図 5-10 RIP で学習した経路数の表示

```
>show ip route rip summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Protocol      Active Routes  InActive Routes
RIP           10              0
>
```

図 5-11 特定ネットワーク（172.16）に含まれる経路数の表示【OS-L3SA】

```
>show ip route 172.16.0.0/16 summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Protocol      Active Routes  InActive Routes
Connected     2              0
Kernel        0              0
Default       0              0
OSPF          0              0
  intra-area   0              0
  inter-area   0              0
  external-1   0              0
  external-2   0              0
  nssa-1       0              0
  nssa-2       0              0
RIP            0              0
BGP            0              0
Static         0              0
Summary        0              0
DHCP           0              0
Extra-VRF      0              0
Total          2              0
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 5-3 各プロトコルで学習した経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Protocol	学習元プロトコル名称	Connected : 直結経路数
		Kernel : カーネルから学習した経路数 (ユニキャストルーティングプログラムのリスタートにより一時的に作成される経路)
		Default : BGP のデフォルト経路数
		OSPF : OSPF の全経路数 • Intra-area : エリア内の経路数 • Inter-area : エリア間の経路数 • external-1 : AS 外経路 (TYPE1) の経路数 • external-2 : AS 外経路 (TYPE2) の経路数 • nssa-1 : NSSA の AS 外経路 (TYPE1) の経路数 • nssa-2 : NSSA の AS 外経路 (TYPE2) の経路数
		RIP : RIP 経路数
		BGP : BGP 経路数
		Static : スタティック経路数
		Summary : 集約経路数
		DHCP : DHCP のデフォルト経路数
		Extra-VRF : 他 VRF またはグローバルネットワークからインポートされた経路 【OS-L3SA】
		Total : 経路数の合計 (各プロトコル経路数の合計値)
Active Routes	アクティブ経路数	フォワーディングテーブルに登録対象となる経路数
InActive Routes	非アクティブ経路数	フォワーディングテーブルに登録対象外となる経路数 (代替経路含む)

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-4 show ip route コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。

項番	メッセージ	内容
4	no route <ip address> mask <mask>	指定ネットワークが存在しません。 <ip address> : IP アドレス <mask> : ネットワークマスク
5	no route <ip address>	指定経路が存在しません。 <ip address> : IP アドレス
6	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
7	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

clear ip route

H/W のフォワーディングエントリをいったんクリアし、ユニキャストルーティングプログラムが保有するルーティングエントリを再登録します。

[入力形式]

```
clear ip route { * | <address> } 【OS-L3A】
clear ip route [vrf {<vrf id> | all}] { * | <address> } 【OS-L3SA】
clear ip route unicast
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の経路を対象とします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の経路だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の経路を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワーク経路を対象とします。

*

すべての経路情報を更新します。

<address>

指定ネットワーク宛の経路情報を更新します。

<address> は以下のどれかの形式で指定できます。

- <ip address>
- <ip address> <mask>
- <ip address>/<masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。

ネットワークマスクを省略した場合、指定した宛先アドレスに最長一致 (longest-match) する経路情報を更新します。<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。なお、指定ネットワークにループバックアドレス、マルチキャストアドレス、およびクラス E のアドレスは指定できません。

unicast

自装置内の経路情報をコンフィグレーションに従い再評価します。

[実行例]

```
> clear ip route unicast
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

H/W のフォワーディングエントリをクリアし、ユニキャストルーティングプログラムが保有するルーティングエントリを再登録するため、一時的に通信が停止する場合があります。

[応答メッセージ]

表 5-5 clear ip route コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal parameter class -- <parameter>	指定アドレスの経路をクリアできません。 <parameter> : 指定パラメータ名
3	illegal parameter mask -- <parameter>	指定マスクが不正です。 宛先ネットワークの非マスク部に 1 が設定されています。 <parameter> : 指定パラメータ名
4	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィギュレーションを確認してください。
5	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
6	no route <ip address>	指定経路は存在しません。 <ip address> : 指定ネットワークアドレス
7	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
7	pid file <file nName> mangled!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
8	pid in file <file name> unreasonably small(<pid>)	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID
9	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
10	rtm appears to be running as pid <pid>, but pid <pid> doesn't exist!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。 ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
11	rtm doesn't seem to be running.	ユニキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 ユニキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。

[注意事項]

- clear ip route unicast を実行すると、IPv6 経路の経路情報も再評価します。
- clear ip route * を実行すると、ダイナミックに登録された ARP エントリも削除します。

show ip entry

特定の経路情報の詳細情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip entry <address> 【OS-L3A】
show ip entry [vrf {<vrf id> | all}] <address> 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の経路情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の経路情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の経路情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの経路情報を表示します。

<address>

<address> で宛先ネットワークを指定した場合、指定した宛先ネットワークに一致する経路情報を詳細表示します。

<address> は以下のどれかの形式で指定できます。

- <ip address>
- <ip address> <mask>
- <ip address>/<masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。

<mask>、<masklen> を省略した場合、<ip address> のナチュラルマスクをフィルタリング用のネットワークマスクとして使用します。<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。

[実行例]

ネットワークアドレス：172.16.178.0、ネットワークマスク：25 ビットの宛先アドレスを持つ経路情報を表示します。

図 5-12 特定経路情報の詳細表示

```
>show ip entry 172.16.178.0/25
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Route codes: * = active,      + = changed to active recently
              ' ' = inactive, - = changed to inactive recently
```

```
Route 172.16.178/25
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>
```

```
* NextHop 172.16.178.21 Interface      : VLAN0010
  Protocol <Static>
  Source Gateway ----
  Metric/2      : 0/0
  Distance/2/3  : 0/0/0
  Tag : 0, Age : 365d
  AS Path : IGP (Id 1)
  Communities: -
  Localpref: -
  RT State: <Int Active Retain>
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、NextHop、Interface を複数行表示します。

[表示説明]

表 5-6 特定経路の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Route	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Entries	当該経路の登録エントリ数	—
Announced	当該経路を広告した相手の数	—
Depth	Radix Tree の底からの距離	—
<...>	経路の状態	show ip route の <...> の項参照
Route codes	経路情報の状態	* : アクティブ経路
		+ : 最近アクティブに変更された経路
		— : 最近非アクティブに変更された経路
		' ' : 非アクティブ経路
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【OS-L3SA】
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出するインタフェースの名称	—
Source Gateway	ゲートウェイアドレス	—
Protocol	経路の学習元プロトコル	show ip route の protocol の項参照
Distance/2/3	経路のディスタンス	xxx/yyy/zzz : • xxx : 第 1 ディスタンス値 • yyy : 第 2 ディスタンス値 • zzz : 第 3 ディスタンス値
Metric/2	経路のメトリック	show ip route の Metric の項参照
Tag	経路のタグ	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Age	経路のエージング時間	show ip route の Age の項参照
AS Path	経路の AS パス	show ip route の AS Path の項参照
Communities	経路の Community 属性	show ip route の Communities の項参照
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	show ip route の LocalPref の項参照
RT State	経路の状態	上記 <...> 参照

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-7 show ip entry コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	no route <ip address>	指定経路が存在しません。 <ip address> : IP アドレス
5	no route <ip address> mask <mask>	指定ネットワークが存在しません。 <ip address> : IP アドレス <mask> : ネットワークマスク
6	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

show ip rip

RIP プロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ip rip [{ target | neighbor }]
show ip rip route [{<address> | summary}]
show ip rip received-routes [{ <neighbor address> | <host name> }]
                        [{<address> | summary}]
show ip rip advertised-routes
                        [{ <target address> | <host name> }] [{<address> | summary}]
show ip rip statistics
                        [ { neighbor { <neighbor address> | <host name> } |
                          target { <target address> | <host name> } } ]
```

【OS-L3SA】

```
show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] [{ target | neighbor }]
show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] route [{<address> | summary}]
show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes [{ <neighbor address> |
<host name> }] [{<address> | summary}]
show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes
                        [{ <target address> | <host name> }] [{<address> | summary}]
show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics
                        [ { neighbor { <neighbor address> | <host name> } |
                          target { <target Address> | <Host name> } } ]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の RIP 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の RIP 情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の RIP 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの RIP 情報を表示します。

target

RIP のターゲット (RIP パケット送信先) 情報を表示します。

neighbor

RIP の隣接ルータ (RIP パケット送信元) 情報を表示します。

<address>

指定した宛先ネットワークに含まれる経路情報だけを表示します。

<address> は以下のどちらかの形式で指定できます。

- <ip address> <mask>
- <ip address> / <masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。

<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。

<neighbor address>

隣接ルータアドレスを IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時、本パラメータは指定できません。

<target address>

ターゲットアドレス（ブロードキャスト型インタフェースの場合はインタフェースのブロードキャストアドレス）を IPv4 アドレスで指定してください。

summary

経路数を表示します。

route

RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路情報を表示します。

received-routes

RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路情報を隣接ルータごとに表示します。

advertised-routes

RIP で広告した経路情報をターゲットごとに表示します。

statistics

RIP の統計情報を表示します。

neighbor { <neighbor address> | <host name> }

指定した隣接ルータに対する RIP 経路の受信状態の詳細統計情報を表示します。

target { <target address> | <host name> }

指定したターゲットに対する RIP 経路送信状態の詳細統計情報を表示します。

<neighbor address>, <target address> は IPv4 アドレスで、<host name> はホスト名称を指定してください。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの RIP のグローバル情報を表示します。

[実行例 1] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] の例

図 5-13 グローバル情報の表示

```
>show ip rip
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
RIP Flags: <ON>
Default Metric: 16, Distance: 100
Timers (Seconds)
  Update           : 30
  Aging            : 180
  Garbage-Collection : 120
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 5-8 グローバル情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
RIP Flags	RIP フラグ	ON : RIP 動作中
		InheritMetric : 経路広告時にメトリックを引き継ぎます。
		SecondaryRoute : 第 2 優先経路生成します。
		AutoSummary : 広告経路自動集約機能が有効です。
Default Metric	広告する経路に付加するデフォルトのメトリック	—
Distance	RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路のディスタンス	—
Timer 情報		
Update	周期広告時間 (秒)	—
Aging	エージング時間 (秒)	—
Garbage-Collection	ホールドダウン時間 (秒)	—

[実行例 2] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] target の例

図 5-14 ターゲット情報の表示

```
>show ip rip target
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Source Address Destination Flags
192.168.50.180 192.168.50.255 <V1 Broadcast>
192.168.60.29 192.168.60.255 <V1 Broadcast>
192.168.70.29 192.168.70.255 <V2 Multicast>
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 5-9 ターゲット情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Source Address	送信元アドレス	—
Destination	宛先アドレス	—
Flags	ターゲットフラグ	V1 : RIP-1 パケットを送信します
		V2 : RIP-2 パケットを送信します
		Unicast : 当ターゲットに送信するパケットの宛先アドレスにユニキャストアドレスを使用します
		Broadcast : 当ターゲットに送信するパケットの宛先アドレスにブロードキャストアドレスを使用します
		Multicast : 当ターゲットに送信するパケットの宛先アドレスにマルチキャストアドレスを使用します

表示項目	意味	表示詳細情報
		Passive : 当ターゲットに対するパケット送信を抑止しています
		AuthText : 認証方式として平文パスワード認証方式を使用します
		AuthMD5 : 認証方式として暗号認証 (Keyed-MD5) 方式を使用します

[実行例 3] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] neighbor の例

図 5-15 隣接ルータ情報の表示

```
>show ip rip neighbor
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Neighbor Address Age      Flags
192.168.50.185    1s      < >
192.168.60.30     14s     < >
192.168.70.30     9s      < >
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 5-10 隣接ルータ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Neighbor Address	隣接ルータアドレス	—
Age	最後に UPDATE パケットを受信してから経過時間	—
Flags ※	隣接ルータフラグ	Query : Request パケットを受信しました
		ImportRestrict : インポートポリシーによってパケット受信を制限します
		Format : フォーマットエラーのパケットを受信しました
		AuthFail : 認証エラーのパケットを受信しました

注※ 本フラグは、該当する事象が、隣接ルータを認識してから現在までの間に 1 回以上発生したことを示すフラグです。

[実行例 4] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] route <address> の例

図 5-16 RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路情報の表示

```
>show ip rip route 172.0.0.0/8
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination      Next Hop      Interface      Metric Tag    Timer
*> 172.16/16        192.168.11.65 VLAN0011        6      0      28s
* 172.16/16         192.106.10.29 VLAN0013        3      0      28s
*> 172.17/16        192.168.19.212 VLAN0012        4      0      10s
*> 172.18/16        192.168.11.65 VLAN0011        6      0      28s
* 172.18/16         192.106.10.29 VLAN0013        3      0      28s
*> 172.19/16        192.168.19.212 VLAN0012        4      0      10s
>
```

[実行例 4 の表示説明]

表 5-11 RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出インタフェース名称	—
Metric	経路計算後のメトリック	—
Tag	経路のタグ	—
Timer	経路が最後に更新されてからの時間	—

[実行例 5] show ip rip route summary の例

図 5-17 RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路数の表示

```
> show ip rip route summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
RIP: 28 active route
>
```

[実行例 5 の表示説明]

なし

[実行例 6] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes [{<neighbor Address>|<host name>}] [<address>] の例

RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路情報を指定隣接ルータおよび指定宛先ネットワークに基づいて表示します。

図 5-18 RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路の隣接ルータ単位表示

```

>show ip rip received-routes 192.168.19.212
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure

Neighbor Address: 192.168.19.212
  Destination      Next Hop          Interface      Metric Tag    Timer
*> 172.17/16        192.168.19.212   VLAN0012       4      0     10s
*> 172.19/16        192.168.19.212   VLAN0012       4      0     10s
      :
>
>show ip rip received-routes 172.16.0.0/15
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
Neighbor Address: 192.168.11.65
  Destination      Next Hop          Interface      Metric Tag    Timer
*> 172.16/16        192.168.11.65    VLAN0011       6      0     28s
Neighbor Address: 192.168.19.212
  Destination      Next Hop          Interface      Metric Tag    Timer
* 172.16/16        192.168.19.212   VLAN0012       4      0     10s
*> 172.17/16        192.168.19.212   VLAN0012       4      0     10s
>
>show ip rip received-routes 192.168.19.212 172.16/15
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
Neighbor Address: 192.168.19.212
  Destination      Next Hop          Interface      Metric Tag    Timer
* 172.16/16        192.168.19.212   VLAN0012       4      0     10s
>

```

[実行例 6 の表示説明]

表 5-12 RIP 経路の隣接ルータ単位表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Neighbor Address	隣接ルータアドレス	—
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	ネクストホップアドレス	—
Interface	送出インタフェース名称	—
Metric	受信経路のメトリック	—
Tag	受信経路のタグ	version1 は "-" で表示されます。
Timer	経路が最後に更新されてからの時間	—

[実行例 7] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes summary の例

図 5-19 RIP で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路数の隣接ルータ単位表示

```
>show ip rip received-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Neighbor Address: 192.168.11.65      4 routes received
Neighbor Address: 192.168.19.212    4 routes received
>
```

[実行例 7 の表示説明]

なし

[実行例 8] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes [{<target address>|<host name>}] [<address>] の例

RIP で広告した経路情報を指定ターゲットおよび指定宛先ネットワークに基づいて表示します。

図 5-20 RIP 広告経路のターゲット単位表示

```
>show ip rip advertised-routes 192.168.19.255
Date 2011/12/19 12:00:00 UTC
Target Address: 192.168.19.255
Destination      Next Hop      Interface      Metric Tag    Age
172.16/16        192.168.11.65 VLAN0012        6      0     28s
172.18/16        192.168.11.65 VLAN0011        6      0     28s
192.10.281/24    -             -              2      0     - ←※1
    192.10.281.128/25 192.158.22.21 VLAN0022        3      0     21s ※2
    192.10.281.240/28 192.158.18.5  VLAN0018        2      0     18s
201.182.16/24    158.18.14.102 VLAN0005        3      0     25s
>
>show ip rip advertised-routes 172.16.0.0/15
Date 2011/12/19 12:00:00 UTC
Target Address: 192.168.11.255
Destination      Next Hop      Interface      Metric Tag    Age
172.17/16        192.168.19.212 VLAN0012        4      0     10s
Target Address: 192.168.19.255
Destination      Next Hop      Interface      Metric Tag    Age
172.16/16        192.168.11.65 VLAN0011        6      0     28s
>
>show ip rip advertised-routes 192.168.19.255 172.16/15
Date 2011/12/19 12:00:00 UTC
Target Address: 192.168.19.255
Destination      Next Hop      Interface      Metric Tag    Age
172.16/16        192.168.11.65 VLAN0011        6      0     28s
>
```

注※1 自動集約化して広告した経路情報（集約広告経路）

RIP のコンフィグレーションコマンド `auto-summary` が設定されている場合、集約対象となる経路が存在するときに、集約して広告した経路情報が表示されます。

注※2 集約広告経路の集約元となる経路情報（集約元経路）

RIP のコンフィグレーションコマンド `auto-summary` が設定されている場合、集約対象となる経路が存在するときに、集約広告経路に包括されるすべての集約元経路が表示されます。集約元経路は自動集約化する場合は広告しませんが、自動集約化しない場合は、広告される必要のある経路が表示されます。なお、宛先ネットワークは 3 カラム目から表示されます。

[実行例 8 の表示説明]

表 5-13 RIP 広告経路のターゲット単位表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Target Address	広告ターゲットアドレス	—
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長 自動集約によって経路を広告している場合は、集約元経路はカラムがずれて表示されます。
Next Hop	経路のネクストホップアドレス	- Reject 経路では "-" で表示されます。 - 集約広告経路では "-" で表示されます。
Interface	経路のインタフェース名称	集約広告経路では "-" で表示されます。
Metric	広告経路のメトリック	集約広告経路では広告経路ではなく保持している経路のメトリックが表示されます。
Age	経路のエイジング時間	- 経路生成してからの時間。 - 集約広告経路では "-" で表示されます。
Tag	広告経路のタグ	- RIP-1 経路の広告の場合は "-" で表示されます。 - 集約元経路では、広告経路ではなく保持している経路のタグを表示し、さらに、RIP-1 経路の場合は "-" で表示されます。

[実行例 9] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes summary の例

図 5-21 RIP 広告経路数のターゲット単位表示

```
>show ip rip advertised-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Target Address: 192.168.11.255    4 routes sent
Target Address: 192.168.19.255   4 routes sent
:
>
```

[実行例 9 の表示説明]

なし

[実行例 10] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics の例

図 5-22 各隣接ルータ、ターゲットに対する RIP 送受信統計情報のサマリー表示

```

>show ip rip statistics
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Collection Time: 19:02:31 and 4days
Received
Neighbor      Request    Response   Entries
192.168.11.120 103        220120     392010900
192.168.19.200 1021       221094     1091020
192.168.20.19  102        104502     843095
192.168.21.19  22         255012     1382908
192.168.22.19  129        190201     1021880
Total          1377       896879     396349803

Advertised
Target         Request    Response   Entries
192.168.11.255 5          220120     392010900
192.168.19.255 12         221094     1091020
192.168.20.255 2          104502     843095
192.168.21.19  5          255012     1382908
192.168.22.255 2          190201     1021880
Total          26         896879     396349803
>

```

[実行例 10 の表示説明]

表 5-14 RIP 送受信統計情報のサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Collection Time	統計情報収集経過時間	—
Received 情報		
Neighbor	隣接ルータアドレス	—
Request	受信した Request メッセージの総数	—
Response	受信した Response メッセージの総数	—
Entries	受信した RIP 経路の総数	—
Total	Request, Response および Entries の合計	—
Advertised 情報		
Target	ターゲットアドレス	—
Request	送信した Request メッセージの総数	—
Response	送信した Response メッセージの総数	—
Entries	送信した RIP 経路の総数	—
Total	Request, Response および Entries の合計	—

[実行例 11] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics neighbor {<neighbor address>|<host name>} の例

図 5-23 指定隣接ルータに対する RIP 受信統計情報の表示【OS-L3A】

```
>show ip rip statistics neighbor 192.168.20.19
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Neighbor 192.168.20.19
Request
  Total Messages          5
  Policy Restrict         0
  Invalid                 0
Response
  Total Messages          42
  Policy Restrict         0
  Invalid                 0
  Total Entries           80
  Import Restrict         10
  Unreachable             4
  Invalid                 0
Invalid or Not Support
  Total Messages          0
Added                    20
Changed                  25
Deleted                  10
>
```

図 5-24 指定隣接ルータに対する RIP 受信統計情報の表示【OS-L3SA】

```
>show ip rip statistics neighbor 192.168.20.19
Date 2011/12/08 12:00:00 UTC
Neighbor 192.168.20.19
Request
  Total Messages          5
  Bad Version             0
  Bad Source              0
  Message Format Error    0
  Passive                 0
  Authentication Failure  0
  Bad Authentication Type 0
  Bad Key-ID              0
  Bad Sequence Number     0
  Other Error             0
Response
  Total Messages          42
  Bad Source              0
  Message Format Error    0
  Authentication Failure  0
  Bad Authentication Type 0
  Bad Key-ID              0
  Bad Sequence Number     0
  Other Error             0
  Total Entries           80
  Import Restrict         10
  Unreachable             4
  Invalid                 0
Invalid or Not Support
  Total Messages          0
Added                    20
Changed                  25
Deleted                  10
>
```

[実行例 11 の表示説明]

表 5-15 指定隣接ルータに対する RIP 受信統計情報の表示内容【OS-L3A】

表示項目	意味	表示詳細情報
Neighbor	隣接ルータアドレス	—
受信 Request メッセージ情報 (Request)		
Total Messages	総受信メッセージ数	—
Policy Restrict	受信規制されたメッセージの総数	—
Invalid	受信したエラーメッセージの総数	—
受信 Response メッセージ情報 (Response)		
Total Messages	総受信メッセージ数	—
Policy Restrict	受信規制されたメッセージの総数	—
Invalid	受信したエラーメッセージの総数	—
Total Entries	受信した RIP 経路の総数	—
Import Restrict	受信規制された RIP 経路の総数	—
Unreachable	Metric:16 の RIP 経路の総数	—
Invalid	エラーのある RIP 経路の総数	—
受信エラーメッセージ情報 (Invalid or Not Support)		
Total Messages	受信したエラーメッセージの総数	—
Added	RIP 経路をルーティングテーブルに追加した回数	—
Changed	ルーティングテーブル上の RIP 経路を変更した回数	—
Deleted	ルーティングテーブルから RIP 経路を削除した回数	—

表 5-16 指定隣接ルータに対する RIP 受信統計情報の表示内容【OS-L3SA】

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Neighbor	隣接ルータアドレス	—
受信 Request メッセージ情報 (Request)		
Total Messages	総受信メッセージ数	—
Bad Version	バージョンが不正なメッセージの総数	—
Bad Source	送信元が不正なメッセージの総数	—
Message Format Error	フォーマットが不正なメッセージの総数	—
Passive	Passive インタフェースから受信したメッセージの総数	—
Authentication Failure	平文パスワード認証のパスワード不一致メッセージと暗号認証のダイジェスト不一致メッセージの総数	—
Bad Authentication Type	認証情報の認証タイプが不正なメッセージの総数	—
Bad Key-ID	認証情報のキー識別子が不正なメッセージの総数	—
Bad Sequence Number	認証情報のシーケンス番号が不正なメッセージの総数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Other Error	その他の受信エラーの総数	—
受信 Response メッセージ情報 (Response)		
Total Messages	総受信メッセージ数	—
Bad Source	送信元が不正なメッセージの総数	—
Message Format Error	フォーマットが不正なメッセージの総数	—
Authentication Failure	平文パスワード認証のパスワード不一致メッセージと暗号認証のダイジェスト不一致メッセージの総数	—
Bad Authentication Type	認証情報の認証タイプが不正なメッセージの総数	—
Bad Key-ID	認証情報のキー識別子が不正なメッセージの総数	—
Bad Sequence Number	認証情報のシーケンス番号が不正なメッセージの総数	—
Other Error	その他の受信エラーの総数	—
Total Entries	受信した RIP 経路の総数	—
Import Restrict	受信規制された RIP 経路の総数	—
Unreachable	Metric:16 の RIP 経路の総数	—
Invalid	エラーのある RIP 経路の総数	—
受信エラーメッセージ情報 (Invalid or Not Support)		
Total Messages	受信したエラーメッセージの総数	—
Added	RIP 経路をルーティングテーブルに追加した回数	—
Changed	ルーティングテーブル上の RIP 経路を変更した回数	—
Deleted	ルーティングテーブルから RIP 経路を削除した回数	—

[実行例 12] show ip rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics target {<target address>|<host name>} の例

図 5-25 指定ターゲットに対する RIP 送信統計情報の表示

```
>show ip rip statistics target 192.168.11.255
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Target 192.168.11.255
Request
  Total Messages          1
Response
  Total Messages          5
  Total Entries           13
  Triggered Update        1
  Responses to Request     1
>
```

[実行例 12 の表示説明]

表 5-17 指定ターゲットに対する RIP 送信統計情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Target	ターゲットアドレス	—
送信 Request メッセージ情報 (Request)		

表示項目	意味	表示詳細情報
Total Messages	総送信 Request メッセージ数	—
送信 Response メッセージ情報 (Response)		
Total Messages	総送信 Response メッセージ数	—
Total Entries	送信した RIP 経路の総数	—
Triggered Update	トリガードアップデートの回数	—
Responses to Request	Request 応答アップデートの回数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-18 show ip rip コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal address	指定宛先ネットワークが不正です。show ip rip route で確認してください。
3	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正か、または VRF と同時にホスト名称を指定できません。
4	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
5	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
6	no route	経路は存在しません。
7	no such neighbor	指定 neighbor は存在しません。show ip rip neighbor で確認してください。
8	no such neighbor in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF には指定 neighbor は存在しません。show ip rip neighbor で確認してください。 <vrf id> : 指定 VRF ID
9	no such neighbor or statistics "<neighbor address>"	指定 neighbor は存在しません。show ip rip neighbor で確認してください。 <neighbor address> : 指定隣接ルータアドレス
10	no such neighbor or statistics "<Neighbor Address>" in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF には指定 neighbor は存在しません。show ip rip neighbor で確認してください。 <Neighbor Address> : 指定隣接ルータアドレス <vrf id> : 指定 VRF ID
11	no such target	指定 target は存在しません。show ip rip target で確認してください。
12	no such target in vrf <vrf id>	指定 VRF では指定 target が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID

項番	メッセージ	内容
13	no such target or statistics "<target address>"	指定 target は存在しません。show ip rip target で確認してください。 <target address> : 指定ターゲットドレス
14	no such target or statistics "<Target Address>" in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF には指定 target は存在しません。 show ip rip target で確認してください。 <Target Address> : 指定ターゲットアドレス <vrf id> : 指定 VRF ID
15	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
16	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
17	RIP not active.	RIP が動作していません。
18	RIP not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では RIP が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID

[注意事項]

なし

clear counters rip ipv4-unicast

RIP プロトコルに関する情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear counters rip ipv4-unicast all [OS-L3A]
clear counters rip [vrf {<vrf id> | all}] ipv4-unicast all [OS-L3SA]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の RIP 統計情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の RIP だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の RIP を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの RIP 統計情報をクリアします。

all

RIP の統計情報をクリアします。

[実行例]

RIP の統計情報をクリアします。

図 5-26 RIP 統計情報のクリア

```
>clear counters rip ipv4-unicast all
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-19 clear counters rip ipv4-unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。

項番	メッセージ	内容
4	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	RIP not active.	RIP が動作していません。
7	RIP not active in vrf <vrf id>	指定 VRF では RIP が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID

[注意事項]

なし

show ip ospf

OSPF プロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ip ospf [<domain>]
show ip ospf [<domain>] interface [{ detail | <ip address> }]
show ip ospf [<domain>] neighbor
                        [{ detail | interface <ip address> | <router-id> }]
show ip ospf [<domain>] area
show ip ospf [<domain>] [area <area-id>] database database-summary
show ip ospf [<domain>] [area <area-id>] database
                        [{ adv-router <router-id> | self-originate }]
show ip ospf [<domain>] [area <area-id>] database <LS-Type>
                        [<LSA-information>][{ adv-router<router-id>|self-originate }]
show ip ospf [<Domain>] virtual-links
                        [{ detail | area <area-id> [neighbor <router-id>] }]
show ip ospf [<domain>] border-routers
show ip ospf statistics
show ip ospf discard-packets
```

【OS-L3SA】

```
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>]
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] interface
                        [{ detail | <ip address> }]
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] neighbor
                        [{ detail | interface <ip address> | <router-id> }]
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] area
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] [area <area-id>]
                        database database-summary
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] [area <area-id>] database
                        [{ adv-router <router-id> | self-originate }]
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] [area <area-id>] database <LS-Type>
                        [<LSA-information>][{ adv-router<router-id>|self-originate }]
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] virtual-links
                        [{ detail | area <area-id> [neighbor <router-id>] }]
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] border-routers
show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] statistics
show ip ospf discard-packets
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の OSPF 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の OSPF 情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の OSPF 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの OSPF 情報を表示します。

<domain>

OSPF ドメイン番号を指定し、指定ドメインの情報を表示します。

<domain> には 1 ～ 65535 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

全ドメインの情報を表示します。

interface

OSPF のインタフェース情報を表示します。

interface だけを指定した場合、すべてのインタフェースのサマリー情報を表示します。

{detail | <ip address>}

detail

すべてのインタフェースの詳細情報を表示します。

<ip address>

指定したインタフェースの詳細情報を表示します。インタフェースの IP アドレスを IPv4 アドレスで指定します。

neighbor

隣接ルータの状態を表示します。neighbor だけを指定した場合、すべての隣接ルータのサマリー情報を表示します。

{detail | interface <ip address> | <router-id>}

detail

すべての隣接ルータの詳細情報を表示します。

interface <ip address>

指定したインタフェースの隣接ルータのサマリー情報を表示します。<ip address> にはインタフェースアドレスを IPv4 アドレスで指定します。

<router-id>

指定したルータの詳細情報を表示します。<router-id> には隣接ルータのルータ ID を IPv4 アドレスで指定します。

area

すべてのエリアのサマリー情報を表示します。

area <area-id>

指定エリアの情報を表示します。<area-id> は backbone またはエリア ID を IPv4 アドレス、または 10 進数で指定します。

database database-summary

LS タイプごとの LS-Database 数を表示します。

database

すべての LS-Database を簡易表示します。

{adv-router <router-id> | self-originate}

adv-router <router-id>

指定ルータ ID を持つルータが広告した LS-Database を表示します。<router-id> は IPv4 アドレスで指定してください。

self-originate

自ルータが生成した LS-Database を表示します。

database <LS-Type>

指定した LS タイプの LS-Database を詳細表示します。<LS-Type> には以下の LS タイプのどれかを指定します。

- router : ルータリンク
- network : ネットワークリンク
- summary : サマリーネットワークリンク
- asbr-summary : サマリーリンク
- external : AS 外部リンク
- nssa-external : NSSA AS 外部リンク
- opaque-link : リンクローカル Opaque リンク

<LSA-information>

指定 <LSA-information> を持つ LS-Database を詳細表示します。

<LSA-information> は以下のどれかを指定します。

<LS-Type> : <LSA-information>

- router : 各ルータのルータ ID (IPv4 アドレスで指定)
- network : 指定ルータ (DR) のアドレス (IPv4 アドレスで指定)
- summary : サマリーネットワークのアドレス (<ip address>[/<mask>] で指定)
- asbr-summary : AS 境界ルータのルータ ID (IPv4 アドレスで指定)
- external : 外部ネットワークのアドレス (<ip address>[/<mask>] で指定)
- nssa-external : NSSA 外部ネットワークのアドレス (<ip address>[/<mask>] で指定)
- opaque-link : Opaque リンクのインタフェースアドレス (IPv4 アドレスで指定)

summary および external 指定で、<Mask> を省略した場合は指定 <ip address> に一致するすべての LS-Database を表示します。<Mask> を指定した場合は一致するマスク長を持つ LS-Database だけを表示します。

<ip address> は IPv4 アドレスで、<mask> は 0 ~ 32 の範囲で指定してください。

virtual-links

OSPF の仮想リンク情報を表示します。virtual-links だけを指定した場合、すべての仮想リンクのサマリー情報を表示します。

{detail | area <area-id> [neighbor <router-id>]}

detail

すべての仮想リンクの詳細情報を表示します。

area <area-id> [neighbor <router-id>]

指定エリアを通過する仮想リンクのサマリー情報を表示します。neighbor <router-id> を指定した場合、指定相手ルータのより詳細な仮想リンク情報を表示します。<area-id> はエリア ID を IPv4 アドレス、または 10 進数で指定します。<router-id> は IPv4 アドレスで指定します。

border-routers

OSPF のエリア境界ルータ、および AS 境界ルータ情報を表示します。

statistics

OSPF で収集されている送受信パケットの統計情報を表示します。

discard-packets

OSPF で廃棄されたパケット情報を表示します。

パケットの内容は、IP ヘッダの先頭から表示されます。

表示が可能な廃棄パケット情報は、OSPF 全体で要因ごとに最新の 1 パケット分となります。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

OSPF のグローバル情報を表示します。

[実行例 1] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] の例

図 5-27 グローバル情報の表示

```
>show ip ospf
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
OSPF protocol: ON

Domain: 1
Router ID: 172.16.1.1
Distance:
  Intra Area: 10, Inter Area: 10, External: 150
Flags: <AreaBorder ASBoundary>
SPF Interval: 7s, SPF Delay: 3s
Graceful Restart: Helper
  Helper Status : Finished 2006/02/13 14:12:22
Stub Router    : On-Startup 30s
  Status       : Active 2006/01/24 16:29:32
Area           Interfaces Network Range      State
0              1          -                  -
10             1          192.168.1/24    Advertise
                  172.19/18    DoNotAdvertise
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 5-20 グローバル情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
OSPF protocol	OSPF 動作フラグ	ON : OSPF 動作中
Router ID	ルータ識別子	—
Domain	ドメイン番号	—
Distance:		
Intra Area	OSPF のエリア内経路のディスタンス	—
Inter Area	OSPF のエリア間経路のディスタンス	—
External	OSPF の AS 外経路のディスタンス	—
SPF Interval	SPF 計算インターバルタイム設定値 (秒)	—
SPF Delay	SPF 計算遅延時間設定値 (秒)	—
Graceful Restart ※ 1	グレースフル・リスタートの動作モード	Helper (ヘルパールータとして動作)
Helper Status ※ 1 ※ 2	ヘルパールータでの実行状態と実行結果 (最新の情報を表示)	Receiving : 経路学習中

表示項目	意味	表示詳細情報
		Finished : 正常終了
		Failed : 失敗
		— : 未実施
	ヘルパールータの実行状態に遷移した時間	動作状態に遷移した日時 (実行状態が未実施の場合は日時を表示しません。)
	スタブルータの動作	Always : 常時動作 On-Startup <Time> : 装置起動後, 設定時間動作 (秒)
Stub Router ※ 3	スタブルータの状態	Active : 動作中
		InActive : 未動作
	スタブルータの開始日時	動作を開始した日時 (動作が Always または状態が Inactive の場合は表示しません。)
Flags	ルータ種別	AreaBorder : エリア境界ルータ
		ASBoundary : AS 境界ルータ
		VLink : 仮想リンクあり
		NSSATranslator : AS 外経路変換あり (Type7 → Type5)
		SuppressFA : AS 外経路のフォワーディングアドレスに 0.0.0.0 を設定します。
Area	ルータが属するエリアのエリア ID	—
Interfaces	エリアに属するインタフェース数	—
Network Range	サマリーネットワークの範囲	—
State	サマリーネットワークの広告有無	Advertise : 広告します
		DoNotAdvertise : 広告しません

注※ 1 グレースフル・リスタート機能を使用している場合だけ表示します。

注※ 2 ヘルパールータ実行結果は, 次のヘルパールータとして動作するまで保持されます。

注※ 3 スタブルータ機能を使用している場合だけ表示します。

スタブルータの動作は, コンフィグレーションに設定した内容を表示します。また, スタブルータの状態は, 動作状態を表示します。実行中にコンフィグレーションを変更した場合は, 動作と状態が不一致になることがあります。

[実行例 2] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] interface の例

図 5-28 全 OSPF インタフェース情報のサマリー表示

```
>show ip ospf interface
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area 0
Address      State      Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10 DR         1         1       1       172.17.1.1   172.16.1.1
Area 1
Address      State      Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
172.18.10.11 DR         1         1       1       172.18.1.1   172.16.1.1
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 5-21 全インタフェース情報のサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Address	インタフェースの IP アドレス	—
State	インタフェースの状態	Loopback : ループバック 【OS-L3SA】
		Waiting : 指定ルータ確定待ち
		P to P : ポイントーポイント・インタフェース 【OS-L3SA】
		DR Other : 指定ルータ, バックアップ指定ルータ以外
		Backup DR : バックアップ指定ルータ
		DR : 指定ルータ
Priority	指定ルータ決定のための優先度	—
Cost	インタフェースのコスト	—
Neighbor	隣接ルータ数	—
DR	指定ルータのルータ ID	none : 指定ルータが存在しないまたは選択中
Backup DR	バックアップ指定ルータのルータ ID	none : バックアップ指定ルータが存在しないまたは選択中

[実行例 3] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] interface {<ip address> | detail} の例

図 5-29 OSPF 特定インタフェース (172.16.10.10) 情報の詳細表示

```

>show ip ospf interface 172.16.10.10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Index: 2, Name: VLAN0010, Address: 172.16.10.10, State: BackupDR
Auth Type: Simple
MTU: 1436, DDinPacket: 70, LSRinPacket: 117, ACKinPacket: 70
Router ID: 172.16.1.1, Network Type: Broadcast
Area: 0, DR: 172.17.1.1, Backup DR: 172.16.1.1
Priority: 1, Cost: 1
Transmit Delay: 1s
Intervals
  Hello: 10s, Dead: 40s, Retransmit: 5s

Neighbor List (1)
Address      State      RouterID    Priority DR      Backup DR
172.16.10.11 Full       172.17.1.1   1      172.16.10.11 172.16.10.10
>

```

注 detail 指定時はすべてのインタフェースの詳細情報を表示します。

[実行例 3 の表示説明]

表 5-22 特定インタフェース情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Index	インデックス番号	—
Name	インタフェース名称	—
Address	インタフェースの IP アドレス	—
State	インタフェースの状態	Loopback : ループバック 【OS-L3SA】
		Waiting : 指定ルータ確定待ち
		P to P : ポイントーポイント・インタフェース 【OS-L3SA】
		DR Other : 指定ルータ, バックアップ指定ルータ以外
		Backup DR : バックアップ指定ルータ
		DR : 指定ルータ
Auth Type	認証種別	None : 認証なし
		Simple : 平文パスワード認証
		md5 : MD5 認証
MTU	OSPF パケットの最大送信データ長 (バイト)	IP ヘッダ, メッセージダイジェストのサイズは含みません
DDinPacket	一つのデータベース交換パケットで送信可能なエントリ数	—
LSRinPacket	一つの LS リクエストパケットで送信可能なエントリ数	—
ACKinPacket	一つの ACK パケットで送信可能なエントリ数	—
Router ID	自ルータのルータ ID	—
Network Type	ネットワークのタイプ	Loopback : ループバックインタフェース 【OS-L3SA】
		Broadcast : ブロードキャスト型インタフェース
		NonBroadcast : 非ブロードキャスト型インタフェース
		P to P : ポイントーポイント型インタフェース 【OS-L3SA】
Area	インタフェースの属するエリア	—
DR	インタフェースの指定ルータのルータ ID	—
Backup DR	インタフェースのバックアップ指定ルータのルータ ID	—
Priority	指定ルータ決定のための優先度	—
Cost	インタフェースのコスト	—
Transmit Delay	リンク状態更新パケットの送信に要する時間 (秒)	—
Intervals:		

表示項目	意味	表示詳細情報
Hello	Hello パケットの送信間隔 (秒)	—
Dead	Hello パケットの最大許容受信間隔 (秒)	—
Retransmit	OSPF パケットの再送間隔 (秒)	—
Neighbor List(n): (n は隣接ルータ数を示します)		
Address	隣接ルータの IP アドレス	—
State	隣接ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
Router ID	隣接ルータのルータ ID	none : 隣接ルータと未接続状態
Priority	隣接ルータの優先度	—
DR	隣接ルータが認識している指定ルータの IP アドレス	none : 指定ルータが存在しないまたは選択中
Backup DR	隣接ルータが認識しているバックアップ指定ルータの IP アドレス	none : バックアップ指定ルータが存在しないまたは選択中

[実行例 4] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] neighbor [interface <ip address>]
の例

図 5-30 全隣接ルータ情報のサマリー表示

```
>show ip ospf neighbor
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area: 0
Address          State          RouterID      Priority Interface
172.16.10.11     Full/BackupDR  172.16.1.1    1       172.16.10.10
172.16.10.12     Full/DR Other   172.16.1.2    1       172.16.10.10
172.126.110.111 ExchStart/BackupDR 172.126.123.111 1       172.126.120.130

Area: 1
Address          State          RouterID      Priority Interface
192.168.120.121 Full/DR        192.168.110.111 1       192.168.120.130

Virtual Neighbor
Transit Area    State    Router ID    Interface    VirtualNeighbor Cost
0.0.0.1        Full     192.168.10.1 172.168.10.11 192.168.10.11 5
>
```

注 interface <IP Address> 指定時は指定インタフェースの隣接ルータに関するサマリー情報を表示します。

[実行例 4 の表示説明]

表 5-23 全隣接ルータ情報のサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Address	隣接ルータの IP アドレス	—
State	隣接ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
	隣接ルータの DR	DR Other：指定ルータ，バックアップ指定ルータでない
		BackupDR：バックアップ指定ルータ
		DR：指定ルータ
		表示なし：指定ルータ未決定
RouterID	隣接ルータのルータ ID	none：隣接ルータと未接続状態
Priority	隣接ルータの優先度	—
Interface	自インタフェースの IP アドレス	none：隣接ルータと未接続状態
Virtual Neighbor		
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Interface	自インタフェースの IP アドレス	—
Virtual Neighbor	相手インタフェースの IP アドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—
State	相手ルータの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full

[実行例 5] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] neighbor {<router-id> | detail} の例

図 5-31 指定隣接ルータ（172.17.1.1）情報の詳細表示

```
>show ip ospf neighbor 172.17.1.1
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area: 0
Interface Address: 172.16.10.10, Interface State: BackupDR
  Interface Name: VLAN0010
  Neighbor Router ID: 172.17.1.1, Neighbor State: Full/DR
  Neighbor Address: 172.16.10.11, Priority: 1, Poll Interval: 120s
  Last Hello: 6s, Last Exchange: 45d 12h
  DR: 172.16.10.11, Backup DR: 172.16.10.10
  DS: 0, LSR: 0, Retrans: 0, <Master>
>
```

注 detail 指定時はすべての隣接ルータに関する詳細情報を表示します。

[実行例 5 の表示説明]

表 5-24 指定隣接ルータ情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area 【OS-L3SA】	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Interface Address	インタフェースアドレス	—
Interface State	インタフェースの状態	Waiting：指定ルータ確定待ち
		P to P：ポイントーポイント・インタフェース【OS-L3SA】
		DR Other：指定ルータ，バックアップ指定ルータでない
		Back DR：バックアップ指定ルータ
		DR：指定ルータ
Neighbor Router ID	隣接ルータのルータ ID	none：隣接ルータと未接続状態
Neighbor State	隣接ルータの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
	隣接ルータの DR	DR Other：指定ルータ，バックアップ指定ルータでない
		BackupDR：バックアップ指定ルータ
		DR：指定ルータ
		表示なし：指定ルータが存在しないまたは選択中

表示項目	意味	表示詳細情報
Neighbor Address	隣接ルータの IP アドレス	—
Priority	隣接ルータの優先度	—
Poll Interval	NBMA での隣接関係ダウン中の Hello パケットの送信間隔 (秒)	—
Last Hello	最後に Hello パケットを受信してから経過した時間 (時 : 分 : 秒)	経過日数および時間 xxxxd : 日 (100 日 ~ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間 ~ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分 ~ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒 ~ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ~ 59 秒)
Last Exchange	Database 交換が終了してから経過した時間 (時 : 分 : 秒)	経過日数および時間 : xxxxd : 日 (100 日 ~ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間 ~ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分 ~ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒 ~ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ~ 59 秒)
DR	隣接ルータが認識している指定ルータの IP アドレス	none : 指定ルータが存在しないまたは選択中
Backup DR	隣接ルータが認識しているバックアップ指定ルータの IP アドレス	none : バックアップ指定ルータが存在しないまたは選択中
DS	Database Summary キューの総数	—
LSR	Link State Request キューの総数	—
Retrans	Retrans キューの総数	—
<...>	隣接ルータのオプション	Initialize
		More
		Master

[実行例 6] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] area の例

図 5-32 全エリアのサマリー情報表示

```
>show ip ospf area
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
ID          Neighbor    SPFcount    Flags
0           2           14         <ASBoundary>
1           2           8          <ASBoundary>
>
```

[実行例 6 の表示説明]

表 5-25 全エリアのサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
ID	エリア ID	—
Neighbor	隣接ルータ数	—
SPFcount	SPF 計算 (ルーティングテーブル登録処理) の実行回数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Flags	フラグ	Stub : エリアがスタブエリアです。
		ASBoundary : エリア内に AS 境界ルータが存在します。
		NSSA : エリアが NSSA である
		SuppressFA-7to5 : NSSA から学習した AS 外経路を NSSA でない別のエリアへと変換して広告するとき、フォワーディングアドレスに 0.0.0.0 を設定します。

[実行例 7] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] [area <area-id>] database database-summary の例

図 5-33 特定エリア (backbone) のリンクステート数表示

```
>show ip ospf area backbone database database-summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.1.1
Area          Router Network Summary Asb-      NSSA   Area   External Opaque-
                summary              0       Total   link
0              4          2          1          2          0          9          2          1
>
```

[実行例 7 の表示説明]

表 5-26 特定エリアのリンクステート数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Area	エリア ID	—
Router	ルータリンク数	—
Network	ネットワークリンク数	—
Summary	サマリーネットワークリンク数	—
Asb-summary	サマリーリンク数	—
NSSA	NSSA 外部リンク数	—
Area Total	エリア内の LSA の総数	—
External	外部リンク数	—
Opaque-link	リンクローカル Opaque リンク LSA の総数	—

[実行例 8] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] [area <area-id>] database
[adv-router <router-id> | self-originate] の例

図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示

```
>show ip ospf area 1 database
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area : 1
LS Database: Router Link
Router ID      LSID          ADV Router    Age  Sequence Link count
172.16.1.1     172.16.1.1     172.16.1.1    1731 80002CFB 2
172.17.1.1     172.17.1.1     172.17.1.1    1112 800009D2 1
172.17.1.2     172.17.1.2     172.17.1.2    1002 8000000F 1
LS Database : Network Link
DR Interface   LSID          ADV Router    Age  Sequence
172.16.10/24   172.16.10.255 172.17.1.1    1390 80000002
LS Database : Summary Link (Network)
Network Address LSID          Area Border Router Age  Sequence
172.18.10/24   172.18.10.255 172.16.1.1    1117 80000007
LS Database : Summary Link (AS Boundary Router)
AS Boundary Router LSID          Area Border Router Age  Sequence
172.16.1.1       172.16.1.1    172.19.1.1    1685 80000077
LS Database : NSSA AS External link
Network Address   LSID          AS Boundary Router Age  Sequence
10.1.1/24         10.1.1.255    172.16.1.1    1685 8002002
10.2.1/24         10.2.1.255    172.17.1.1    1685 8002002

LS Database : Opaque Link
Interface         LSID          ADV Router    Age  Sequence
192.168.1.1       3.0.0.0      192.168.1.2    160  80000001

LS Database : AS External Link
Network Address   LSID          AS Boundary Router Age  Sequence
172.15.10/24     172.15.10.255 172.16.1.1    788  80000002
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのリンクステートを簡易表示します。

注 2 adv-router を指定した場合、指定ルータ ID を持つルータが広告した LSA を表示します。

注 3 self-originate を指定した場合、自ルータが生成した LSA を表示します。

[実行例 8 の表示説明]

表 5-27 エリア情報の簡易表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Domain	ドメイン番号	—
Area	エリア ID	—
LS Database 部		
LS Database	リンクステート名	Router Link : ルータリンク
		Network link : ネットワークリンク
		Summary Link (Network) : サマリーネットワークリンク

表示項目	意味	表示詳細情報
		Summary Link (AS Boundary Router) : サマリーリンク
		NSSA AS External Link : NSSA AS 外部リンク
		AS External Link : AS 外部リンク
		Opaque Link : リンクローカル Opaque リンク
(共通項目)		
Age	リンクステートのエー징ング時間 (秒)	—
Sequence	リンクステートのシーケンス番号	—
(LS Database = Router Link の項目)		
Router ID	ルータ ID	—
LSID	リンクステート ID	—
ADV Router	広告元ルータのルータ ID	—
Link count	リンク数	—
(LS Database = Network Link の項目)		
DR Interface Address	指定ルータの IP アドレス	インタフェースアドレス／マスク長
LSID	リンクステート ID	—
ADV Router	指定ルータのルータ ID	—
(LS Database = Summary Link (Network) の項目)		
Network Address	ネットワークアドレス	宛先アドレス／ネットワークマスク長
LSID	リンクステート ID	—
Area Border Router	エリア境界ルータのルータ ID	—
(LS Database = Summary Link (AS Boundary Router) の項目)		
AS Boundary Router	AS 境界ルータの IP アドレス	—
LSID	リンクステート ID	—
Area Border Router	エリア境界ルータのルータ ID	—
(LS Database = AS External Link の項目)		
Network Address	ネットワークアドレス	宛先アドレス／ネットワークマスク長
LSID	リンクステート ID	—
AS Boundary Router	エリア境界ルータのルータ ID	—
(LS Database = Opaque Link の項目)		
Interface	Opaque Link を送受信したインタフェースの IP アドレス	—
LSID	リンクステート ID	—
ADV Router	広告元ルータのルータ ID	—
(LS Database = NSSA AS External Link の項目)		
Network Address	ネットワークアドレス	宛先アドレス／ネットワークマスク長
LSID	リンクステート ID	—
AS Boundary Router	エリア境界ルータのルータ ID	—

[実行例 9] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] [area <area-id>] database <LS-Type> [<LSA-information>] [{adv-router <router-id> | self-originate}] の例

● OSPF プロトコルが動作する特定エリア (1) のルータリンク情報を表示します。

図 5-35 情報 (ルータリンク) の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database router
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 1
Address          State      Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10     DR         1        1       1       172.17.1.1    172.16.1.1

LS Database: Router Link
Router ID: 172.16.1.1
  LSID: 172.16.1.1
  Age: 962, Length: 36, Sequence: 80000006, Checksums: DF66
  Flags: <AreaBorder ASBoundary>
    -> StubNet, Network Address: 172.18.10.11/24, Cost: 0
Router ID: 172.17.1.1
  LSID: 172.17.1.1
  Age: 962, Length: 36, Sequence: 80000006, Checksums: DF66
  Flags: <AreaBorder ASBoundary>
    -> TransNet, DR Address: 172.16.10.11,
        Router Interface Address: 172.16.10.10, Cost: 0
    -> Router, Neighbor Router ID: 172.20.1.1,
        Router Interface Address: 172.20.1.101, Cost: 0
    -> Virtual, Neighbor Router ID: 172.21.1.1,
        Router Interface Address: 172.21.1.101, Cost: 0
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのルータリンク情報を表示します。

注 2 「図 5-34 特定エリア (1) のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPF プロトコルが動作する特定エリア (1) のネットワークリンク情報を表示します。

図 5-36 エリア情報 (ネットワークリンク) の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database network
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 1
Address          State Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10     BackupDR 1        1       1       172.17.1.1    172.16.1.1

LS Database: Network Link
DR Interface Address: 172.16.10.11/24, Advertising Router: 172.17.1.1
  LSID: 172.16.10.255
  Age: 1390, Length: 32, Sequence: 80000002, Checksums: 2FIC
    ->Attached Router:172.16. 1. 1
                        172.16.10.11
                        172.16.10.12
                        172.16.10.101
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのネットワークリンク情報を表示します。

注 2 「図 5-34 特定エリア (1) のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

- OSPF プロトコルが動作する特定エリア（1）のサマリーネットワークリンク情報を表示します。

図 5-37 エリア情報（サマリーネットワークリンク）の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 1
Address          State Priority Cost Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10     BackupDR 1      1      1      172.17.1.1    127.16.1.1

LS Database: Summary Link (Network)
Network Address: 172.18.10/24, Area Border Router: 172.16.1.1
LSID: 172.18.10.255
Age: 1117, Length: 28 , Sequence: 80000007, Checksums: DBF4
->Metric: 1
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのサマリーネットワーク情報を表示します。

注 2 「図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

- OSPF プロトコルが動作する特定エリア（1）のサマリーリンク情報を表示します。

図 5-38 エリア情報（サマリーリンク）の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database asbr-summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 1
Address          State Priority Cost Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10     BackupDR 1      1      1      172.17.1.1    172.16.1.1

LS Database: Summary Link (AS Boundary Router)
AS Boundary Router: 172.16.1.1, Area Border router: 158.214.15.129
LSID: 172.16.1.1
Age: 1685, Length: 36 , Sequence: 80000006, Checksums: DF66
->Metric: 1
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのサマリーリンク情報を表示します。

注 2 「図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPF プロトコルが動作する特定エリア（1）の NSSA AS 外部リンク情報を表示します。

図 5-39 エリア情報（NSSA AS 外部リンク）の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database nssa-external
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 1
Address          State   Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
125.16.10.10     BackupDR 1       1       1       172.17.1.1    172.16.1.1

LS Database: NSSA AS External Link
Network Address: 10.1.1/24, AS Boundary router: 172.16.1.1
LSID: 10.1.1.255
Age: 788, Length: 36, Sequence: 80000002, Checksums: CCC0
-> Type: 2, Metric: 1, Tag: c0000000, Forward: 0.0.0.0
Network Address: 10.2.1/24, AS Boundary Router: 172.17.1.1
LSID: 10.2.1.255
Age: 1564, Length: 36, Sequence: 8000000b, Checksums: 9AE6
-> ImportRoute: 172.17.10/24, NextHop: 172.16.10.11
Type: 2, Metric: 1, Tag: c0000000, Forward: 0.0.0.0
<Int Ext Active Gateway>
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアの NSSA AS 外部リンク情報を表示します。

注 2 「図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPF プロトコルが動作する特定エリア（1）の AS 外部リンク情報を表示します。

図 5-40 エリア情報（AS 外部リンク）の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database external
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Address          State Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
125.16.10.10     BackupDR 1       1       1       172.17.1.1    172.16.1.1

LS Database: AS External Link
Network Address: 172.15.10/24 AS Boundary router: 172.16.1.1
LSID: 172.15.10.255
Age: 788, Length: 36 , Sequence: 80000002, Checksums: CCC0
-> Type: 2, Metric: 1, Tag: c0000000, Forward: 0.0.0.0
Network Address: 172.17.10/24, AS Boundary Router: 172.17.1.1
LSID: 172.17.10.255
Age: 1564, Length: 36 , Sequence: 8000000b, Checksums: 9AE6
-> ImportRoute: 172.17.10/24, NextHop: 172.16.10.11
Type: 2, Metric: 1, Tag: c0000000, Forward: 0.0.0.0
<Int Ext Active Gateway>
>
```

注 1 area <Area-id> 指定の有無による表示内容の差分はありません。

注 2 「図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

- OSPF プロトコルが動作する特定エリア（1）の特定ルータリンク ID（172.17.1.1）を持つルータリンク情報を表示します。

図 5-41 エリア情報（特定のルータリンク）の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database router 172.17.1.1
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 1
Address          State      Priority Cost   Neighbor DR          Backup DR
172.16.10.10     DR         1        1       1       172.17.1.1     172.16.1.1

LS Database: Router Link
Router ID: 172.17.1.1
  LSID: 172.17.1.1
  Age: 962, Length: 36, Sequence: 80000006, Checksums: DF66
  Flags: <AreaBorder ASBoundary>
    -> TransNet, DR Address: 172.16.10.11,
        Router Interface Address: 172.16.10.10, Cost: 0
    -> Router, Neighbor Router ID: 172.20.1.1,
        Router Interface Address: 172.20.1.101, Cost: 0
    -> Virtual, Neighbor Router ID: 172.21.1.1,
        Router Interface Address: 172.21.1.101, Cost: 0
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのルータリンク情報を表示します。

注 2 「図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

- OSPF プロトコルが動作する特定エリア（1）のリンクローカル Opaque リンク LSA 情報を表示します。

図 5-42 エリア情報（リンクローカル Opaque リンク）の詳細表示

```
>show ip ospf area 1 database opaque-link
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 0
Address          State Priority Cost Neighbor    DR          Backup DR
125.16.10.10     BackupDR 1      1      1          172.17.1.1  172.16.1.1
125.16.1.1       BackupDR 1      1      1          125.17.1.1  125.16.1.1

LS Database: Opaque-Link
Interface: 125.16.10.10
LSID: 3.0.0.0
Opaque Type: 3, Opaque ID: 000000, Advertising Router: 172.16.1.1
Age: 788, Length: 36 , Sequence: 80000002, Checksums: CCC0
Type: Grace Period, Length: 4
-> 1800
Type: Graceful Restart Reason, Length: 1
-> Software Restart
Type: IP Interface Address, Length: 4
-> 192.168.11.101

Transit Area: 0.0.0.1, Virtual Neighbor Router ID: 192.168.10.1
LSID: 3.0.0.0
Opaque Type: 3, Opaque ID: 000000, Advertising Router: 125.16.1.1
Age: 788, Length: 36 , Sequence: 80000002, Checksums: CCC0
Type: Grace Period, Length: 4
-> 1800
Type: Graceful Restart Reason, Length: 1
-> Software Restart
>
```

注 1 area <Area-id> 指定の有無による表示内容の差分はありません。

注 2 「図 5-34 特定エリア（1）のリンクステート簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

[実行例 9 の表示説明]

表 5-28 エリア情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Area	エリア ID	—
インタフェース部		
Address	インタフェースの IP アドレス	none : 隣接ルータと未接続状態
State	インタフェースの状態	Waiting : 指定ルータ確定待ち
		DR Other : 指定ルータ, バックアップ指定ルータではありません
		Back DR : バックアップ指定ルータ
		DR : 指定ルータ
Priority	指定ルータ決定のための優先度	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Cost	インタフェースのコスト	—
Neighbor	隣接ルータ数	—
DR	指定ルータのルータ ID	none：指定ルータが存在しないまたは選択中
Backup DR	バックアップ指定ルータのルータ ID	none：バックアップ指定ルータが存在しないまたは選択中
LS Database 部		
LS Database	指定した <LS Type>	Router Link：ルータリンク
		Network Link：ネットワークリンク
		Summary Link (Network)：サマリーネットワークリンク
		Summary Link (AS Boundary Router)：サマリーリンク
		NSSA AS External Link：NSSA AS 外部リンク
		AS External Link：AS 外部リンク
		Opaque Link：リンクローカル Opaque リンク
(共通項目)		
LSID	リンクエステート ID	—
Age	LSA のエージング時間 (秒)	—
Length	LSA のサイズ (バイト)	—
Sequence	LSA のシーケンス番号	—
Checksums	LSA のチェックサム	—
(LS Database = Router Link の項目)		
Router ID	ルータ ID	—
Flags	ルータ種別	AreaBorder：エリア境界ルータ
		ASBoundary：AS 境界ルータ
		NSSATranslator：NSSA 境界ルータ
		VLINK：仮想リンクのエンドポイント
LinkType	リンクタイプ	Router：隣接ルータへの接続
		TransNet：指定ルータへの接続
		StubNet：ネットワークへの接続
		Virtual：仮想リンクへの接続
LinkType =Router の項目		
Neighbor Router ID	接続相手のルータ ID	—
Router Interface Address	自インタフェースアドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—
LinkType =TransNet の項目		
DR Address	指定ルータの IP アドレス	—
Router Interface Address	自インタフェースの IP アドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—

表示項目	意味	表示詳細情報
LinkType =StubNet の項目		
Network Address	ネットワークアドレス	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Cost	インタフェースのコスト	—
LinkType =Virtual の項目		
Neighbor Router ID	仮想リンク接続相手のルータ ID	—
Router Interface Address	自インタフェースアドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—
(LS Database = Network Link の項目)		
DR Interface Address	指定ルータの IP アドレス	インタフェースアドレス／マスク長
Advertising Router	指定ルータのルータ ID	—
Attached Router	ネットワークに接続しているルータのルータ ID	—
(LS Database = Summary Link (Network) の項目)		
Network Address	ネットワークアドレス	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Area Border Router	エリア境界ルータのルータ ID	—
Metric	コスト	—
(LS Database = Summary Link (AS Boundary Router) の項目)		
AS Boundary Router	AS 境界ルータの IP アドレス	—
Area Border Router	エリア境界ルータのルータ ID	—
Metric	コスト	—
(LS Database = AS External Link / NSSA AS External Link の項目)		
Network Address	ネットワークアドレス	宛先アドレス／ネットワークマスク長
AS Boundary Router	エリア境界ルータのルータ ID	—
ImportRoute	インポートルートアドレス	—
NextHop	ネクストホップアドレス	—
Type	コストのタイプ	1 または 2
Metric	コスト	—
Tag	AS 境界ルータが使用するタグ	—
Forward	ネクストホップアドレス	0 のときは、ネクストホップが AS 境界ルータであることを示します。また、このネットワーク宛のパスが AS 境界ルータ経由である場合 0 となります。
<...>	経路の状態	NotInstall
		NoAdvise
		Int
		Ext
		Pending
		Delete
		Hidden
		Initial

表示項目	意味	表示詳細情報
		Release
		Flash
		OnList
		Retain
		Static
		Gateway
		Reject
		Blackhole
		IfSubnetMask
		Active
		- Flags に Active があるものはインポートした LSA を示します。 - Active がないものは、インポートを抑制した LSA を示します。 - 自分が生成した LSA は ImportRoute, NextHop, Flags を表示しません。
(LS Database = opaque-link の項目) ※		
Interface	Opaque-link を受信したインタフェースのアドレス	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Virtual Neighbor Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
LSID	リンクステート ID	—
Opaque Type	Opaque LSA の Opaque タイプ	—
Opaque ID	Opaque LSA の Opaque ID	—
Advertising Router	LSA の広告元ルータのルータ ID	—
Age	LSA のエージ (秒)	—
Length	LSA のサイズ (バイト)	—
Sequence	LSA のシーケンス番号	—
Checksums	LSA のチェックサム	—
以下, LS Database = opaque-link の TLV 表示部の項目		
Type	Opaque-link TLV のタイプ	Grace Period : リスタートルータがリスタートしている間, ヘルパールータにおいてリスタートルータと隣接が確立しているとしなければいけない期間
		Graceful Restart Reason : ルータがリスタートした理由
		IP Interface Address : grace-LSA に関連づけられたインタフェースの IP アドレス
		上記タイプ以外については, Type の値を 10 進数で表示します。
Length	Opaque-link TLV の Length	—
以下, LS Database = opaque-link の TLV の Value フィールドの説明項目		
Reason	グレースフル・リスタートを実行した理由	Unknown (Code=0) : 不明

表示項目	意味	表示詳細情報
		Software restart (Code=1) : ソフトウェアリスタート
		Software reload/upgrade (Code=2) : ソフトウェアリロードまたはソフトウェアアップグレード
		Switch to redundant control processor (Code=3) : 冗長制御プロセッサの切り替え
		上記コード以外については、コードの値を 10 進で表示します。
Value	グレースフル・リスタートを実行した理由	上記 Reason 値以外の場合、Value フィールドの値を 16 進数で表示します。

注※ グレースフル・リスタート機能を使用している場合だけ表示します。

[実行例 10] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] virtual-links [area <area-id>] の例

図 5-43 仮想リンク情報の表示

```
>show ip ospf virtual-links
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Transit Area   Router ID      Interface      VirtualNeighbor  Cost  State
1              192.168.10.1   172.18.10.11   192.168.10.11    5     FULL
1              192.168.11.1   172.18.10.11   192.168.10.12    6     FULL
2              192.168.1.1    172.19.10.10   192.168.1.11     5     FULL
>
> show ip ospf virtual-links area 0.0.0.1
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Transit Area   Router ID      Interface      VirtualNeighbor  Cost  State
1              192.168.10.1   172.18.10.11   192.168.10.11    5     FULL
1              192.168.11.1   172.18.10.11   192.168.10.12    6     FULL
>
```

[実行例 10 の表示説明]

表 5-29 仮想リンク情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Interface	自インタフェースの IP アドレス	—
Virtual Neighbor	相手インタフェースの IP アドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—
State	相手ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange

表示項目	意味	表示詳細情報
		Loading
		Full

[実行例 11] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] virtual-links {area <area-id> neighbor <router-id> | detail} の例

図 5-44 仮想リンク情報の詳細表示

```
>show ip ospf virtual-links area 1 neighbor 192.168.10.1
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Transit area: 1, Virtual Neighbor Router ID: 192.168.10.1
  Virtual Link State:Up
  Interface Address: 172.18.10.11, Virtual Neighbor Address: 192.168.10.11
  Auth Type: Simple
  Cost:10, State: FULL
  Transmit Delay: 1s
  Intervals
    Hello: 10s, Dead: 40s, Retransmit: 5s
  Last Hello: 3s, Last Exchange: 1m 25s
  DS: 0, LSR: 0, Retrans: 0, <Master>
>
```

注 detail 指定時はすべての仮想リンクの詳細情報を表示します。

[実行例 11] の表示説明

表 5-30 仮想リンク情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Virtual Neighbor Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Virtual Link State	仮想リンクの状態	UP
		DOWN
Interface Address	自インタフェースの IP アドレス	—
Auth Type	認証タイプ	none
		simple
		md5
Virtual Neighbor Address	相手インタフェースの IP アドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—
State	相手ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start

show ip ospf

表示項目	意味	表示詳細情報
		Exchange
		Loading
		Full
Transmit Delay	リンク状態更新パケットの送信に要する時間 (秒)	—
Intervals:		
Hello	Hello パケットの送信間隔 (秒)	—
Dead	Hello パケットの最大許容受信間隔 (秒)	—
Retransmit	OSPF パケットの再送間隔 (秒)	—
Last Hello	最後に Hello パケットを受信してから経過した時間	経過日数および時間 xxxxd : 日 (100 日～ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間～ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分～ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒～ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ～ 59 秒)
Last Exchange	Database 交換が終了してから経過した時間	経過日数および時間 xxxxd : 日 (100 日～ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間～ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分～ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒～ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ～ 59 秒)
DS	Database Summary キューの総数	—
LSR	Link State Request キューの総数	—
Retrans	Retrans キューの総数	—
<...>	隣接ルータのオプション	Initialize
		More
		Master

[実行例 12] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] border-routers の例

図 5-45 エリア境界ルータおよび AS 境界ルータ情報の表示

```
>show ip ospf border-routers
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Router ID      Next Hop      Cost  Area      Type      Flags
172.19.1.1     172.19.10.10  10    2          Inter-Area AreaBorder
172.17.1.1     172.17.3.1    20    0          Inter-Area ASBoundary
172.20.3.1     192.168.3.11  22    3          Intra-Area ASBoundary
>
```

[実行例 12 の表示説明]

表 5-31 エリア境界ルータおよび AS 境界ルータ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Router ID	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータのルータ ID	—
Next Hop	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータへのネクストホップ	—
Cost	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータへのコスト	—
Area	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータを持つエリアのエリア ID	—
Type	経路のタイプ	Intra-Area : エリア内経路
		Inter-Area : エリア間経路
Flags	ルータのタイプ	AreaBorder : エリア境界ルータ
		ASBoundary : AS 境界ルータ

[実行例 13] show ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] statistics の例

図 5-46 OSPF で収集されている送受信パケットの統計情報の表示

```

> show ip ospf statistics
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Packets:
  Received                               Sent
  Hello                                : 141012      Hello                                : 140932
  DB description                        : 155         DB description                        : 31
  Link-State request:                  49           Link-State request: 34
  Link-State update                    : 23362        Link-State update                    : 23282
  Link-State ack                       : 22134        Link-State ack                       : 23308
Errors:
  IP: bad destination                  : 0
  IP: bad protocol                     : 0
  IP: received my own packet           : 0
  OSPF: bad packet type                : 0
  OSPF: bad version                    : 0
  OSPF: bad checksum                   : 0
  OSPF: bad area id                   : 0
  OSPF: area mismatch                  : 0
  OSPF: bad virtual link               : 0
  OSPF: bad authentication type        : 0
  OSPF: bad authentication key         : 0
  OSPF: packet too small               : 0
  OSPF: packet size > ip length        : 0
  OSPF: transmit error                 : 0
  OSPF: interface down                 : 0
  OSPF: unknown neighbor               : 0
  HELLO: netmask mismatch               : 0
  HELLO: hello timer mismatch          : 0
  HELLO: dead timer mismatch           : 0
  HELLO: extern option mismatch        : 0
  HELLO: router id confusion           : 0
  HELLO: unknown virtual neighbor      : 0
  HELLO: unknown NBMA neighbor         : 0
  DD: neighbor state low                : 0
  DD: router id confusion               : 0
  DD: extern option mismatch            : 0
  DD: unknown LSA type                 : 0
  LS ACK: neighbor state low            : 0
  LS ACK: bad ack                      : 0
  LS ACK: duplicate ack                 : 0
  LS ACK: unknown LSA type              : 0
  LS REQ: neighbor state low            : 0
  LS REQ: empty request                 : 0
  LS REQ: bad request                  : 0
  LS UPDATE: neighbor state low         : 0
  LS UPDATE: bad LSA checksum           : 0
  LS UPDATE: received less recent LSA: 0
  LS UPDATE: unknown LSA type          : 0
>

```

[実行例 13 の表示説明]

表 5-32 送受信パケットの統計情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Packets	受信したパケット総数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Received	受信パケット数	—
Sent	送信パケット数	—
Hello	HELLO パケット数	—
DB description	Database description パケット数	—
Link-State request	Link-State Request パケット数	—
Link-State update	Link-State Update パケット数	—
Link-State ack	Link-State Ack パケット数	—
Errors	受信したエラーパケット総数	—
IP: bad destination	destination 不正パケット数	—
IP: bad protocol	protocol 不正パケット数	—
IP: received my own packet	自発パケット受信数	—
OSPF: bad packet type	Packet type 不正パケット数	—
OSPF: bad version	Version 不正パケット数	—
OSPF: bad checksum	checksum 不正パケット数	—
OSPF: bad area id	Area ID 不正パケット数	—
OSPF: area mismatch	Area 不一致パケット数	—
OSPF: bad virtual link	Virtual Link 不正パケット数	—
OSPF: bad authentication type	Authentication type 不正パケット数	—
OSPF: bad authentication key	Authentication key 不正パケット数	—
OSPF: packet too small	OSPF パケット長不正パケット数	—
OSPF: packet size > ip length	OSPF パケット長不正パケット数	—
OSPF: transmit error	パケット送信失敗パケット数	—
OSPF: interface down	ダウンインタフェースからの受信パケット数	—
OSPF: unknown neighbor	未確認 OSPF neighbor パケット数	—
HELLO: netmask mismatch	netmask 不一致パケット数	—
HELLO: hello timer mismatch	HELLO timer 不一致パケット数	—
HELLO: dead timer mismatch	Dead timer 不一致パケット数	—
HELLO: extern option mismatch	スタブエリア設定不一致パケット数	—
HELLO: router id confusion	同一 router-id パケット受信数	—
HELLO: unknown virtual neighbor	未確認 OSPF Virtual neighbor パケット数	—
HELLO: unknown NBMA neighbor	未確認 OSPF NBMA neighbor パケット数	—
DD: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
DD: router-id confusion	同一 router-id パケット受信数	—
DD: extern option mismatch	スタブエリア設定不一致パケット数	—
DD: unknown LSA type	未確認 LSA type パケット数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
LS ACK: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
LS ACK: bad ack	ACK 不正パケット数	—
LS ACK: duplicate ack	重複 ACK パケット数	—
LS ACK: unknown LSA type	未確認 LSA type	—
LS REQ: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
LS REQ: empty request	要求なし Request パケット数	—
LS REQ: bad request	不正 Request パケット数	—
LS UPDATE: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
LS UPDATE: bad LSA checksum	チェックサム不正によって、廃棄した LSA 数	—
LS UPDATE: received less recent LSA	シーケンス番号不正によって、廃棄した LSA 数	—
LS UPDATE: unknown LSA type	type 不正によって、廃棄した LSA 数	—

[実行例 14] show ip ospf discard-packets の例

図 5-47 OSPF で廃棄したパケットの表示

```
> show ip ospf discard-packets
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Collection Time: 2005/07/10 11:11:48
OSPF RECV: 10.0.0.1 -> 224.0.0.5 (VRF:10, Router ID: 192.168.33.210)
Errors   : OSPF: bad packet type
Received Data:
(0000)  4500 0040  0000 0000  0059 0000  0a00 0001
(0010)  d000 0005  0208 0028  0000 0001  0000 0000
(0020)  0000 0000  0000 0000  0000 0000  ffff ff00
(0030)  000a 0001  0000 0028  0000 0001  0000 0002
(0040)  0000 0000  0000 0000
OSPF Length: 64

Collection Time: 2005/07/11 11:11:23
OSPF RECV: 10.0.0.1 -> 224.0.0.5 (VRF:20, Router ID: 192.168.30.88)
Errors   : OSPF: packet size > ip length
Received Data:
(0000)  4500 0040  0000 0000  0059 0000  0a00 0001
(0010)  d000 0005  0208 0040  0000 0001  0000 0000
(0020)  0000 0000  0000 0000  0000 0000  ffff ff00
(0030)  000a 0001  0000 0028  0000 0001  0000 0002
(0040)  0000 0000  0000 0000
OSPF Length: 64
>
```

[実行例 14 の表示説明]

表 5-33 OSPF で廃棄したパケットの表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Collection Time :	収集された時間	—
OSPF RECV	通信相手	transmit error 以外の場合

表示項目	意味	表示詳細情報
OSPF SEND	通信相手	transmit error の場合
VRF 【OS-L3SA】	接続相手の VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Router ID	接続相手の Router ID	Router ID が判別できたものだけ表示します。 transmit error の場合は error code を表示します。
Errors	パケット廃棄の要因	—
Received Data	廃棄された IP パケットデータ	—
OSPF Length	OSPF パケット長	—

〔通信への影響〕

なし

〔応答メッセージ〕

表 5-34 show ip ospf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	no Area Border Router or AS Boundary Router exist	エリア境界ルータ、および AS 境界ルータは存在しません。
4	no domain exists	ドメインが存在しません。
5	no interface exists	インタフェースが存在しません。
6	no neighbor exists	隣接ルータが存在しません。
7	no OSPF Virtual Link is configured	仮想リンクが設定されていません。
8	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
9	no such area	指定エリアが存在しません。
10	no such domain"<id>"	指定ドメインは存在しません。
11	no such interface"<ip address>"	指定インタフェース名が不正です。 <ip address> : インタフェースアドレス
12	no such LSA	指定 LSA が存在しません。
13	no such neighbor"<router-ID>"	指定隣接ルータは存在しません。
14	no such transit area"<area-ID>"	指定通過エリアは存在しません。
15	no such virtual neighbor"<router-ID>"	指定隣接ルータは存在しません。
16	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
17	OSPF not active.	OSPF が動作していません。

項番	メッセージ	内容
17	OSPF not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では OSPF が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
17	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

clear ip ospf

OSPF プロトコルに関する情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear ip ospf [<domain>] stub-router 【OS-L3A】
clear ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] [<domain>] stub-router 【OS-L3SA】
clear ip ospf discard-packets
clear ip ospf statistics 【OS-L3A】
clear ip ospf [vrf {<vrf id> | all}] statistics 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の OSPF で収集しているパケット情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の OSPF だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の OSPF を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの OSPF で収集しているパケット情報をクリアします。

<domain>

OSPF ドメイン番号を指定します。

<domain> には 1 ～ 65535 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

全ドメインを対象とします。

stub-router

OSPF で動作中のスタブルータを終了します。

本パラメータは以下の状態時は実行できません。

- コンフィグレーションコマンドでスタブルータ機能が未設定時
- スタブルータ機能の状態が未動作 (Inactive) 時
- スタブルータ機能の動作が常時動作 (Always) 時

discard-packets

OSPF で収集している廃棄パケットをクリアします。

statistics

OSPF で収集しているパケットの統計情報をクリアします。

[実行例]

図 5-48 OSPF で動作中のスタブルータの終了

```
> clear ip ospf stub-router
>
```

図 5-49 OSPF 廃棄パケットのクリア

```
> clear ip ospf discard-packets
>
```

図 5-50 OSPF のパケットの統計情報クリア

```
> clear ip ospf statistics
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

スタブルータ機能が動作時（常時動作は除く）に **stub-router** パラメータを指定した場合、OSPF インタフェースの Cost 値が変更されます。

[応答メッセージ]

表 5-35 clear ip ospf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	can't reset stub-router	スタブルータ機能が動作していないか、 stub-router が設定されていません。または、スタブルータ機能は常時動作しているため、スタブルータ機能を終了させることができません。（指定ドメインが対象です。全ドメイン指定の場合は全ドメインで実行できない場合にエラーになります。）
2	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
3	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	no such domain "<id>"	指定ドメインは存在しません。 <id> : ドメイン番号
6	no such VRF <vrf id>	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
7	OSPF not active.	OSPF が動作していません。
8	OSPF not active in vrf <vrf id>	指定 VRF では OSPF が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
9	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生源（エラー要因））

[注意事項]

なし

show ip bgp

BGP プロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ip bgp summary
show ip bgp neighbors [{ <as> | <peer group> | <peer address> | <host name> |
detail }]
show ip bgp peer-group <peer group>
show ip bgp [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp received-routes summary
show ip bgp [neighbors {<peer address> | <host name>}]
received-routes [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp routes summary
show ip bgp [neighbors {<peer address> | <host name>}]
routes [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp advertised-routes summary
show ip bgp [neighbors {<peer address> | <host name>}]
advertised-routes [-Fac0][<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp {regexp | quote-regexp} <aspath> [unmatch]
show ip bgp aspath-regexp <extended regular expression>
show ip bgp community [none]
show ip bgp community <community>...[exact]
show ip bgp community-regexp <extended regular expression>
show ip bgp neighbors {<peer address> | <host name>}
dampened-routes [<address>[longer-prefixes]]
show ip bgp dampened-paths [<address>[longer-prefixes]]
show ip bgp [neighbors {<peer address> | <host name>}]
flap-statistics [<address>[longer-prefixes]]
show ip bgp inconsistent-as
show ip bgp paths [<aspath> [unmatch]]
show ip bgp paths-regexp <extended regular expression>
show ip bgp notification-factor [{ <peer address> | <host name> }]
show ip bgp stale [summary]
```

【OS-L3SA】

```
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] summary
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] neighbors
[{ <as> | <peer group> | <peer address> | <host name> | detail }]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] peer-group <peer group>
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] received-routes summary
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
[neighbors {<peer address> | <host name>}]
received-routes [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] routes summary
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
[neighbors {<peer address> | <host name>}]
routes [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes summary
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
[neighbors {<peer address> | <host name>}]
advertised-routes [-Fac0][<address> [longer-prefixes]]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
{regexp | quote-regexp} <aspath> [unmatch]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
aspath-regexp <extended regular expression>
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] community [none]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] community <community>...[exact]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
```

```

community-regexp <extended regular expression>
show ip bgp neighbors {<peer address> | <host name>}
dampened-routes [<address>[longer-prefixes]]
show ip bgp dampened-paths [<address>[longer-prefixes]]
show ip bgp [neighbors {<peer address> | <host name>}]
flap-statistics [<address>[longer-prefixes]]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] inconsistent-as
show ip bgp paths [<aspath> [unmatch]]
show ip bgp paths-regexp <extended Regular expression>
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] notification-factor
[{ <peer address> | <host name> }]
show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] stale [summary]

```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vpn4 vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の BGP4 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の BGP4 情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の BGP4 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの BGP4 情報を表示します。

summary

すべてのピアのピアリング状態を表示します。

neighbors

すべてのピアリング情報をサマリー表示します。

{<as> | <peer Group> | <peer Address> | <host name> | detail}

<as>

指定した AS のピアの情報をサマリー表示します。AS 番号を指定します。

<peer group>

指定したピアグループの情報をサマリー表示します。ピアグループ名を指定します。

入力可能な文字は、31 文字以内の名前です。詳細については、「パラメータに指定できる値」を参照してください。

<peer address>

指定したピアの情報を詳細表示します。ピアの IP アドレスを IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

指定したピアの情報を詳細表示します。ホスト名称を指定してください。

ただし、vpn4 vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】 指定時、本パラメータは指定できません。

detail

すべてのピアの情報を詳細表示します。

peer-group <peer group>

指定ピアグループに所属するピアのピアリング情報を表示します。

<peer group>

ピアグループ名を指定します。

入力可能な文字は、31 文字以内の名前です。詳細については、「パラメータに指定できる値」を

参照してください。

-F

経路情報の属性をフル形式で表示します (= -aco 指定)。

-a

経路情報の atomic_aggregate 属性と aggregator 属性を表示します。

-c

経路情報の Community 属性を表示します。

-o

経路情報の originator_id 属性と cluster_list 属性を表示します。

<address> [longer-prefixes]

BGP4 が保有している経路情報を表示します。本パラメータで宛先ネットワークを指定した場合、表示する経路情報をフィルタリングできます。

<address>

以下のどれかの形式で指定できます。

- <ip address>
- <ip address> <mask>
- <ip address>/<masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。

longer-prefixes

指定宛先ネットワークに包括される経路情報が対象となります。その際、<address> 指定にネットワークマスクの指定がない場合、<ip address> のナチュラルマスクをフィルタリング用のネットワークマスクとして使用します。

本パラメータ省略時の動作

指定宛先ネットワークと一致する経路情報だけが対象となります。その際、<address> 指定にネットワークマスクの指定がない場合、指定した <ip address> に最長一致 (longest-match) する経路情報が対象となります。

received-routes summary

ピアから受信した経路情報数をピア単位で表示します。

neighbors {<peer address> | <host name>}

指定したピアの経路情報だけを表示します。

<peer address>

ピアの IP アドレスを指定します。IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定します。ただし、vpngv4 vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】指定時、本パラメータは指定できません。

received-routes

ピアから受信した経路情報を表示します。

received-routes だけ指定した場合、すべてのピアの、すべての経路情報を表示します。

routes summary

ピアから受信した有効経路（フィルタなどで抑止されていない）情報数をピア単位で表示します。

routes

ピアから受信した有効経路（フィルタなどで抑止されていない）情報を表示します。

routes だけ指定した場合、すべてのピアの、すべての経路情報を表示します。

advertised-routes summary

ピアへ広告した経路情報数をピア単位で表示します。

advertised-routes

ピアへ広告した経路情報を表示します。

advertised-routes だけ指定した場合、すべてのピアの、すべての経路情報を表示します。

{regexp | quote-regexp} <aspath>

指定した AS パス正規表現に一致する ASPATH 属性の経路情報を表示します。なお、ASPATH 属性の AS_SEQUENCE だけがパス比較の対象です。

<aspath>

regexp 指定時は ASPATH 属性を指定してください。

quote-regexp 指定時は <Aspath> を 「"」 で囲んで指定し、AS パス正規表現は以下の形式で指定してください。

```
<Aspath> := <Aspath_Term>...
<Aspath_Term> := <Aspath_Symbol>[{ {m,n} | {m} | {m,} | * | + | ? }]
<Aspath_Symbol> := { <As> | . }
```

{m,n} : Aspath_Symbol を m 回から n 回、繰り返すことを意味します。

(m, n の設定範囲 : 0 ~ 255)

{m} : Aspath_Symbol を m 回、繰り返すことを意味します。

(m の設定範囲 : 0 ~ 255)

{m,} : Aspath_Symbol を m 回以上、繰り返すことを意味します。

(m の設定範囲 : 0 ~ 255)

* : Aspath_Symbol を 0 回以上、繰り返すことを意味します。

+ : Aspath_Symbol を 1 回以上、繰り返すことを意味します。

? : Aspath_Symbol を 0 回または 1 回、繰り返すことを意味します。

([Ctrl]+[V] を入力後、[?] を入力してください)

<As> : 指定した AS 番号を意味します。

. : 任意の AS 番号を意味します。

unmatch

指定した AS パス正規表現に一致しない ASPATH 属性の経路情報を表示します。

aspath-regexp

指定した拡張正規表現に一致する AS_PATH 属性の経路情報を表示します。なお、ASPATH 属性の AS_SEQ, AS_SET, および AS_CONFED_SET がパス比較の対象です。

<extended regular expression>

拡張正規表現で指定します。<extended regular expression> の前後を 「"」 で囲んで指定してください。

拡張正規表現の指定方法については、「コンフィグレーションガイド Vol.3 11.1.2(3)(d) 正規表現」を参照してください。

community

Community 属性を持つ (none 未指定時) 経路情報を表示します。

none

Community 属性を持たない経路情報を表示します。

community <community>...

指定した Community 属性を持つ経路情報を表示します。

<community>

複数のコミュニティを指定できます。

<community> は以下の形式で指定します。

<Community> := { <Community-Number> | <Well-Known-Community> }

<Community-Number> := { AS 番号指定 (AS:Community id : AS=0-65535, Community id=0-65535) | 16 進数指定 (0xhhhhhhh : h=0-9,a-f) }

<Well-Known-Community> := { no-export | no-advertise | local-AS }

exact

指定したコミュニティをすべて持つ経路情報だけを表示します。

本パラメータ省略時の動作

指定したコミュニティのどれかを持つ経路情報を表示します。

community-regexp

指定した拡張正規表現に一致する Community 属性を持つ経路情報を表示します。

dampened-routes

抑止 (suppress) 状態の経路情報を表示します。

dampened-paths

抑止 (suppress) 状態の経路情報を表示します。

flap-statistics

フラップが発生している経路情報を表示します。

inconsistent-as

AS パス矛盾 (同一宛先ネットワークで発生元 AS が異なる経路) を起こしている経路情報を表示します。

paths

保有しているすべての経路情報の ASPATH 属性を表示します。

paths-regexp

指定した拡張正規表現に一致する AS_PATH 属性を表示します。なお, ASPATH 属性の AS_SEQ, AS_SET, および AS_CONFED_SET がパス比較の対象です。

notification-factor [{<peer address> | <host name>}]

BGP4 のコネクションを切断する要因となったメッセージを表示します。

表示されるパケット内容は, BGP4 ヘッダの先頭から表示します。

<peer address>

指定ピアから受信した切断する要因となったメッセージを表示します。

<host name>

指定ホストから受信した切断する要因となったメッセージを表示します。

ただし, vpnv4 vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】 指定時, 本パラメータは指定できません。

stale

ピアから受信した **stale** 経路情報を表示します。
Stale 情報はレシーブルータでだけ表示されます。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

BGP4 が保有している経路情報を表示します。

[実行例 1] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] summary の例

図 5-51 全ピアのピアリング状態表示

```
>show ip bgp summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer      AS      Received  Sent      Up/Down      Status
172.18.109.21  200    32645    2973      2005/07/12 01:27:11 Established
192.168.25.172 300     0        0         -            Active
192.168.50.21  1800   2091     913       2005/07/13 12:24:39 Established
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 5-36 全ピアのピアリング状態の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自ルータの AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
AS	ピアの AS 番号	—
Received	受信メッセージ数	—
Sent	送信メッセージ数	—
Up/Down	最後に Established 状態へ遷移した時刻，または最後に Established 状態から遷移した時刻（年／月／日 時：分：秒）	—
Status	ピアとの状態	Shutdown（ピアオプション shutdown 指定時）
		Idle
		Connect
		Active
		OpenSent
		OpenConfirm
		Established

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 2] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [<as> | <peer group>] の例

図 5-52 全ピアのサマリー情報表示

```
>show ip bgp neighbors
Date 2011/12/26 12:00:00 UTC
Peer address      Peer AS  Local address    Local AS  Type        Status
192.168.16.1      1800    192.168.2.36    2735     External    Established
192.168.22.1      1810    192.168.23.214  2735     External    OpenConfirm
192.168.25.1      1802    192.168.242.214 2735     External    Active
>
```

注 <as> または <peer group> を指定した場合、指定した AS 番号のピアのサマリー情報、または指定したピアグループ名称のピアのサマリー情報を表示します。

[実行例 2 の表示説明]

表 5-37 全ピアのサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Confederation ID ※ 1	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※	メンバー AS 番号	—
Peer Address	ピアの IP アドレス	—
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Local Address	自側の IP アドレス	自側の IP アドレスが特定できない場合、unspecified を表示します。※2
Local AS	自側の AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア
Status	ピアとの状態	Shutdown (ピアオプション shutdown 指定時) Idle Connect Active OpenSent OpenConfirm Established
...	ピアの名称	コンフィグレーションファイルで設定された場合だけ表示されます。

注※ 1 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

注※ 2 ピアとの接続形態が直接接続の場合、次の条件で表示します。

- ピアリングに使用するインタフェースがアップしていない (外部ピア／内部ピア共通)
- TCP セッションが確立していない (内部ピアだけ)

[実行例 3] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [{<peer address> | <host name> | detail}] の例

図 5-53 特定ピアの詳細情報表示

```
>show ip bgp neighbors 192.168.22.1
Date 2011/12/26 18:43:00 UTC
BGP Peer: 192.168.22.1, Remote AS: 65531
Remote Router ID: 192.168.22.200, Peer Group: office10
  BGP Status: Active                      HoldTime: 90, Keepalive: 30
  Established Transitions: 1              Established Date: 2011/07/13 18:42:26
  BGP Version: 4                          Type: External
  Local Address: 192.168.23.214,          Local AS: 2735
  Local Router ID: 192.168.22.100
  Next Connect Retry: 00:32,              Connect Retry Timer: 00:32
  Last Keep Alive Sent: 18:42:20,         Last Keep Alive Received: 18:42:20
  Graceful Restart: Receive
    Receive Status : Finished             2011/07/13 18:42:29
    Stalepath Time: 30
  NLRI of End-of-RIB Marker: Advertised and Received
  BGP Message  UpdateIn UpdateOut TotalIn TotalOut
                12      14      36      42
  BGP Peer Last Error: Cease
  BGP Routes   Accepted      MaximumPrefix RestartTime Threshold
                94295        100000      none      75%
  BGP Capability Negotiation: <IPv4-Uni>
    Send       : <Refresh Refresh(v) IPv4-Uni>
    Receive    : <IPv4-Uni>
  Password    : Configured
```

>
注 detail指定時はすべてのピアに関する詳細情報を表示します。

[実行例 3 の表示説明]

表 5-38 特定ピアの詳細情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Confederation ID ※1	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※1	メンバー AS 番号	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Remote Router ID	ピアのルータ ID	接続先のルータ ID を表示 未接続時は "-" を表示
Peer Group	ピアグループ名称	—
Description	ピアの名称	コンフィグレーションファイルで設定された場合だけ表示されます。
BGP Status	ピアとの状態	Shutdown（ピアオプション shutdown 指定時）
		Idle
		Connect
		Active
		OpenSent
		OpenConfirm
		Established

表示項目	意味	表示詳細情報
HoldTime	ホールドタイム (秒)	—
Keepalive	送信間隔 (秒)	—
Established Transitions	Established 状態へ遷移した回数	—
Established Date	最後に Established 状態へ遷移した時刻, または最後に Established 状態から遷移した時刻 (年/月/日 時:分:秒)	—
BGP Version	BGP4 のバージョン	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア
		External : 外部ピア
		Internal RRelient : 内部ピアかつルータリフレクタ・クライアント
		Internal RRelient no-client-reflect : 内部ピアかつルータリフレクタ・ノンクライアント
		ConfedExt : メンバー AS 間ピア
Local Address	自側の IP アドレス	自側の IP アドレスが特定できない場合, unspecified を表示します。※2
Local AS	自側の AS 番号	—
Local Router ID	自側のルータ ID	自ルータ ID を表示
Next Connect Retry	次に BGP4 コネクションの接続をリトライするまでの時間 (分:秒)	—
Connect Retry Timer	現在の接続リトライ間隔 (秒)	—
Last Keep Alive Sent	最後に KeepAlive メッセージを送信した時刻 (時:分:秒)	—
Last Keep Alive Received	最後に KeepAlive メッセージを受信した時刻 (時:分:秒)	—
Graceful Restart ※2	グレースフル・リスタートの動作モード	Receive (レシーブルータとして動作)
Receive Status ※2	レシーブルータでの実行状態と実行結果	Receiving : 経路学習中
		Advertising : 経路広告中
		Finished : 正常終了
		Failed : 失敗
		- : 未実施
	レシーブルータの実行状態に遷移した時間	実行状態に遷移した日時 (実行状態が未実施の場合は日時を表示しません。)
Stalepath Time ※2	相手ルータがグレースフル・リスタートしたときの, 相手ルータの経路収束までの時間	—
NLRI of End-of-RIB Marker	経路配布完了を通知する End-of-RIB Marker の送受信	• Advertised and Received : End-of-RIB Marker を送信かつ受信 • Advertised : End-of-RIB Marker を送信 • Received : End-of-RIB Marker を受信 • None : End-of-RIB Marker の送受信なし
BGP Message	BGP4 で交換した BGP4 メッセージの個数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
UpdateIn	ピアから受信した UPDATE メッセージの個数	—
UpdateOut	ピアへ送信した UPDATE メッセージの個数	—
TotalIn	ピアから受信したメッセージの総数	—
TotalOut	ピアへ送信したメッセージの総数	—
BGP Peer Last Error	検出した最新のエラー	エラーコード、サブコードを名称で表示します。 • Message Header Error • Open Message Error • Update Message Error • Hold Timer Expired Error • Finite State Machine Error • Cease • Cease(Over prefix limit) • unspecified error • lost connection synchronization • bad length • bad message type • unspecified error • unsupported version • bad AS number • bad BGP ID • unsupported authentication code • authentication failure • unspecified error • invalid attribute list • unknown well known attribute • missing well known attribute • attribute flags error • bad attribute length • bad ORIGIN attribute • AS loop detected • invalid NEXT_HOP • error with optional attribute • bad address/prefix field • AS path attribute problem
BGP Routes ※ 4	BGP4 の学習経路数制限に関する情報	—
Accepted ※ 4	ピアから学習した経路数	アクティブ経路数と非アクティブ経路数の合計
MaximumPrefix ※ 4	ピアから学習する経路数の指定上限値	1 ～ 4294967295
RestartTime ※ 4	ピアを切断した後に再接続するまでの指定時間	• 時刻：指定あり（分） • none：指定なし（ピアを再接続しない）
Threshold ※ 4	運用メッセージを出力する指定閾値	—
(Warning-only) ※ 4	学習した経路数が上限値を超えてもピア切断しない指定	—
BGP Capability	Capability 情報	—

表示項目	意味	表示詳細情報
negotiation	ネゴシエーションした Capability 情報	• IPv4-Uni : IPv4 ユニキャストを取り扱います。 • Refresh : ルート・リフレッシュを取り扱います。 • Refresh(v) : ベンダコード (128) を使ったルート・リフレッシュを取り扱います。 • GracefulRestart : GracefulRestart を取り扱います。※3 Send の場合 GracefulRestart(Restart Time) : 自ルータがグレースフル・リスタートしたときの再接続タイムアウトまでの時間 Receive の場合 GracefulRestart(Restart Time) : 相手から通知されたリスタート時間 GracefulRestart(IPv4 - Uni) : グレースフル・リスタート機能の AddressFamily を出力します。
Send	送信した Capability 情報	• IPv4-Uni : IPv4 ユニキャストを取り扱います。 • Refresh : ルート・リフレッシュを取り扱います。 • Refresh(v) : ベンダコード (128) を使ったルート・リフレッシュを取り扱います。 • GracefulRestart : GracefulRestart を取り扱います。※3 Send の場合 GracefulRestart(Restart Time) : 自ルータがグレースフル・リスタートしたときの再接続タイムアウトまでの時間 Receive の場合 GracefulRestart(Restart Time) : 相手から通知されたリスタート時間 GracefulRestart(IPv4 - Uni) : グレースフル・リスタート機能の AddressFamily を出力します。
Receive	受信した Capability 情報	• IPv4-Uni : IPv4 ユニキャストを取り扱います。 • Refresh : ルート・リフレッシュを取り扱います。 • Refresh(v) : ベンダコード (128) を使ったルート・リフレッシュを取り扱います。 • GracefulRestart : GracefulRestart を取り扱います。※3 Send の場合 GracefulRestart(Restart Time) : 自ルータがグレースフル・リスタートしたときの再接続タイムアウトまでの時間 Receive の場合 GracefulRestart(Restart Time) : 相手から通知されたリスタート時間 GracefulRestart(IPv4 - Uni) : グレースフル・リスタート機能の AddressFamily を出力します。
Password	MD5 認証	• Configured : MD5 認証あり • UnConfigure : MD5 認証なし

注※ 1 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

注※ 2 ピアとの接続形態が直接接続の場合、次の条件で表示します。

- ピアリングに使用するインタフェースがアップしていない（外部ピア／内部ピア共通）
- TCP セッションが確立していない（内部ピアだけ）

注※ 3 グレースフル・リスタートのレシーブルルータ機能を使用している場合にだけ表示します。レシーブルルータの実行結果は、最後にレシーブルルータとして動作した結果を表示します。

注※ 4 学習経路数制限機能を使用している場合にだけ表示します。

[実行例 4] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] peer-group <peer group> の例

指定ピアグループに所属するピアのピアリング情報を表示します。

図 5-54 ポリシーグループのピアリング情報表示

```
>show ip bgp peer-group office
Date 2011/12/26 12:00:00 UTC
Local AS: 100, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer      AS      Received    Sent      Up/Down      Status
192.168.10.21 65500 32645      2973      11/07/07 01:27:11 Established
192.168.25.172 65510 0          0          -             Active
192.168.50.21 65530 2091      913       11/08/11 12:24:39 Established
>
```

[実行例 4 の表示説明]

表 5-39 ポリシーグループのピアリング情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ ¹	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ ²	コンフェデレーション識別子	—
Member AS ※ ²	メンバー AS 番号 (サブ AS 番号)	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
AS	ピアの AS 番号	—
Received	受信メッセージ数	—
Sent	送信メッセージ数	—
Up/Down	最後に Established 状態へ遷移した時刻, または最後に Established 状態から遷移した時刻 (年/月/日 時:分:秒)	—
Status	ピアとの状態	shoutdown (ピアオプション shoutdown 指定時)
		Idle
		Connect
		Active
		OpenSent
		OpenConfirm
		Established

注※1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 5] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] [<address> longer-prefixes] の例

図 5-55 BGP4 の保有する経路情報の表示

```
>show ip bgp
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 2735, Local Router ID: 192.168.32.1
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network      Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
*> 172.16/16      192.168.16.1    0        100        0      1800 1239 i
*> 172.17/16      192.168.16.1    0        100        0      1800 1239 i
      :
*> 172.18.178/24  192.168.22.1    0        100        255     1810 690 i
*> 172.18.180/24  192.168.22.1    0        100        255     1810 690 i
      :
*> 192.168.88/24  192.168.25.1    0        100        200     1802 701 ?
*> 192.168.90.64/26 192.168.25.1    0        100        200     1802 701 ?
      :
>
```

注 <address> longer-prefixesを指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報削除を表示します。

[実行例 5 の表示説明]

表 5-40 BGP4 の保有する経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ ¹	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ ²	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ ²	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Origin Codes	経路の発生元	i : 発生元が IGP e : 発生元が EGP ? : 発生元がその他
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCAL_PREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ

表示項目	意味	表示詳細情報
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET

注※1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 6] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] [-Faco] [<address>] の例

図 5-56 BGP4 の保有する全経路情報の属性をフル形式で表示

```
> show ip bgp -F
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 192.168.212/24
*> Next Hop 192.168.30.172
MED: 0, LocalPref: 100, Weight: 0, Type: Internal route
Origin: IGP, IGP Metric: 3
Path: 1800 600 300 1400 {700 900 1000}
Aggregator: 400, 192.168.170.122
<Atomic Aggregate>
Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
Originator ID: 192.168.41.121
Cluster List : 192.168.21.219 192.168.21.220
>
```

[実行例 6 の表示説明]

表 5-41 BGP4 経路属性のフル形式表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS	自 AS 番号	—
Confederation ID ※	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※	メンバー AS 番号	—
Local Router ID ※	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Route	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Weight	経路の優先度	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信
		External route : 外部ピアで受信
		ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	経路の Origin 属性	IGP : 発生元が IGP
		EGP : 発生元が EGP
		incomplete : 発生元がその他
IGP Metric	IGP 経路のメトリック値	BGP 経路のネクストホップ解決に使用する IGP 経路のメトリック値
Path	経路の ASPath 属性	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : AS_PATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 7] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] <address> の例

図 5-57 BGP4 の保有する特定経路の詳細情報の表示

```
>show ip bgp 192.168.212.0/24
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 192.168.212/24
*> Next Hop 192.168.30.172
MED: 0, LocalPref: 100, Weight: 0, Type: Internal route
Origin: IGP, IGP Metric: 3
Path: 1800 600 300 1400 {700 900 1000}
Aggregator: 400, 192.168.170.122
<Atomic Aggregate>
Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
Originator ID: 192.168.41.121
Cluster List : 192.168.21.219
                192.168.21.220
>
```

[実行例 7 の表示説明]

表 5-42 特定 BGP4 経路の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Confederation ID ※	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※	メンバー AS 番号	—
Local Router ID ※	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Route	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス・ネットワークマスク
Entries 【OS-L3A】	経路のエントリ数	—
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	—
Weight	経路の優先度	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信
		External route : 外部ピアで受信
		ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	経路の Origin 属性	IGP : 発生源が IGP
		EGP : 発生源が EGP
		incomplete : 発生源がその他

表示項目	意味	表示詳細情報
IGP Metric	IGP 経路のメトリック値	BGP 経路のネクストホップ解決に使用する IGP 経路のメトリック値
Path	経路の ASPath 属性	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : AS_PATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 8] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] received-routes summary の例

図 5-58 各ピアから受信した BGP4 経路数の表示

```
>show ip bgp received-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer      Active  Dampened  Stale  Received  Peer AS  Type
172.18.109.21  8        0          0      8         200     External
192.168.25.172 7        0          0     10        300     External
192.168.50.152 3        0          0      4         800     External
>
```

[実行例 8 の表示説明]

表 5-43 各ピアから受信した BGP4 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—

表示項目	意味	表示詳細情報
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Active	アクティブ状態の受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Dampened	抑止状態にある到達可能な経路情報	—
Stale	送信元ルータがリスタート中の経路 (レシーブルータでだけ表示可能)	—
Received	受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 9] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] [neighbors {<peer address> | <host name>}] received-routes [-Faco] [<address> [longer-prefixes]] の例

図 5-59 特定ピアから受信した BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp neighbors 192.168.50.152 received-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP Peer: 192.168.50.152, Remote AS: 1800
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network      Next Hop      MED      LocalPref Path
*> 192.168.64/24 192.168.50.152 3          100      1800 100 200 i
*> 192.168.102/24 192.168.50.152 4          100      1800 100 600 500 i
*> 192.168.170/24 192.168.50.152 5          100      1800 100 {300 700} i
*> 192.168.210/24 192.168.50.152 3          100      1800 400 300 ?
>
```

図 5-60 特定ピアから受信した BGP4 経路情報の詳細表示

```
>show ip bgp neighbors 192.168.50.152 received-routes -F 192.168.64/24
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP Peer: 192.168.50.152, Remote AS: 1800
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 192.168.64/24
*> Next Hop 192.168.50.152
    MED: 2, LocalPref: 100, Type: Internal route
    Origin: IGP
    Path: 1800 100 200
    Next Hop Attribute: 192.168.60.150
    Aggregator: 400, 192.168.170.122
    <Atomic Aggregate>
    Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
    Originator ID: 192.168.41.121
    Cluster List : 192.168.21.219 192.168.21.220
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合, すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <address> longer-prefixes を指定した場合, 指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

注 3 [-Facol] の経路情報の属性を指定した場合は、詳細表示します。

[実行例 9 の表示説明]

表 5-44 特定ピアから受信した BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	受信経路の NextHop 属性値	—
MED	受信経路の MED 属性※ 3	—
LocalPref	受信経路の LOCALPREF 属性※ 3	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信 External route : 外部ピアで受信 ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	受信経路の Origin 属性※ 3	IGP : 発生元が IGP EGP : 発生元が EGP incomplete : 発生元がその他
Path	受信経路の AS パス※ 3	AS 番号列 : AS_SEQ {AS 番号列} : AS_SET (AS 番号列) : AS_CONFED_SET
	受信経路の発生元※ 3	i : 発生元が IGP e : 発生元が EGP ? : 発生元がその他
Next Hop Attribute	受信経路の NextHop 属性値※ 3	—
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。

表示項目	意味	表示詳細情報
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : ASPATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性※3	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy - xx : AS 番号 - yy : community id その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性※3	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性※3	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

注※3 経路フィルタリングによる変更後の情報を表示します。

[実行例 10] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] routes summary の例

図 5-61 各ピアから受信した有効な BGP4 経路数の表示

```
>show ip bgp routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer      Active  Dampened  Stale  Received  Peer AS Type
172.18.109.21  8        0          0      8         200    External
192.168.25.172 7        0          0     10        300    External
192.168.50.152 3        0          0      4         800    External
>
```

[実行例 10 の表示説明]

表 5-45 各ピアから受信した有効な BGP4 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Active	アクティブ状態の受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Dampened	抑止状態の受信経路数	抑止状態にある到達可能な経路情報
Stale	Stale 状態の受信経路数	送信元ルータがリスタート中の経路 (レシーブルルータでだけ表示可能)

表示項目	意味	表示詳細情報
Received	受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア
		External : 外部ピア
		ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 11] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] [{neighbors <peer address> | <host name>}] routes [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]] の例

図 5-62 特定ピアから受信した有効な BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp neighbors 192.168.50.152 routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP Peer: 192.168.50.152, Remote AS: 1800
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network      Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
*> 192.168.64/24    192.168.50.152  0        -          0      1800 100 200 i
*> 192.168.102/24   192.168.50.152  0        -          0      1800 100 600 i
*> 192.168.170/24   192.168.50.152  0        -          0      1800 100 {700} i
*> 192.168.210/24   192.168.50.152  0        -          0      1800 400 300 ?
>
```

図 5-63 特定ピアから受信した有効な BGP4 経路情報の詳細表示

```
>show ip bgp neighbors 192.168.50.152 routes -F 192.168.64/24
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP Peer: 192.168.50.152, Remote AS: 1800
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 192.168.64/24
*> Next Hop 192.168.50.152
      MED: 2, LocalPref: 100, Weight: 0, Type: Internal route
      Origin: IGP
      Path: 1800 100 200
      Next Hop Attribute: 192.168.60.150
      Aggregator: 400, 192.168.170.122
      <Atomic Aggregate>
      Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
      Originator ID: 192.168.41.121
      Cluster List : 192.168.21.219 192.168.21.220
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合, すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <address> longer-prefixes を指定した場合, 指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

注 3 [-Fac0] の経路情報の属性を指定した場合は, 詳細表示します。

[実行例 11 の表示説明]

表 5-46 特定ピアから受信した有効な BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : 送信元ルータがリスタート中の経路（レンシーブルータでだけ表示可能）
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信
		External route : 外部ピアで受信
		ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : ASPATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export

表示項目	意味	表示詳細情報
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 12] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes summary の例

図 5-64 各ピアに送出した BGP4 経路数の表示

```
>show ip bgp advertised-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer          Sent Route Peer AS Type
172.18.109.21     14          200    External
192.168.25.172    12          300    External
192.168.50.152    18          1800   External
>
```

[実行例 12 の表示説明]

表 5-47 各ピアに送出した BGP4 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Sent Route	送信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 13] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] [{neighbors <peer address> | <host name>}] advertised-routes [-Fac0] [<address> [longer-prefixes]] の例

図 5-65 特定ピアに送信した BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp neighbors 172.18.109.21 advertised-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP Peer: 172.18.109.21, Remote AS: 200
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network      Next Hop      MED      LocalPref Path
172.16.124/24 192.168.30.172 0         150      1800 1200 i
172.18.102/24 192.168.30.172 0         150      1800 600 500 i
:
```

図 5-66 特定ピアに送信した BGP4 経路情報の詳細表示

```
>show ip bgp neighbors 192.168.50.152 advertised-routes -F 192.168.64/24
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP Peer: 192.168.50.152, Remote AS: 1800
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 192.168.64/24
*> Next Hop 192.168.50.152
    MED: 0, LocalPref: 150, Type: Internal route
    Origin: IGP
    Path: 1800 100 200
    Next Hop Attribute: 192.168.50.152
    Aggregator: 400, 192.168.170.122
    <Atomic Aggregate>
    Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
    Originator ID: 192.168.41.121
    Cluster List : 192.168.21.219 192.168.21.220
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <address> longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

注 3 [-Fac0] の経路情報の属性を指定した場合は、詳細表示します。

[実行例 13 の表示説明]

表 5-48 特定ピアに送信した BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Remote AS ※1	ピアの AS 番号	—
Confederation ID ※2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※2	メンバー AS 番号	—
Local AS	自 AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	BGP 以外の経路を広告する場合、"----" を表示します。

表示項目	意味	表示詳細情報
MED	送信経路の MED 属性※ ³	—
LocalPref	送信経路の LOCALPREF ※ ³	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信 External route : 外部ピアで受信 ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	送信経路の Origin 属性※ ³	IGP : 発生源が IGP EGP : 発生源が EGP incomplete : 発生源がその他
Path	送信経路の AS パス※ ³	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	送信経路の発生源※ ³	i : 発生源が IGP
		e : 発生源が EGP
		? : 発生源がその他
Next Hop Attribute	送信経路の Next Hop 属性値※ ³	—
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : ASPATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性※ ³	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性※ ³	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性※ ³	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

注※ 3 経路フィルタリングによる変更後の情報を表示します。

[実行例 14] show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] regexp <aspath> [unmatch],show ip bgp aspath-regexp <extended regular expression> の例

図 5-67 指定拡張正規表現 (^1800_.*) の AS_PATH に一致する BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp aspath-regexp "^1800_.*"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network      Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
*> 192.168.74/24 192.168.60.152 0         -          0      1800 100 i
*> 192.168.102/24 192.168.60.152 0         -          0      1800 100 ?
*> 192.168.170/24 192.168.60.152 0         -          0      1800 100 i
*> 192.168.210/24 192.168.60.152 0         -          0      1800 100 30 i
>
```

図 5-68 指定拡張正規表現 (^\$:AS_PATH なし) の AS_PATH に一致する BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp aspath-regexp "^$"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network      Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
*> 158.214.160/20 192.168.60.152 0         100        0      i
>
```

[実行例 14 の表示説明]

表 5-49 指定拡張正規表現の AS_PATH に一致する BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。
注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 15] show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] community [none] の例

図 5-69 コミュニティフィルタによる BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp community
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network      Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
*> 192.168.122/24 192.168.50.152 0         -          0      100 200 i
*> 192.168.123/24 192.168.50.152 0         -          0      100 600 500 i
*> 192.168.124/24 192.168.50.152 0         -          0      100 700 300 i
>
```

図 5-70 コミュニティフィルタによる BGP4 経路情報の表示（コミュニティ属性なし）

```
>show ip bgp community none
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network      Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
*> 192.168.122/24 192.168.50.152 0         100        0      (65200) 100 i
*> 192.168.123/24 192.168.50.152 0         100        0      (65200) 100 i
*> 192.168.124/24 192.168.50.152 0         100        0      (65200) 100 i
>
```

[実行例 15 の表示説明]

表 5-50 コミュニティフィルタによる BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報

表示項目	意味	表示詳細情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド <code>maximum routes</code> の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 16] `show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] community <community>... [exact],`
`show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] community-regexp <extended regular expression>`
 の例

図 5-71 拡張正規表現コミュニティフィルタによる BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp community-regexp "_{(100:15|no-export)}_"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop        MED      LocalPref Weight Path
*> 192.168.74/24      192.168.60.152  0         -           0       180 100 200 i
*> 192.168.102/24     192.168.60.152  0         -           0       180 100 500 i
*> 192.168.170/24     192.168.60.152  0         -           0       180 100 300 i
>
```

注 `show ip bgp community <Community>` コマンドにおいて `exact` を指定した場合、指定したコミュニティをすべて持つ経路情報だけを表示します。

[実行例 16 の表示説明]

表 5-51 拡張正規表現コミュニティフィルタによる BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表示項目	意味	表示詳細情報
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 17] show ip bgp [neighbors {<peer address>|<host name>}] dampened-routes [<address> [longer-prefixes]], show ip bgp dampened-paths [<address> [longer-prefixes]] の例

図 5-72 抑止状態にある BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp neighbor 192.168.209.29 dampened-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, h history, * valid, > active
  Network          Peer Address      ReUse
  d 172.21.211/24   192.168.209.29    00:07:11
  h 172.21.212/24   192.168.209.29    00:19:10
>
```

注 1 neighbor <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報だけを表示します。

注 3 <address> を指定した場合、指定ネットワークに一致する経路情報だけを表示します。

[実行例 17 の表示説明]

表 5-52 抑止状態にある BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		h history : 抑止状態にある到達不可の経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Peer Address	経路の広告元ピアアドレス	—
Reuse	経路が再利用できるまでの時間（時：分：秒）	—

[実行例 18] show ip bgp [neighbors {<peer Address> | <host name>}] flap-statistics [<address> [longer-prefixes]] の例

図 5-73 フラップ情報の表示

```
>show ip bgp flap-statistics
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, h history, * valid, > active
  Network      Peer Address  Flaps      Duration ReUse      Penalty
d 172.21.211/24 192.168.209.29 114         00:12:30 00:07:11 5.0
h 172.21.212/24 192.168.209.29 108         00:12:30 00:19:10 4.0
h 172.27.119/24 192.168.109.122 2           00:11:20          1.7
h 172.27.191/24 192.168.109.122 2           00:11:20          1.7
*> 172.30.189/24 192.168.79.188 1           00:05:10          0.6
h 172.30.192/24 192.168.79.188 3           00:05:10          0.6
>
```

注 1 neighbor <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報だけを表示します。

注 3 <address> を指定した場合、指定ネットワークに一致する経路情報だけを表示します。

[実行例 18 の表示説明]

表 5-53 フラップ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		h history : 抑止状態にある到達不可の経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Peer Address	経路の広告元ピアアドレス	—
Flaps	フラップ発生回数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Duration	最初にフラップが発生してから時間 (時 : 分 : 秒)	100 時間以上は " * " 表示
Reuse	経路が再利用できるまでの時間 (時 : 分 : 秒)	—
Penalty	経路のペナルティ値	—

[実行例 19] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] inconsistent-as の例

図 5-74 AS パス矛盾の BGP4 経路情報の表示

```
>show ip bgp inconsistent-as
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 300, Local Router ID: 1.1.2.2
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network          Next Hop      MED      LocalPref Weight Path
* 192.168.124/24    172.18.115.201 0         100        0      1200 100 i
*> 192.168.124/24    192.168.50.112 0         150        255     1100 1300 i
* 192.168.102/24    172.18.115.201 0         100        0      1200 100 i
*> 192.168.102/24    192.168.50.112 0         150        255     1100 1300 i
>
```

[実行例 19 の表示説明]

表 5-54 AS パス矛盾の BGP4 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ {AS 番号列} : AS_SET

表示項目	意味	表示詳細情報
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 20] show ip bgp paths [<aspath> [unmatch]], show ip bgp paths-regexp <extended regular expression> の例

拡張正規表現に一致する BGP4 が保有する特定パスの AS パス情報を表示します。

図 5-75 AS 拡張正規表現一致パス情報の表示

```
>show ip bgp paths-regexp "^1800_600"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
ID      AS Path
8       1800 600 500 i
10      1800 600 500 e
12      1800 600 200 i
14      1800 600 500 ?
>
```

注1 show ip bgp paths コマンドにおいて "Aspath" を省略した場合、すべての AS パス情報を表示します。

注2 show ip bgp paths コマンドにおいて unmatch を指定した場合、指定した AS パスに一致しない AS パス情報を表示します。

[実行例 20 の表示説明]

表 5-55 AS 拡張正規表現一致パス情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
ID	AS パス情報の管理 ID	—
AS Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

[実行例 21] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] notification-factor の例

図 5-76 BGP4 の切断要因となったメッセージの表示

```
> show ip bgp notification-factor
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Collection Time: 2011/12/09 13:21:18
BGP Peer: 158.214.1.2 -> 158.214.1.1
Errors : peer 158.214.1.1 (AS 400) UPDATE no nexthop found
Received Data:
  (0000)  ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
  (0010)  002c 0200 0000 1140 0101 0040 020a 0402
  (0020)  0190 00c8 0301 00c8 13d3 0a00
  BGP Length: 44

Collection Time: 2011/12/10 22:10:49
BGP Peer: 158.215.1.2 -> 158.215.1.1
Errors : peer 158.215.1.1 (AS 500) strange message header length 16
Received Date :
  (0000)  ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
  (0010)  0010 0200 0000 1140 0101 0040 020a 0402
  (0020)  0190 00c8 0301 00c8 13d3 0a00
  BGP Length: 44
>
```

[実行例 21 の表示説明]

表 5-56 BGP4 の切断要因となったメッセージの表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Collection Time	収集された時間	—
BGP Peer	通信相手	—
Errors	コネクションを切断する要因	—
Received Data	要因となったパケットデータ	BGP ヘッダの先頭から表示します。
BGP Length	BGP データパケット長	—

[実行例 22] show ip bgp [vpnv4 vrf {<vrf id> | all}] stale の例

図 5-77 BGP4 の保有する Stale 経路情報の表示

```
> show ip bgp stale
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: > active, S Stale
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network          Next Hop          MED      LocalPref Weight Path
S> 192.168.64/24    192.168.50.152    0         -          0      1800 100 i
S> 192.168.102/24   192.168.50.152    0         -          0      1800 100 i
S> 192.168.170/24   192.168.50.152    0         -          0      1800 300 i
S> 192.168.210/24   192.168.50.152    0         -          0      1800 300 ?
>
```

[実行例 22 の表示説明]

表 5-57 BGP4 の保有する Stale 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
Origin Codes	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCAL_PREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 23] show ip bgp [vpngv4 vrf {<vrf id> | all}] stale summary の例

図 5-78 各ピアから受信した Stale 経路数の表示

```
> show ip bgp stale summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer      Stale      Received  Peer AS Type
172.18.109.21  8           8         200    External
192.168.25.172 7          10         300    External
192.168.50.152 3           4         800    External
>
```


[実行例 23 の表示説明]

表 5-58 各ピアから受信した Stale 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Stale	Stale 状態の受信経路数	グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
Received	受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-59 show ip bgp コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	BGP not active.	BGP が動作していません。
2	BGP not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では BGP が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
3	BGP peer is not established(<Peer>)	当該ピアは確立していません。 <Peer> : ピアアドレス
4	BGP peer is not established(<Peer>) in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では該当ピアは確立していません。 <Peer> : ピアアドレス <vrf id> : 指定 VRF ID
5	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
6	illegal address	指定アドレス文字列が不正です。
7	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正か、または VRF と同時にホスト名称を指定できません。

項番	メッセージ	内容
8	illegal extended regular expression parameter "<Parameter>"	指定拡張正規表現パラメータが不正です。 <Parameter>：指定拡張正規表現
9	illegal regexp parameter"<Parameter>"	指定 regexp パラメータが不正です。 <Parameter>：指定 regexp
10	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。
11	no path attributes in database	指定パス属性は存在しません。
12	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
13	no route	経路は存在しません。
14	no route <IP Address>	指定経路は存在しません。 <IP Address>：指定ネットワークアドレス
15	no route <IP Address> mask <Mask>	指定経路は存在しません。 <IP Address>：指定ネットワークアドレス <Mask>：指定ネットワークマスク
16	no such peer address <Peer>	指定ピアが存在しません。 <Peer>：ピアアドレス
17	no such peer address <Peer> in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では指定ピアが存在しません。 <Peer>：ピアアドレス <vrf id>：指定 VRF ID
18	no such peer group	指定ピアグループが存在しません。
19	no such peer group in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では指定ピアグループは存在しません。 <vrf id>：指定 VRF ID
20	no such peers	ピアが存在しません。
21	no such peers in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF ではピアが存在しません。 <vrf id>：指定 VRF ID
22	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id>：指定 VRF ID
23	program error occurred: <Error Message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <Error Message>：エラーメッセージ（発生元（エラー要因））

[注意事項]

以下のコマンドは、表示経路情報にはほかのプロトコルから BGP へ再配布した経路は含まれません。

【OS-L3A】

- show ip bgp
- show ip bgp received-routes
- show ip bgp routes
- show ip bgp {regexp | quote-regexp}
- show ip bgp aspath-regexp
- show ip bgp community
- show ip bgp community-regexp
- show ip bgp inconsistent-as

【OS-L3SA】

- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}]
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] received-routes
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] routes
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] {regexp | quote-regexp}
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] aspath-regexp
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] community
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] community-regexp
- show ip bgp [vpn4 vrf {<vrf id> | all}] inconsistent-as

clear ip bgp

BGP4 セッションを切断します。また、BGP4 の学習経路数制限機能により切断している BGP4 セッションを再接続します。

BGP4 経路の再学習、再広告をします。また、新しい BGP4 フィルタ情報を使用して受信経路と送信経路のフィルタリングをします。

BGP4 プロトコルに関する情報のクリアをします。

[入力形式]

```
clear ip bgp { * | <peer group> | <peer address> | <host name> } 【OS-L3A】
clear ip bgp [vrf {<vrf id> | all}]
                { * | <peer group> | <peer address> | <host name> } 【OS-L3SA】
clear ip bgp * {in | out | both} 【OS-L3A】
clear ip bgp [vrf {<vrf id> | all}] * {in | out | both} 【OS-L3SA】
clear ip bgp [{<peer address> | <host name>}]
                dampening [<address> [longer-prefixes]]
clear ip bgp [{<peer address> | <host name>}]
                flap-statistics [<address> [longer-prefixes]]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の BGP4 セッション、BGP4 情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の BGP4 だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の BGP4 を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの BGP4 セッション、BGP4 情報をクリアします。

{* | <peer group> | <peer address> | <host name>}

BGP4 セッションを一時的に切断します。なお、切断した BGP4 セッションは自動的に再接続します。

また、BGP4 の学習経路数制限機能により切断されている BGP4 セッションを再接続します。

*

すべてのピアが対象となります。

<peer group>

ピアグループ名称を指定します。

入力可能な文字は、31 文字以内の名前です。詳細については、「パラメータに指定できる値」を参照してください。

<peer address>

ピアの IP アドレスを IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

* {in | out | both}

すべてのピアに対して BGP4 経路を再学習するか、再広告するかを指定します。

in

新しい学習フィルタを使用して学習経路をフィルタリングします。

また、以下の状態を満たしている場合は Route Refresh 機能を使用して、指定ピアに対して経路の再配信要求をします。

- コンフィグレーションコマンド `neighbor soft-reconfiguration` が未設定
- Route Refresh 機能が成立

out

- 新しい広告フィルタを使用し BGP4 経路を再広告します。
- コンフィグレーションコマンド `neighbor remove-private-as` の設定を運用に反映します。

both

in と out の両方を実行します。

dampening

統計情報を含め、ルート・フラップ情報をクリアします。なお、本パラメータ実行時、経路の抑止 (suppress) 状態も強制的にクリアします。

flap-statistics

ルート・フラップ統計情報 (フラップ回数, フラップ開始時刻) をクリアします。

{<peer address>|<host name>}

指定ピアからの経路情報に対するルート・フラップ情報だけをクリアします。

<peer address>

ピアの IP アドレスを指定します。IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定します。

ただし、`vrf {<vrf id> | all}` 指定時、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

すべてのピアからの経路情報に対するルート・フラップ情報をクリアします。

<address> [longer-prefixes]

本パラメータで宛先ネットワークを指定すれば、クリアする経路情報をフィルタリングできます。

<address>

以下のどれかの形式で指定できます。

- <ip address>
- <ip address> <mask>
- <ip address>/<masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。

longer-prefixes

指定宛先ネットワークに包括される経路情報が対象となります。その際、<address> 指定にネットワークマスクの指定がない場合、<ip address> のナチュラルマスクをフィルタリング用のネットワークマスクとして使用します。

本パラメータ省略時の動作

指定宛先ネットワークと一致する経路情報だけが対象となります。その際、<address> 指定にネットワークマスクの指定がない場合、指定した <ip address> に最長一致 (longest-match) する経路情報が対象となります。

[実行例]

図 5-79 すべてのピアのセッションの切断

```
>clear ip bgp *
>
```

図 5-80 すべてのピアへの再広告

```
>clear ip bgp * out
>
```

図 5-81 フラップ情報のクリア

```
>clear ip bgp dampening
>
```

図 5-82 フラップ統計情報のクリア

```
>clear ip bgp flap-statistics
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

- {in | out | both} パラメータを省略した場合、ピアとのセッションを一時的に切断し、該当ピアから学習した経路を削除するため、再学習する間は該当宛先への通信が停止します。また、BGP4 の学習経路数制限機能によって切断している BGP4 セッションを再接続します。
- {in | out | both} パラメータを指定した場合、新しく設定した経路フィルタによって経路を再選択するため、経路フィルタの設定内容によっては、通信が停止するかまたは通信経路が変更されます。また、BGP4 経路の再学習および再広告によって経路を再選択するため、通信経路が変更されることがあります。
- dampening パラメータを指定した場合、抑止中の経路の抑止状態が解除されることによって経路を再選択するため、通信経路が変更されることがあります。

[応答メッセージ]

表 5-60 clear ip bgp コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	BGP not active.	BGP4 が動作していません。
2	BGP not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では BGP4 が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
3	BGP peer is not established(<peer>)	当該ピアは確立していないためクリアできませんでした。 <peer> : 当該ピアアドレス
4	can't clear BGP session	BGP4 セッションをクリアできませんでした。
5	can't clear dampened routes.	dampening route の suppress 状態をクリアできませんでした。
6	can't clear flap-statistics	BGP のフラップ統計情報をクリアできませんでした。
7	can't refresh BGP route	BGP4 経路の再広告または再学習に失敗しました。 ピアの状態、またはピアの能力広告結果を確認してください。
8	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。

項番	メッセージ	内容
9	illegal address	指定アドレス文字列が不正です。
10	illegal parameter or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正か、または VRF と同時にホスト名称を指定できません。
11	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
12	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
13	no route <ip address>	指定経路は存在しません。 <ip address> : 指定ネットワークアドレス
14	no such peer	指定ピアは存在しません。
15	no such peers	指定 AS にピアが存在しません。
16	no such peers in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF ではピアが存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
17	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
18	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
19	unspecified peer address or parameter	ピアアドレス、またはパラメータが指定されていません。

[注意事項]

なし

show ip static

スタティックプロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip static { route [<address>] |  
                  gateway [{ <gateway address> | <host name> }] } 【OS-L3A】  
show ip static [vrf {<vrf id> | all}] { route [<address>] |  
                  gateway [{ <gateway address> | <host name> }] } 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のスタティック情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF のスタティック情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF のスタティック情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのスタティック情報を表示します。

route

スタティックで学習した経路情報を表示します。

<address>

宛先ネットワークを指定し、指定した宛先ネットワークに含まれる経路情報だけを表示します。

<address> は以下のどちらかの形式で指定できます。

- <ip address> <mask>
- <ip address> / <masklen>

<ip address> には宛先アドレスを、<mask>、<masklen> にはネットワークマスクを指定します。

<ip address>、<mask> は IPv4 アドレスで、<masklen> は 0 ～ 32 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

すべての経路情報を表示します。

gateway

スタティックで学習した経路情報をゲートウェイごとに表示します。

{<gateway address> | <host name>}

指定したゲートウェイまたはホストに対する経路情報だけを表示します。

<gateway address>

ゲートウェイアドレスを IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

すべてのゲートウェイに対する経路情報を表示します。

[実行例 1] show ip static [vrf {<vrf id> | all}] route <address> の例

図 5-83 スタティック経路の表示

```

>show ip static route
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination      Next hop      Distance Weight Status      Flag
*> 101/8           158.214.17.100 2        10    -          NoResolve
                  158.214.17.102 2        0     Act Reach  Poll NoResolve
                  158.214.17.101 2        0     IFdown   Poll NoResolve
*> 102/8           112.214.7.22  10       0     Act UnReach Poll NoResolve
  104/8            134.22.4.10   255      0     UnReach  Poll Disable
*> 105/8           192.168.5.101 2        0     Act Reach  Poll
*> 172.16.20/24    210.1.1.22    2        255   Act       -
>

>show ip static route 102/8
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active
  Destination      Next hop      Distance Weight Status      Flag
*> 102/8           112.214.7.22  10       0     Act UnReach Poll NoResolve
>

```

注 経路がマルチパス化されている場合、2 番目以降のパスは NextHop, Interface だけ表示します。

[実行例 1 の表示説明]

表 5-61 スタティック経路の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		r : コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	ネクストホップアドレス	スタティック経路のゲートウェイアドレス（コンフィグレーションで設定したネクストホップアドレスまたはインタフェース）
Weight	NextHop 間の優先度	—
Distance	経路のディスタンス値	—
Status	経路の状態	• Act（選択されている経路）
		• Reach（Gateway が使用可能な状態）
		• UnReach（Gateway が使用不可能な状態）
		• IFDown（インタフェースダウン中）

表示項目	意味	表示詳細情報
		- (選択されていない経路)
Flag	スタティック経路の属性	• Poll (到達監視のためのポーリングをする) • NotInstall (Kernel に経路情報を登録しない) • Disable (コンフィグレーションによって無効化されている) • Reject: (リジェクト経路) • - (Poll が設定されていない) • NoResolve: (ネクストホップの解決にダイレクト経路だけ使用)

[実行例 2] show ip static [vrf {<vrf id> | all}] gateway [{gateway address> | <host name>}]
の例

図 5-84 スタティック経路のゲートウェイ単位表示

```
>show ip static gateway
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Gateway      Status  Success      Failure      Transition
112.21.1.2    -       -            -            -
112.21.1.5    IFdown  -            -            -
162.24.1.13   UnReach 2/6         -            13m 39s
172.167.202.22 Reach  -            0/10         12h 24m
172.167.202.23 Reach  -            2/10         48m 53s
183.15.210.4  -       -            -            -
183.15.210.4  UnReach 0/6         -            9h 46m
192.168.5.101 Reach  -            5/10         23h 32m
192.168.6.101 UnReach 5/6         -            9m 3s
>
>show ip static gateway 192.168.6.101
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Gateway      Status  Success      Failure      Transition
192.168.6.101 UnReach 5/6         -            9m 3s
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 5-62 スタティック経路のゲートウェイ単位表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Gateway	宛先ネットワーク	スタティック経路のゲートウェイアドレス
Status	経路の状態	• Reach (Gateway が使用可能な状態) • UnReach (Gateway が使用不可能な状態) • IFDown (インタフェースダウン中)
Success	ポーリングが連続して成功した回数	ポーリングが連続して成功した回数／recovercount で設定されている値
Failure	ポーリングが連続して失敗した回数	ポーリングが連続して失敗した回数／pollcount で設定されている値
Transition	経過時間	NextHop の状態に変化があった時間から経過した時間

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-63 show ip static コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal address	指定アドレスが不正です。
3	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正か、または VRF と同時にホスト名称を指定できません。
4	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
5	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
6	no such gateway	指定ゲートウェイは存在しません。
7	no such gateway in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では指定ゲートウェイが存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
8	no such route	指定経路は存在しません。
9	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
10	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
11	static entry not found	static 経路が存在しません。

[注意事項]

なし

clear ip static-gateway

スタティック経路動的監視によって無効とされた経路のゲートウェイに対しポーリングをし、応答がある場合は経路を生成します。

[入力形式]

```
clear ip static-gateway { * | <gateway address> | <host name>} 【OS-L3A】
clear ip static-gateway [vrf {<vrf id> | all}]
                        { * | <gateway-address> | <host name>} 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。<vrf id> 指定時は指定 VRF のゲートウェイだけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF のゲートウェイを対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。

*

すべてのゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。

<gateway address>

指定したゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。ゲートウェイアドレスを IPv4 アドレスで指定してください。

<host name>

指定したホストに対しポーリングをし、経路を生成します。ホスト名称を指定してください。ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

[実行例]

図 5-85 すべてのスタティックゲートウェイに対しポーリング

```
>clear ip static-gateway *
>
```

図 5-86 指定スタティックゲートウェイに対しポーリング

```
>clear ip static-gateway 192.168.79.188
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

スタティック経路が生成された場合、通信経路が変更されることがあります。

[応答メッセージ]

表 5-64 clear ip static-gateway コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal address or cannot specify hostname with VRF	指定アドレス文字列が不正か、または VRF と同時にホスト名称を指定できません。
3	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	no such gateway	指定ゲートウェイは存在しません。
6	no such VRF <vrf id>	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
7	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

show ip vrf 【OS-L3SA】

VRF の IPv4 情報（経路情報数やインタフェースの状態など）を表示します。

[入力形式]

```
show ip vrf {<vrf id> | global | all} [detail]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

```
vrf {<vrf id> | global | all}
```

VRF の IPv4 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF だけ、global 指定時はグローバルネットワークだけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

detail

VRF の IPv4 情報を詳細表示します。

本パラメータ省略時の動作

VRF の IPv4 情報をサマリー表示します。

[実行例 1]

図 5-87 全 VRF 情報のサマリー情報の表示

```
>show ip vrf all
Date 20XX/12/20 12:00:00 UTC
VRF      Routes      ARP
global   12/100      12/100
10        7/30        7/50
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 5-65 全 VRF 情報のサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRD ID	—
Routes	VRF 内の経路数	VRF 内の経路数／コンフィグレーションで設定された経路数の上限値 コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。
ARP	VRF 内の ARP 数	VRF 内の ARP 数／コンフィグレーションで設定された ARP 数の上限値 コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。

[実行例 2]

図 5-88 全 VRF 情報の詳細表示

```
>show ip vrf all detail
Date 20XX/12/20 12:00:00 UTC
VRF global
  Maximum routes: 100, Warn threshold: 70%, Current routes: 12
  Maximum ARP entries: 100, Current ARP entries: 12
  Import inter-vrf: Match_Ext
Interface
Name      Local      Remote      Status
VLAN0009  128.1.1.1/24  128.1.1.255  Up
localhost 127.0.0.1/8   127.0.0.1    Up

VRF 10
  Maximum routes: 50, Warn threshold: 70%, Current routes: 10
  Maximum ARP entries: 30, Current ARP entries: 10
  Import inter-vrf: FLT_SET
Interface
Name      Local      Remote      Status
VLAN0010  192.168.10.1/24  192.168.10.255  Up
localhost 127.0.0.1/8   127.0.0.1    Up

VRF 20
  Maximum routes: 10, Warning only, Current routes: 5
  Maximum ARP entries: 10, Current ARP entries: 5
  Import inter-vrf: FLT_EXT1
Interface
Name      Local      Remote      Status
VLAN0015  172.16.1.100/16  172.16.255.255  Up
localhost 127.0.0.1/8   127.0.0.1    Up
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 5-66 特定 VRF の詳細表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRF ID	—
Maximum routes	コンフィグレーションで設定された VRF の経路数の上限値	コンフィグレーションコマンド maximum routes の <limit> パラメータで設定した値 コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。
Warn threshold	運用メッセージを出力する指定閾値	コンフィグレーションコマンド maximum routes の <warn threshold> パラメータ設定時に表示
Warning only	経路数が上限値を超えたときに経路の廃棄をしない指定	コンフィグレーションコマンド maximum routes の warn-only パラメータ設定時に表示
Current routes	VRF 内の経路数	—
Maximum ARP entries	コンフィグレーションで設定された VRF の ARP 数の上限値	コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。
Current ARP entries	VRF 内の ARP 数	—
Import inter-vrf	フィルタ名称	—
Name	インタフェース名称	—
Local	インタフェース・アドレスおよびマスク長	—
Remote	リモート・アドレス	Broadcast 時：ブロードキャスト・アドレス

表示項目	意味	表示詳細情報
Status	インタフェース状態	Up
		Down

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-67 show ip vrf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
5	program error occurred: <Error Message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <Error Message> : エラー部位

[注意事項]

なし

show ip interface ipv4-unicast

ユニキャストルーティングプログラムが認識している本装置のインタフェース情報を表示します。

[入力形式]
show ip interface ipv4-unicast [{<interface type> <interface number> | <index>}]

[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]
{<interface type> <interface number> | <index>}

<interface type> <interface number>
当該インタフェースの詳細情報を表示します。
<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>
<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。
- loopback 0
- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】
<loopback id> にはコンフィグレーションコマンド interface loopback で設定したループバックインタフェース ID を指定します。
- null 0

<index>
本パラメータを指定した場合、当該インタフェースの詳細情報を表示します。
<index> にはインタフェースに付加されたインデックス番号を指定します。
インデックス番号はインタフェース一覧表示（パラメータ指定：なし）で表示できます。

本パラメータ省略時の動作
すべてのインタフェースのサマリー情報を表示します。

[実行例 1]

図 5-89 全インタフェースのサマリー情報の表示

```
>show ip interface ipv4-unicast
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
#Index Name          Local              Remote            Flags
#1      VLAN0010          158.214.2.64/24   158.214.2.255    Up Broadcast
#3      VLAN0012          192.168.214.22/24 170.32.21.34     Up Broadcast
#2564   loopback0         127.0.0.1/32      127.0.0.1        Up Loopback
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 5-68 全インタフェースのサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Index	インデックス番号	—
Name	インタフェース名称	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Local	インタフェース・アドレスおよびマスク長	—
Remote	リモート・アドレス	Broadcast 時：ブロードキャスト・アドレス
Flags	インタフェース・フラグ	Up
		Broadcast
		Loopback
		Allmulti
		NoRoute
		NoAge
		Delete

[実行例 2]

図 5-90 特定インタフェースの詳細情報の表示

```
>show ip interface ipv4-unicast vlan 10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
VLAN0010 Index: 1
Change: <>      State: <Up Broadcast>
Refcount: 2      Up-down Transitions: 0
INET 192.168.0.64 Metric: 0      MTU: 1500
      Refcount: 3 Distance: 0 Down: 120
      Change: <>      State: <Up Broadcast>
      Broadcast Address: 192.168.0.255 Local Address: 192.168.0.64
      Subnet Number: 192.168 Subnet Mask: 255.255.255
      Route: 192.168/24
      Autonomous System: 0
      Routing Protocol Active: RIP
      Protocol: RIP Metric In: 1 Metric Out: 0 State: <>
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 5-69 特定インタフェースの詳細情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
—	インタフェース名称	—
Index	インデックス番号	—
Change	インタフェースの変化状態	Refresh : 変更なし Add : インタフェースの追加 Delete : インタフェースの削除 UpDown : インタフェース状態の変更 Netmask : ネットマスクの変更 Metric : メトリックの変更 Broadcast : ブロードキャストまたは通信相手アドレスの変更 MTU : MTU 長の変更 Address : ローカルまたはリンクレベルアドレスの変更
State	インタフェースの状態	Up

表示項目	意味	表示詳細情報
		Broadcast
		Loopback
		Allmulti
		NoRoute
		NoAge
		Delete
Refcount	参照カウンタ	－
Up-down Transitions	インタフェースの状態変化回数	インタフェースがアップ状態からダウン状態に変化した回数
インタフェースアドレス	タイプとアドレス	UNSPEC : 指定なし INET : IPv4 アドレス LINK : リンクレイヤ
アドレスごとの項目を以下に示します		
Metric	インタフェースのメトリック	－
MTU	最大送信データ長 (バイト)	インタフェースがダウンしているときは "-" を表示しません。
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Refcount	参照カウンタ	－
Distance	アップ状態にあるインタフェースでの経路情報のディスタンス	－
Down	ダウン状態にあるインタフェースでの経路情報のディスタンス	－
Change	アドレスの変化状態	上記 Change 参照
State	アドレスの状態	上記 State 参照
Broadcast Address	ブロードキャストアドレス	－
Local Address	ローカルアドレス	－
Subnet Number	サブネットアドレス	－
Subnet Mask	サブネットマスク	－
Route	経路情報	宛先アドレス / マスク長
Autonomous System	AS 番号	－
Routing Protocols Active	動作中のルーティングプロトコル	OSPF
		RIP コンフィグレーションコマンドで passive-interface を指定した RIP インタフェースは表示されません。
		Any
動作中のルーティングプロトコルごとの項目を以下に示します。		
Protocol	プロトコル名称	－
Metric In	RIP で受信した経路情報に加算するメトリック	－

表示項目	意味	表示詳細情報
Metric Out	RIP で送信する経路情報に加算するメトリック	—
State	RIP のプロトコル情報のフラグ	MetricIn : MetricIn フィールドが有効
		MetricOut : MetricOut フィールドが有効
		NoIn : RIP パケットを受信しない
		V2Multicast : マルチキャストアドレスの RIP-2 パケットを取り扱う
		V2Broadcast : ブロードキャストアドレスの RIP-2 パケットを取り扱う
	OSPF のプロトコル情報フラグ	AllSPF : allspf マルチキャストアドレスの OSPF パケットを取り扱う
		AllDR : allDR マルチキャストアドレスの OSPF パケットを取り扱う

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 5-70 show ip interface ipv4-unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	no such interface"<interface name>"	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

debug ip

ユニキャストルーティングプログラムが送受信する各プロトコルのルーティング・パケットをリアルタイムに表示します。また、[Ctrl + C] の入力によって表示を終了し、コマンド・プロンプトに戻ります。本コマンドは、複数のユーザが同時に使用できません。

[入力形式]

```
debug ip { all | <protocol> } [summary]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

all

すべてのプロトコル (RIP, OSPF, BGP4) の送受信パケットを表示します。

<Protocol>

指定したプロトコルの送受信パケットを表示します。

<protocol> には、rip, bgp, ospf を指定します。

複数のプロトコルを同時に指定できます。

summary

送受信パケットの簡易情報 (ヘッダ情報) を表示することを指定します。

本パラメータ省略時の動作

パケットの詳細情報を表示します。

[実行例]

図 5-91 ルーティング・パケットの簡易表示

```
>debug ip ospf summary
OSPF SENT 192.1.1.1(-) -> 224.0.0.5 Hello Vers: 2 Len: 48
OSPF SENT 192.1.1.1(-) -> 224.0.0.5 Hello Vers: 2 Len: 48
^C
>
```

図 5-92 ルーティング・パケットの詳細表示

```
>debug ip ospf
OSPF SENT 192.1.1.1(-) -> 224.0.0.5 Hello Vers: 2 Len: 48
OSPF SENT RouterID: 1.1.1.1 Area: 0.0.0.0 Checksum: 0x748e
OSPF SENT Auth: Type: 0 Key: 00000000.00000000
OSPF SENT Netmask: 255.255.255 Hello Int: 10 Options: <Externals>
OSPF SENT Pri: 1 DeadInt: 40 DR: 192.1.1.2 BDR: 192.1.1.1

OSPF SENT Attached routers: 2.2.2.2
OSPF RECV 192.1.1.2(-) -> 224.0.0.5 Hello Vers: 2 Len: 48
OSPF RECV RouterID: 2.2.2.2 Area: 0.0.0.0 Checksum: 0x748e
OSPF RECV Auth: Type: 0 Key: 00000000.00000000
OSPF RECV Netmask: 255.255.255 Hello Int: 10 Options: <Externals>
OSPF RECV Pri: 1 DeadInt: 40 DR: 192.1.1.2 BDR: 192.1.1.1
OSPF RECV Attached routers: 1.1.1.1
^C
>
```

[表示説明]

表示画面で以下のメッセージを表示した場合は、**debug ip** コマンドの送受信バッファが満杯などで、各プロトコルのルーティングパケットを表示できなかったことを示しています。

An illegal PACKET-MONITOR packet has been received

[通信への影響]

ユニキャストルーティングプログラムの負荷が増加するため、多量の経路を取り扱っている場合、経路制御に支障を来すおそれがあります。通常運用での本コマンドの使用は避けてください。

[応答メッセージ]

表 5-71 debug ip コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	Sorry, there is another packet-monitor command	本コマンドはすでに実行されています。

[注意事項]

指定したルーティングプロトコルのルーティング・パケットを送受信するたびにメッセージを出力します。リダイレクトによるファイルへの出力はしないでください。

6

IPv4 マルチキャストルーティング プロトコル

```
show ip mcache
show ip mroute
show ip pim interface
show ip pim neighbor
show ip pim mcache
show ip pim bsr
show ip pim rp-mapping
show ip pim rp-hash
show ip igmp interface
show ip igmp group
show ip rpf
show ip multicast statistics
clear ip multicast statistics
show ip multicast resources 【OS-L3SA】
restart ipv4-multicast
dump protocols ipv4-multicast
erase protocol-dump ipv4-multicast
```

show ip mcache

マルチキャスト中継エントリを一覧表示します。

[入力形式]

```
show ip mcache [source <ip address>[/<length>]] [group <ip address>[/<length>]]
                [brief] 【OS-L3A】
show ip mcache [vrf {<vrf id> | all}] [source <ip address>[/<length>]]
                [group <ip address>[/<length>]] [brief] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF のマルチキャスト中継エントリ情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および全 VRF 合計数のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

source <ip address>[/<length>]

送信元アドレスにヒットするアドレスを表示します。

source <ip address>[/<length>] を指定した場合は、<length> で指定したマスク長分一致した該当するエントリをすべて表示します。

<length> を省略した場合のデフォルト値は 32 です。

本パラメータと group パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

group <ip address>[/<length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

group <ip address>[/<length>] を指定した場合は、<length> で指定したマスク長分一致した該当するエントリをすべて表示します。

<length> を省略した場合のデフォルト値は 32 です。

本パラメータと source パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

brief

マルチキャスト中継エントリを簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

マルチキャスト中継エントリを標準形式で表示します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。

パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。

複数のパラメータを指定した場合、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべてのマルチキャスト中継エントリを標準形式で表示します。

[実行例]

図 6-1 マルチキャスト中継エントリの表示【OS-L3A】

```

> show ip mcache
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 2 routes
Group Address    Source Address  Uptime  Expires  Incoming
225.10.10.1      172.10.10.1    01:00   02:00    192.10.10.1
    outgoing:
        VLAN0010(192.20.10.1)
        VLAN0014(192.20.40.1)
226.10.10.1      172.10.20.1    00:20   02:40    192.10.20.1
    outgoing:
        VLAN0010(192.20.10.1)
        VLAN0012(192.20.20.1)
        VLAN0015(192.20.50.1)
>

> show ip mcache brief
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 2 routes
Group Address    Source Address  Incoming          Outgoing Count
225.10.10.1      172.10.10.1    192.10.10.1      2
226.10.10.1      172.10.20.1    192.10.20.1      3
>

```

図 6-2 マルチキャスト中継エントリの表示【OS-L3SA】

```

> show ip mcache
Date 2011/12/10 16:40:59 UTC
Total: 2 routes
- Forwarding entry -----
Group Address   Source Address  Flags  Uptime   Expires
226.0.0.1       10.8.0.100      -      00:34    00:26
    incoming:
        VLAN0012(10.6.0.10)
    outgoing:
        register
        VLAN0021(10.3.0.100)
- Negative cache -----
Group Address   Source Address  Flags  Uptime   Expires
226.0.0.2       10.8.0.100      -      00:57    02:30
    incoming:
        VLAN0012(10.6.0.10)
>

> show ip mcache vrf 20
Date 2011/12/10 16:41:03 UTC
VRF: 20 Total: 1 route
- Forwarding entry -----
Group Address   Source Address  Flags  Uptime   Expires
226.0.0.1       10.8.0.100      -      00:32    09:28
    incoming:
        VLAN0011(10.6.0.11)
    outgoing:
        register
        VLAN0021(10.3.0.100)
>

> show ip mcache brief
Date 2011/12/10 16:41:10 UTC
Total: 2 routes
- Forwarding entry -----
Group Address   Source Address  Incoming                               Outgoing Count
226.0.0.1       10.8.0.100      VLAN0012(10.6.0.10)                   2
- Negative cache -----
Group Address   Source Address  Incoming
226.0.0.2       10.8.0.100      VLAN0012(10.6.0.10)
>

```

[表示説明]

表 6-1 マルチキャスト中継エントリの表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	エントリ数	—
Warning 【OS-L3SA】	警告表示	IPv4 マルチキャスト中継エントリ数制限によって、エントリ廃棄中に "Multicast forwarding entry is discarded for limit" と表示します。
Group Address	宛先グループアドレス	—
Source Address	送信元アドレス	—
Flags 【OS-L3SA】	フラグ情報	U : エクストラネットの上流側 VRF D : エクストラネットの中継先 VRF

表示項目	意味	表示詳細情報
Uptime	マルチキャスト中継エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。
Expires	マルチキャスト中継エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。また, エイジングが 0 秒になる前にマルチキャスト中継エントリが削除されることがあります。 タイムアウトしない場合, "--:--" と表示します。
Incoming	上流インタフェース (受信インタフェース)	インタフェース名 (アドレス) ディカプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は, VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。【OS-L3SA】 上流側 VRF のフィルタで本 VRF が許可されていない場合は "(denied)" と表示します。【OS-L3SA】
outgoing	下流インタフェース (中継先インタフェース)	インタフェース名 (アドレス) カプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は, VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。【OS-L3SA】 IGMP snooping が動作している場合は "<snooping>" と表示します。【OS-L3SA】
Outgoing Count	下流インタフェース数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-2 show ip mcache コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal address	指定アドレスが不正です。 指定したアドレスを確認してください。
3	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
4	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

項番	メッセージ	内容
6	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip mroute

PIM-SM または PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip mroute [source <ip address>[/<length>]] [group <ip address>[/<length>]]
               [brief] 【OS-L3A】
show ip mroute [vrf {<vrf id> | all}] [source <ip address>[/<length>]]
               [group <ip address>[/<length>]] [brief] 【OS-L3A】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3A】

VRF のマルチキャスト経路情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF のマルチキャスト経路情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および全 VRF 合計数のマルチキャスト経路情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのマルチキャスト経路情報を表示します。

source <ip address>[/<length>]

送信元アドレスにヒットするアドレスを表示します。

source <ip address>[/<length>] を指定した場合は、<length> で指定したマスク長分一致した該当するエントリをすべて表示します。

<length> を省略した場合のデフォルト値は 32 です。

本パラメータと group パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

group <ip address>[/<length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

group <ip address>[/<length>] を指定した場合は、<length> で指定したマスク長分一致した該当するエントリをすべて表示します。

<length> を省略した場合のデフォルト値は 32 です。

本パラメータと source パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

brief

PIM-SM または PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

PIM-SM または PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を標準形式で表示します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。

パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。

複数のパラメータを指定した場合、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

すべての PIM-SM または PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を標準形式で表示します。

[実行例]

図 6-3 PIM-SM マルチキャスト経路情報の表示【OS-L3A】

```

> show ip mroute
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 5 routes, 2 groups, 4 sources

(S,G) 4 routes -----
Group Address      Source Address      Protocol Flags      Uptime    Expires    Assert
224.1.1.1          200.1.1.100        SM                F          02:32     03:30     00:00
    incoming: VLAN0010(200.1.1.1) upstream: Direct reg-sup: 30s
    outgoing: register uptime 02:32 expires --:--

230.10.10.10       190.10.10.10       SSM                L          01:10     --:--     00:00
    incoming: VLAN0016(210.1.1.1) upstream: 210.1.1.10
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 01:10 expires --:--

230.10.10.10       190.20.20.20       SSM                L          01:10     --:--     00:00
    incoming: VLAN0016(210.1.1.1) upstream: 210.1.1.10
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 01:10 expires --:--

230.10.10.10       190.30.30.30       SSM                L          01:10     --:--     00:00
    incoming: VLAN0016(210.1.1.1) upstream: 210.1.1.10
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 01:10 expires --:--

(*,G) 1 route -----
Group Address      RP Address          Protocol Flags      Uptime    Expires    Assert
224.1.1.1          1.1.1.1            SM                LR         03:20     03:26     00:00
    incoming: register upstream: This System
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 03:20 expires --:--
              VLAN0016(210.1.1.1) uptime 01:04 expires 03:26

>
> show ip mroute brief
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 5 routes, 2 groups, 4 sources

(S,G) 4 routes -----
Group Address      Source Address      Incoming            Outgoing Count
224.1.1.1          200.1.1.100        VLAN0010            1
230.10.10.10       190.10.10.10       VLAN0016            1
230.10.10.10       190.20.20.20       VLAN0016            1
230.10.10.10       190.30.30.30       VLAN0016            1

(*,G) 1 route -----
Group Address      Source Address      Incoming            Outgoing Count
224.1.1.1          1.1.1.1            register            2
>

```

図 6-4 PIM-SM マルチキャスト経路情報の表示【OS-L3SA】

```

> show ip mroute
Date 2011/12/10 16:40:10 UTC
Total: 5 routes, 2 groups, 4 sources

(S,G) 4 routes -----
Group Address      Source Address      Protocol Flags      Uptime   Expires   Assert
224.1.1.1          200.1.1.100        SM                F        02:32    03:30    00:00
    incoming: VLAN0010(200.1.1.1) upstream: Direct reg-sup: 30s
    outgoing: register uptime 02:32 expires --:--

230.10.10.10       190.10.10.10       SSM               L        01:10    --:--    00:00
    incoming: VLAN0016(210.1.1.1) upstream: 210.1.1.10
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 01:10 expires --:--

230.10.10.10       190.20.20.20       SSM               L        01:10    --:--    00:00
    incoming: VLAN0016(210.1.1.1) upstream: 210.1.1.10
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 01:10 expires --:--

230.10.10.10       190.30.30.30       SSM               L        01:10    --:--    00:00
    incoming: VLAN0016(210.1.1.1) upstream: 210.1.1.10
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 01:10 expires --:--

(*,G) 1 route -----
Group Address      RP Address          Protocol Flags      Uptime   Expires   Assert
224.1.1.1          1.1.1.1            SM                LR        03:20    03:26    00:00
    incoming: register upstream: This System
    outgoing: VLAN0010(200.1.1.1) uptime 03:20 expires --:--
               VLAN0016(210.1.1.1) uptime 01:04 expires 03:26

>
> show ip mroute vrf 20
Date 2011/12/10 16:40:25 UTC
VRF: 20 Total: 1 route , 1 group , 1 source

(S,G) 1 route -----
Group Address      Source Address      Protocol Flags      Uptime   Expires   Assert
226.0.0.1          10.8.0.100         SM                FV        00:17    03:13    00:00
    incoming: global upstream: Extra reg-sup: 0s
    outgoing: register uptime 00:17 expires --:--
               VLAN0021(10.3.0.100) uptime 00:10 expires 09:58

>
> show ip mroute brief
Date 2011/12/10 16:40:50 UTC
Total: 5 routes, 2 groups, 4 sources

(S,G) 4 routes -----
Group Address      Source Address      Incoming      Outgoing Count
224.1.1.1          200.1.1.100        VLAN0010      1
230.10.10.10       190.10.10.10       VLAN0016      1
230.10.10.10       190.20.20.20       VLAN0016      1
230.10.10.10       190.30.30.30       VLAN0016      1

(*,G) 1 route -----
Group Address      RP Address          Incoming      Outgoing Count
224.1.1.1          1.1.1.1            register      2

>

```

[表示説明]

表 6-3 show ip mroute 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表示項目	意味	表示詳細情報
Total	エントリ数	—
Warning	警告表示	IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数制限によって、エントリ廃棄中に "Multicast routing entry is discarded for limit" と表示します。
Group Address	グループアドレス	—
Source Address	送信元アドレス	—
RP Address	ランデブーポイントアドレス	—
Protocol	マルチキャストプロトコル	SM : PIM-SM SSM : PIM-SSM
Flags	エントリフラグ	F : First-hop-router (送信者が直接接続されていることを意味します。) L : Last-hop-router (受信者が直接接続されていることを意味します。) R : RPT-bit (刈込み状態を意味します。) T : SPT-bit (ランデブーポイント経由通信から最短パス経由通信に切り替わったことを意味します。) V : VRF Gateway (PIM-SM VRF Gateway が動作中であることを意味します。) 【OS-L3SA】 - : 表示すべき情報がないことを意味します。
Uptime	マルチキャスト経路情報または oif(out of interface) 生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし、24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	マルチキャスト経路情報または oif のエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 次の場合は, "---" と表示します。 • 下流から join がなく IGMP グループが存在する場合 • カプセル化インタフェースの場合 • 本タイマが動作していない場合
Assert	Assert による上流アドレスのエイジングタイマ。	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし、24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 Assert については「コンフィグレーションガイド Vol.3 12.4.2(4) Forwarder の決定」を参照してください。
Incoming/incoming	上流インタフェース	インタフェース名 (アドレス) ディカプセル化インタフェースの場合は "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は、VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。【OS-L3SA】 上流側 VRF のフィルタで本 VRF が許可されていない場合は "(denied)" と表示します。【OS-L3SA】
upstream	上流隣接ルータアドレス	first-hop-router の場合は "Direct" と表示します。 エクストラネットの場合は "Extra" と表示します。 (*G) 情報の表示で、ランデブーポイントと上流インタフェースのアドレスが同一の場合は "This System" と表示します。

表示項目	意味	表示詳細情報
outgoing	下流インタフェース	インタフェース名（アドレス） カプセル化インタフェースの場合は "register" と表示します。 (S,G) エントリの場合、エクストラネットによる他 VRF のときは VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。【OS-L3SA】 PIM-SM VRF Gateway 使用時は、(*,G) エントリに転送先の VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】
reg-sup	Register カプセル化抑止時間	first-hop-router だけ表示が有効です。
Outgoing Count	下流インタフェース数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-4 show ip mroute コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal address	指定アドレスが不正です。 指定したアドレスを確認してください。
3	illegal vrf number <vrf id>	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
3	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生元（エラー要因））
4	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
5	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip pim interface

PIM-SM または PIM-SSM インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ip pim interface [vlan <vlan id>] [detail] 【OS-L3A】  
show ip pim interface [vrf {<vrf id> | all}] [vlan <vlan id>] [detail] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の PIM インタフェース情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の PIM インタフェース情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の PIM インタフェース情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの PIM インタフェース情報を表示します。

vlan <vlan id>

指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

すべての PIM-SM または PIM-SSM インタフェース情報を表示します。

detail

PIM-SM または PIM-SSM インタフェース情報を詳細形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

PIM-SM または PIM-SSM インタフェース情報を標準形式で表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての PIM-SM または PIM-SSM インタフェース情報を標準形式で表示します。

[実行例]

図 6-5 PIM-SM または PIM-SSM インタフェース状態の表示【OS-L3A】

```
> show ip pim interface
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Address          Interface  Component  Vif      Nbr      Hello    DR
                  Count      Intvl      Address
192.10.10.1      VLAN0011  PIM-SM     1         4        30      This system
192.10.20.1      VLAN0012  PIM-SM     9        10       30     192.10.20.2
192.10.30.1      VLAN0014  PIM-SM    10       11       30     This system
>
> show ip pim interface detail
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Address          Interface  Component  Vif      Nbr      Hello    GenID    DR
                  Count      Intvl      Address
192.10.10.1      VLAN0011  PIM-SM     1         4        30     3503c645 This system
192.10.20.1      VLAN0012  PIM-SM     9        10       30     42278152 192.10.20.2
192.10.30.1      VLAN0014  PIM-SM    10       11       30     29ba460b This system
>
```

図 6-6 PIM-SM または PIM-SSM インタフェース状態の表示【OS-L3SA】

```
> show ip pim interface
Date 2011/12/10 15:08:10 UTC
Address          Interface  Component  Vif      Nbr      Hello    DR
                  Count      Intvl      Address
192.10.10.1      VLAN0011  PIM-SM     1         4        30      This system
192.10.20.1      VLAN0012  PIM-SM     9        10       30     192.10.20.2
192.10.30.1      VLAN0014  PIM-SM    10       11       30     This system
>
> show ip pim interface detail
Date 2011/12/10 15:09:10 UTC
Address          Interface  Component  Vif      Nbr      Hello    GenID    DR
                  Count      Intvl      Address
192.10.10.1      VLAN0011  PIM-SM     1         4        30     3503c645 This system
192.10.20.1      VLAN0012  PIM-SM     9        10       30     42278152 192.10.20.2
192.10.30.1      VLAN0014  PIM-SM    10       11       30     29ba460b This system
>
> show ip pim vrf 2 interface detail
Date 2011/12/10 15:10:10 UTC
VRF: 2
Address          Interface  Component  Vif      Nbr      Hello    GenID    DR
                  Count      Intvl      Address
192.10.50.1      VLAN0015  PIM-SM    12         4        30     3503c645 This system
192.10.60.1      VLAN0016  PIM-SM    13        10       30     42278152 192.10.60.2
192.10.70.1      VLAN0017  PIM-SM    14        11       30     29ba460b This system
>
```

[表示説明]

表 6-5 show ip pim interface 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Address	インタフェース IP アドレス	ローカル IP アドレス
Interface	インタフェース名	—
Component	プロトコル種別	PIM-SM（固定）
Vif	仮想インタフェース番号	ローカル情報
Nbr Count	隣接ルータ数	—
Hello Intvl	Hello 送信周期	—

表示項目	意味	表示詳細情報
GenID	GenerationID	本装置の該当するインタフェースの GenerationID
DR Address	DR のアドレス	該当インタフェースがダウン状態の場合は "-" と表示します。 本装置が DR の場合は "This system" を表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-6 show ip pim interface コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id>	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such interface "<interface name>"	マルチキャストが設定されていないインタフェースが指定されました。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip pim neighbor

PIM-SM または PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip pim neighbor [interface vlan <vlan id>] [detail]    【OS-L3A】
show ip pim [vrf {<vrf id> | all}] neighbor [interface vlan <vlan id>]
                    [detail]    【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の PIM インタフェースの隣接情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の PIM インタフェースの隣接情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の PIM インタフェースの隣接情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの PIM インタフェースの隣接情報を表示します。

interface vlan <vlan id>

指定したインタフェースのインタフェース隣接情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

すべての PIM-SM または PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。

detail

PIM-SM または PIM-SSM インタフェースの隣接情報を詳細形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

PIM-SM または PIM-SSM インタフェースの隣接情報を標準形式で表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての PIM-SM または PIM-SSM インタフェースの隣接情報を標準形式で表示します。

[実行例]

図 6-7 PIM-SM または PIM-SSM インタフェース隣接情報の表示【OS-L3A】

```

> show ip pim neighbor
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Address      Interface  Neighbor Address  Uptime    Expires
192.10.10.1   VLAN0011   192.10.10.3       00:05     01:40
              192.10.10.5       00:10     01:35
              192.10.10.10      00:15     01:30
              192.10.10.100     00:20     01:25
192.10.20.1   VLAN0012   192.10.20.3       00:10     01:35
              192.10.20.5       00:15     01:30
              192.10.20.10      01:05     00:40
              192.10.20.100     01:20     00:25

>
> show ip pim neighbor detail
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Address      Interface  Neighbor Address  Uptime    Expires    GenID
192.10.10.1   VLAN0011   192.10.10.3       00:05     01:40     3a5e92b2
              192.10.10.5       00:10     01:35     3dc505ef
              192.10.10.10      00:15     01:30     227a181f
              192.10.10.100     00:20     01:25     18277af5
192.10.20.1   VLAN0012   192.10.20.3       00:10     01:35     4f7eb0a1
              192.10.20.5       00:15     01:30     1c2dab3e
              192.10.20.10      01:05     00:40     -
              192.10.20.100     01:20     00:25     2c5526a9

>

```

図 6-8 PIM-SM または PIM-SSM インタフェース隣接情報の表示【OS-L3SA】

```

> show ip pim neighbor
Date 2011/12/10 15:08:10 UTC
Address      Interface      Neighbor Address  Uptime    Expires
192.10.10.1   VLAN0011         192.10.10.3      00:05     01:40
               192.10.10.5      00:10     01:35
               192.10.10.10     00:15     01:30
               192.10.10.100    00:20     01:25
192.10.20.1   VLAN0012         192.10.20.3      00:10     01:35
               192.10.20.5      00:15     01:30
               192.10.20.10     01:05     00:40
               192.10.20.100    01:20     00:25

>
> show ip pim neighbor detail
Date 2011/12/10 15:09:10 UTC
Address      Interface      Neighbor Address  Uptime    Expires  GenID
192.10.10.1   VLAN0011         192.10.10.3      00:05     01:40   3a5e92b2
               192.10.10.5      00:10     01:35   3dc505ef
               192.10.10.10     00:15     01:30   227a181f
               192.10.10.100    00:20     01:25   18277af5
192.10.20.1   VLAN0012         192.10.20.3      00:10     01:35   4f7eb0a1
               192.10.20.5      00:15     01:30   1c2dab3e
               192.10.20.10     01:05     00:40   -
               192.10.20.100    01:20     00:25   2c5526a9

>
> show ip pim vrf 2 neighbor detail
Date 2011/12/10 15:10:10 UTC
VRF: 2
Address      Interface      Neighbor Address  Uptime    Expires  GenID
192.10.50.1   VLAN0015         192.10.50.3      00:05     01:40   3a5e92b2
               192.10.50.5      00:10     01:35   3dc505ef
               192.10.50.10     00:15     01:30   227a181f
               192.10.50.100    00:20     01:25   18277af5
192.10.60.1   VLAN0016         192.10.60.3      00:10     01:35   4f7eb0a1
               192.10.60.5      00:15     01:30   1c2dab3e
               192.10.60.10     01:05     00:40   -
               192.10.60.100    01:20     00:25   2c5526a9

>

```

[表示説明]

表 6-7 show ip pim neighbor 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Address	自 IP アドレス	ローカル IP アドレス
Interface	インタフェース名	—
Neighbor Address	隣接ルータ IP アドレス	—
Uptime	隣接情報生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours"・・・ ただし、24 時間以上は "1day", "2days"・・・と表示します。
Expires	隣接情報のエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours"・・・と表示します。 タイムアウトしない場合、"--:--" と表示します。
GenID	隣接ルータ GenerationID	該当隣接ルータの GenerationID 隣接ルータが GenerationID 未サポートの場合は "—" を表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-8 show ip pim neighbor コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such interface "<interface name>"	マルチキャストが設定されていないインタフェースが指定されました。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip pim mcache

PIM-SM または PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリを表示します。

[入力形式]

```
show ip pim mcache 【OS-L3A】
show ip pim [vrf {<vrf id> | all}] mcache 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の PIM のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の PIM のマルチキャスト中継エントリ情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の PIM のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの PIM のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

[実行例]

図 6-9 PIM-SM または PIM-SSM マルチキャスト中継エントリの表示

```
> show ip pim mcache 【OS-L3A】
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Group Address    Source Address    Uptime    Expires    Incoming    Component
225.10.10.1      172.10.10.1      01:00     02:00     192.10.10.1    PIM-SM
    outgoing:
        VLAN0011(192.20.10.1) protos 103
        VLAN0014(192.20.40.1) protos 103
226.10.10.1      172.10.20.1      00:20     02:40     192.10.20.1    PIM-SM
    outgoing:
        VLAN0011(192.20.10.1) protos 103
        VLAN0012(192.20.20.1) protos 103
        VLAN0015(192.20.50.1) protos 103
>
> show ip pim vrf 2 mcache 【OS-L3SA】
Date 2011/12/10 16:44:30 UTC
VRF: 2
Group Address    Source Address    Uptime    Expires    Incoming    Component
226.0.0.1        10.8.0.100       00:00     10:00     global      PIM-SM
    outgoing:
        register                                protos 103
        VLAN0021(10.3.0.100)                    protos 103
>
```

[表示説明]

表 6-9 show ip pim mcache 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Group Address	宛先グループアドレス	—
Source Address	送信元アドレス	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Uptime	マルチキャスト中継エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。
Expires	マルチキャスト中継エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。 また, エイジングが 0 秒になる前にマルチキャスト中継エントリが削除されることがあります。 タイムアウトしない場合, "---" と表示します。
Incoming	IN インタフェース (受信インタフェース)	インタフェースを識別する IP アドレスです。 ディカプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は, VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 【OS-L3SA】 上流側 VRF のフィルタで本 VRF が許可されていない場合は "(denied)" と表示します。【OS-L3SA】
Component	プロトコル種別	PIM-SM
outgoing	下流インタフェース (中継先インタフェース)	インタフェース名とインタフェースを識別する IP アドレスです。 カプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は, VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 【OS-L3SA】
protos	プロトコル番号	ローカル情報

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-10 show ip pim mcache コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため, 本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後, 本コマンドを再実行してください。

項番	メッセージ内容	意味
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command>：指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip pim bsr

PIM-SM BSR 情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip pim bsr 【OS-L3A】
show ip pim [vrf {<vrf id> | all}] bsr 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の BSR 情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の BSR 情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の BSR 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの BSR 情報を表示します。

[実行例]

- 本装置が BSR 候補でなく BSR 情報も保持していない状態

図 6-10 PIM-SM BSR 情報の表示 (1)

```
> show ip pim bsr
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Bootstrap Router
BSR Address : ----
>
```

- 本装置が BSR 候補でなく BSR 情報を保持している状態

図 6-11 PIM-SM BSR 情報の表示 (2)

```
> show ip pim bsr
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Bootstrap Router
BSR Address : 192.10.10.10
  Priority: 100      Hash mask length: 30
  Uptime   : 03:00
  Bootstrap Timeout : 130 seconds
>
```

- 本装置が BSR 候補で BSR 情報を保持していない状態

図 6-12 PIM-SM BSR 情報の表示 (3)

```
> show ip pim bsr
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Bootstrap Router
BSR Address : ----
  Bootstrap Timeout : 20 seconds
Local BSR Address : 192.20.20.20
  Priority : 110      Hash mask length : 30
>
```

- 本装置が BSR 候補で他装置が BSR である状態

図 6-13 PIM-SM BSR 情報の表示 (4)

```
> show ip pim bsr
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Bootstrap Router
BSR Address : 192.10.10.10
    Priority : 100    Hash mask length : 30
    Uptime   : 03:00
    Bootstrap Timeout : 130 seconds
Local BSR Address : 192.20.20.20
    Priority : 110    Hash mask length : 30
>
```

- 本装置が BSR 候補で本装置が BSR である状態

図 6-14 PIM-SM BSR 情報の表示 (5)

```
> show ip pim bsr
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Elected Bootstrap Router
BSR Address : 192.20.20.20 (This System)
    Priority : 110    Hash mask length : 30
    Uptime   : 03:00
    Bootstrap Timeout : 130 seconds
    Bootstrap Interval : 60 seconds
>
```

[表示説明]

表 6-11 show ip pim bsr 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status	BSR 状態	Not Candidate Bootstrap Router : 本装置は BSR 候補ではありません。 Candidate Bootstrap Router : 本装置は BSR 候補です。 Elected Bootstrap Router : 本装置は選択された BSR です。
BSR Address	BSR のアドレス	本装置が BSR の場合はアドレス情報の後に "(This System)" と表示します。
Priority	BSR の優先度	—
Hash mask length	BSR ハッシュマスク長	—
Uptime	BSR を認識してからの経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Bootstrap Timeout	BSR タイマ値	本装置が BSR でない場合は BSR 情報保持時間を表示します。 本装置が BSR 候補で BSR 情報を認識していない場合は, 本装置が BSR に切り替わるまでの時間を表示します。 本装置が BSR の場合は, Bootstrap メッセージを送信するまでの時間を表示します。
Local BSR Address	BSR 候補アドレス	本装置が BSR 候補のときだけ表示します。
Bootstrap Interval	BSR メッセージ送信周期	本装置が BSR のときだけ表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-12 show ip pim bsr コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip pim rp-mapping

PIM-SM ランデブーポイント情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip pim rp-mapping 【OS-L3A】
show ip pim [vrf {<vrf id> | all}] rp-mapping 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

- VRF のランデブーポイント情報を表示します。
- <vrf id> 指定時は指定 VRF のランデブーポイント情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF のランデブーポイント情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。
- 本パラメータ省略時の動作
 - グローバルネットワークのランデブーポイント情報を表示します。

[実行例]

- 本装置がランデブーポイント候補でない場合

図 6-15 PIM-SM ランデブーポイント情報の表示 (1)

```
> show ip pim rp-mapping
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Rendezvous Point
Total: 2 routes, 1 group , 2 RPs
Group/Masklen      C-RP Address Priority Uptime  Expires
224.100.100.0/24    192.1.1.1      100 02:00  02:30
224.100.100.0/24    192.1.2.1      100 02:00  02:30
>
```

- 本装置がランデブーポイント候補の場合

図 6-16 PIM-SM ランデブーポイント情報の表示 (2)

```
> show ip pim rp-mapping
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Rendezvous Point
          Local RP Address: 192.2.2.2      Priority: 110
Total: 3 routes, 2 groups, 3 RPs
Group/Masklen      C-RP Address Priority Uptime  Expires
224.100.100.0/24    192.1.1.1      100 02:00  02:30
224.100.100.0/24    192.1.2.1      100 02:00  02:30
224.100.200.0/24    192.2.2.2      110 02:00  02:30
>
```

[表示説明]

表 6-13 show ip pim rp-mapping 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表示項目	意味	表示詳細情報
Status	ランデブーポイント候補かどうか	本装置がランデブーポイント候補の場合は "Candidate Rendezvous Point" を表示します。 本装置がランデブーポイント候補でない場合は "Not Candidate Rendezvous Point" を表示します。
Local RP Address	ランデブーポイント候補アドレス	本装置がランデブーポイント候補の場合だけ表示します。
Priority	ランデブーポイント候補の優先度	—
Total	グループ情報数	—
Group/Masklen	グループアドレス／マスク長	—
C-RP Address	ランデブーポイント候補のアドレス	—
Uptime	エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 静的ランデブーポイントの場合は "-:-:-" と表示します。

【通信への影響】

なし

【応答メッセージ】

表 6-14 show ip pim rp-mapping コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため, 本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後, 本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

【注意事項】

なし

show ip pim rp-hash

PIM-SM 各グループに対するランデブーポイント情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip pim rp-hash <ip address> 【OS-L3A】
show ip pim [vrf <vrf id>] rp-hash <ip address> 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF のランデブーポイント情報を表示します。

<vrf id> 指定した VRF のランデブーポイント情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのランデブーポイント情報を表示します。

<ip address>

グループアドレスを IPv4 アドレスで指定します。

[実行例]

グループアドレス (225.10.10.10) のランデブーポイントを表示します。

- グループアドレス (225.10.10.10) のランデブーポイントが存在しない場合

図 6-17 対象ランデブーポイント情報の表示 (1)

```
> show ip pim rp-hash 225.10.10.10
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Group-RP mapping information for the group (225.10.10.10) does not exists.
>
```

- グループアドレス (225.10.10.10) のランデブーポイントが存在する場合

図 6-18 対象ランデブーポイント情報の表示 (2)

```
> show ip pim rp-hash 225.10.10.10
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Group Address      RP Address      Uptime    Expires
225.10.10.10      192.1.1.1      02:00     02:30
>
```

[表示説明]

表 6-15 show ip pim rp-hash 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Group Address	グループアドレス	—
RP Address	ランデブーポイントアドレス	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Uptime	エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 静的ランデブーポイントの場合は "--:--" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-16 show ip pim rp-hash コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため, 本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後, 本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip igmp interface

IGMP インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ip igmp interface [vlan <vlan id>] 【OS-L3A】
show ip igmp [vrf {<vrf id> | all}] interface [vlan <vlan id>] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

- VRF の IGMP インタフェース情報を表示します。
- <vrf id> 指定時は指定 VRF の IGMP インタフェース情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の IGMP インタフェース情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。
- 本パラメータ省略時の動作
 - グローバルネットワークの IGMP インタフェース情報を表示します。

vlan <vlan id>

- 指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。
- 本パラメータ省略時の動作
 - 全 IGMP インタフェース情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

- グローバルネットワークのすべての IGMP インタフェース情報を表示します。

[実行例]

IGMP インタフェース状態を表示します。

図 6-19 IGMP インタフェースの表示

```
> show ip igmp interface
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 Interfaces
Address      Interface Querier      Expires  Version  Group Count  Notice
192.10.20.10 VLAN0011  192.10.20.5  02:30    2         2      2  L R
192.10.30.10 VLAN0013  192.10.30.6  02:14    2         1      1  L
192.10.40.10 VLAN0015  192.10.40.7  01:43    3         2
192.10.50.10 VLAN0017  192.10.50.8  01:20    (3)      1
>
```

[表示説明]

表 6-17 show ip igmp interface 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	全インタフェース数	—
Address	インタフェース IP アドレス	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Interface	インタフェース名	—
Querier	Querier の IP アドレス	—
Expires	Querier のエイジングタイマ（残時間）	xx:yy xx（分）yy（秒） 60 分以上は "1hour", "2hours"・・・ ただし、24 時間以上は "1day", "2days"・・・と表示します。 本装置が Querier の場合は "-" と表示します。
Version	IGMP バージョン情報	2 : IGMP version 2 3 : IGMP version 3 (3) : IGMP version 3 only
Flags 【OS-L3SA】	インタフェースフラグ	S : IGMP snooping 動作時に表示します
Group Count	加入グループ数	—
Notice	警告情報	• L : Group-limit 値超過による Report メッセージ廃棄および Report メッセージ内の record 情報廃棄 • Source-limit 値超過による Report メッセージ廃棄および Report メッセージ内の record 情報廃棄 • Q : Version 不一致による Query メッセージ廃棄 • R : Version 不一致による Report メッセージ廃棄 • S : 1Report メッセージ内で処理できるソース数の上限超過による一部情報破棄 • 1Report メッセージ内に含まれる record 情報数の上限超過による廃棄および 1record 情報内に含まれるソース数の上限超過による廃棄 本情報は事象発生後、General Query の送信または受信を 2 回行うまでの間は、本コマンド実行時に表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-18 show ip igmp interface コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such interface "<interface name>"	指定インタフェースで IGMP が動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
4	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生元（エラー要因））

項番	メッセージ内容	意味
6	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command>：指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip igmp group

IGMP グループ情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip igmp group [<ip address>[/<length>]] [interface vlan <vlan id>]
                    [brief]    【OS-L3SA】
show ip igmp [vrf {<vrf id> | all}] group [<ip address>[/<length>]]
                    [interface vlan <vlan id>] [brief]    【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IGMP グループ情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IGMP グループ情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の IGMP グループ情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IGMP グループ情報を表示します。

<ip address>[/<length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

<ip address>[/<length>] を指定した場合は、<length> で指定したマスク長分一致した該当する IGMP グループ情報をすべて表示します。

<length> を省略した場合のデフォルト値は 32 です。

本パラメータと interface パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

interface vlan <vlan id>

指定したインタフェースのグループ情報を表示します。

interface vlan <vlan id> を指定した場合、指定したインタフェースに該当するグループ情報をすべて表示します。

本パラメータと <ip address>[/<length>] パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

brief

IGMP グループ情報を簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

IGMP グループ情報を標準形式で表示します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。

パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。

複数のパラメータを指定した場合、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IGMP グループ情報を標準形式で表示します。

[実行例]

IGMP グループ情報を表示します。

図 6-20 IGMP グループ情報の表示

```
> show ip igmp group
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 groups
Group Address/Source Address Interface Version Mode Last Reporter
Uptime Expires IGMPv1Time IGMPv2Time IGMPv3Time
225.10.10.1 VLAN0011 1 EXCLUDE 192.20.20.1
05:50 00:55 00:55 00:30 00:25
10.10.10.10 - - - 192.20.20.1
03:55 01:55 - - 00:10
225.10.20.1 VLAN0013 2 EXCLUDE 192.30.30.1
05:30 01:40 --:-- 01:40 00:30
10.10.10.30 - - - 192.30.30.1
04:00 00:50 - - - 00:25
10.10.10.40 - - - 192.30.30.1
04:00 00:35 - - 00:25
226.10.30.1 VLAN0015 3 INCLUDE 192.30.40.1
05:15 01:20 --:-- --:-- 01:20
10.10.10.50 - - - 192.30.40.1
04:20 00:22 - - 00:22
226.10.40.1 VLAN0017 3 EXCLUDE 192.30.50.1
05:02 01:13 --:-- --:-- 01:13
10.10.10.50 - - - 192.30.50.1
04:25 00:10 - - - 00:43
>

> show ip igmp group brief
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 groups
Group Address Interface Version Mode Source Count
225.10.10.1 VLAN0011 1 EXCLUDE 1
225.10.20.1 VLAN0013 2 EXCLUDE 2
226.10.30.1 VLAN0015 3 INCLUDE 1
226.10.40.1 VLAN0017 3 EXCLUDE 1
>
```

[表示説明]

表 6-19 show ip igmp group 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	全グループ数	—
Group Address	グループアドレス	—
Source Address	ソースアドレス	IGMPv2/IGMPv3 (EXCLUDE モード) で、PIM-SSM を連携動作させる設定によって、マルチキャストグループに付加されたソースアドレスを表示します。
Interface	インタフェース名	—
Version	IGMP バージョン情報	1 : IGMP version 1 2 : IGMP version 2 3 : IGMP version 3
Mode	グループモード	INCLUDE : INCLUDE モード EXCLUDE : EXCLUDE モード IGMP バージョン情報が 1 または 2 の場合は "EXCLUDE" を表示します。
Last Reporter	グループ最終加入 IP アドレス	静的グループ参加の場合は "static" を表示します。 Reporter が不定の場合は "unknown" を表示します。

表示項目	意味	表示詳細情報
Uptime	グループ情報生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	グループ情報エイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 以下の場合, "--:--" と表示します。 ・ 静的グループ参加の場合 ・ グループタイマが動作していない場合
IGMPv1Time	IGMPv1 互換情報エイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 IGMPv1 互換情報エイジングタイマが動作していない場合は "--:--" と表示します。 本タイマをソース情報に対して表示する場合は "-" で表示します。
IGMPv2Time	IGMPv2 互換情報エイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 IGMPv2 互換情報エイジングタイマが動作していない場合は "--:--" と表示します。 本タイマをソース情報に対して表示する場合は "-" で表示します。
IGMPv3Time	IGMPv3 互換情報エイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 IGMPv3 互換情報エイジングタイマが動作していない場合は "--:--" と表示します。
Source Count	ソースアドレス数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-20 show ip igmp group コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal address	指定アドレスが不正です。 指定したアドレスを確認してください。
3	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
4	no such interface "<interface name>"	指定インタフェースで IGMP が動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名

項番	メッセージ内容	意味
5	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
6	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
7	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
8	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ip rpf

PIM の RPF 情報を表示します（RPF はリバースパスフォワーディングの略）。

RPF 情報はマルチキャスト通信での送信元（送信者）に対する NextHop を表示します。

[入力形式]

```
show ip rpf <ip address> 【OS-L3A】
show ip rpf [vrf {<vrf id> | all}] <ip address> 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF の RPF 情報を表示します。

<vrf id> 指定した VRF の RPF 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの RPF 情報を表示します。

<ip address>

マルチキャストデータの送信元の IP アドレス

[実行例]

RPF 情報を表示します。

192.20.20.1 はターゲット（調査する送信元）の IP アドレスです。

- ターゲットが本装置に接続されていない場合

図 6-21 RPF 情報の表示 (1) 【OS-L3A】

```
> show ip rpf 192.20.20.1
Date 2005/08/01 15:20:00 UTC
RPF information for ? (192.20.20.1):
If VLAN0021 NextHop 192.1.1.3 Proto 103
>
```

図 6-22 RPF 情報の表示 (2) 【OS-L3SA】

```
> show ip rpf 192.20.20.1
Date 2011/12/10 15:10:10 UTC
Incoming: VLAN0021(192.20.20.200) Upstream: 192.1.1.3
>
```

- ターゲットが本装置に接続されている場合

図 6-23 RPF 情報の表示 (3) 【OS-L3A】

```
> show ip rpf 192.20.20.1
Date 2005/08/01 15:20:00 UTC
RPF information for ? (192.20.20.1):
Incoming interface VLAN0002(192.20.20.100) Direct, Proto 103
>
```

図 6-24 RPF 情報の表示 (4) 【OS-L3SA】

```
> show ip rpf 192.20.20.1
Date 2011/12/10 15:15:10 UTC
Incoming: VLAN0020(192.20.20.100) Upstream: Direct
>
```

- ターゲットが本装置内の異なる VRF 方向の場合

図 6-25 RPF 情報の表示 (5) 【OS-L3SA】

```
> show ip rpf 192.20.20.1
Date 2011/12/10 15:20:10 UTC
Incoming: VRF 20 Upstream: Extra
>
```

[表示説明]

表 6-21 show ip rpf 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
If xxxxx	インタフェース名	—
Incoming interface xxxx 【OS-L3A】	上流インタフェース名とインタフェース アドレス	first-hop-router だけ表示
Incoming: 【OS-L3SA】	上流インタフェース名とインタフェース アドレス	エクストラネットによる他 VRF の場合は、VRF ID が表 示されます。ただし、グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。
NextHop x.x.x.x	NextHop アドレス (ネクストホップア ドレス)	—
Proto x	プロトコル情報	ローカル情報
Upstream 【OS-L3SA】	上流隣接ルータアドレス	first-hop-router の場合は "Direct" と表示します。エク ストラネットの場合は "Extra" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-22 show ip rpf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が 失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行 またはコンフィギュレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID

項番	メッセージ	内容
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	RPF information for <ip address> failed,no route exists	指定した <ip address> へのルートが存在しません。指定した <ip address> へのルートを再確認して、コマンドを再実行してください。
6	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

- PIM-SM 動作時, (S, G) のルート情報がない場合はランデブーポイント経由の通信をしていても, NextHop は表示されません。show ip mroute コマンドによって upstream ルータを確認してください。
- PIM-SM 動作時, (S, G) のルート情報がありかつエントリフラグに RPT-bit が表示されている場合は, ランデブーポイント経路の NextHop ではなく, 送信者に対する NextHop が表示されます。

show ip multicast statistics

IPv4 マルチキャストの統計情報を表示します。

[入力形式]

```
show ip multicast statistics [{igmp | event}] 【OS-L3A】  
show ip multicast [vrf {<vrf id> | all}] statistics [{igmp | event}] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のマルチキャスト統計情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF のマルチキャスト統計情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および装置全体のマルチキャスト統計情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのマルチキャスト統計情報を表示します。

{igmp | event}

igmp

IGMP 統計情報を表示します。

event

マルチキャストパケット受信により発生したイベントの統計情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv4 マルチキャストの統計情報を表示します。

[実行例]

IPv4 マルチキャストの統計情報を表示します。

図 6-26 IPv4 マルチキャストの統計情報表示

```
> show ip multicast statistics
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Rx                                     Tx
-----
igmp
  query(v2)      :      10    query(v2)      :      26
  query(v3)      :       0    query(v3)      :       0
  report(v1)     :       0
  report(v2)     :       0
  report(v3)     :       0
  leave          :       0
event
  cache-misshit  :      21
  wrong-incoming-interface :    20
  register-request :    14
  register-receive :    34
>
> show ip multicast vrf all statistics 【OS-L3SA】
Date 2011/12/10 15:10:10 UTC
Total :
Rx                                     Tx
-----
igmp
  query(v2)      :      180    query(v2)      :     199
  query(v3)      :       0    query(v3)      :       0
  report(v1)     :       0
  report(v2)     :       0
  report(v3)     :       0
  leave          :       0
event
  cache-misshit  :      50
  wrong-incoming-interface :    45
  register-request :    35
  register-receive :    90
VRF: global
Rx                                     Tx
-----
igmp
  query(v2)      :      10    query(v2)      :      26
  query(v3)      :       0    query(v3)      :       0
  report(v1)     :       0
  report(v2)     :       0
  report(v3)     :       0
  leave          :       0
event
  cache-misshit  :      21
  wrong-incoming-interface :    20
  register-request :    14
  register-receive :    34
VRF: 2
Rx                                     Tx
-----
igmp
  query(v2)      :     115    query(v2)      :     135
  query(v3)      :       0    query(v3)      :       0
  report(v1)     :       0
  report(v2)     :       0
  report(v3)     :       0
  leave          :       0
event
  cache-misshit  :      13
  wrong-incoming-interface :    16
  register-request :       7
  register-receive :     29
>
```

[表示説明]

表 6-23 show ip multicast statistics 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Rx	受信パケット数	—
Tx	送信パケット数	—
igmp	IGMP のパケット情報	—
query(v2)	IGMP version 2 query パケット数	—
query(v3)	IGMP version 3 query パケット数	—
report(v1)	IGMP version 1 report パケット数	—
report(v2)	IGMP version 2 report パケット数	—
report(v3)	IGMP version 3 report パケット数	—
leave	leave パケット数	—
event	マルチキャストパケット受信により発生したイベント情報	—
cache-misshit	cache-misshit パケット数	—
wrong-incoming-interface	wrong-incoming-interface パケット数	—
register-request	register-request パケット数	—
register-receive	register-receive パケット数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-24 show ip multicast statistics コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

なし

clear ip multicast statistics

IPv4 マルチキャストの統計情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear ip multicast statistics {all | igmp | event} 【OS-L3A】
clear ip multicast [vrf {<vrf id> | all}]
                    statistics {all | igmp | event} 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のマルチキャスト統計情報をクリアします。

<vrf id> 指定時は指定 VRF のマルチキャスト統計情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および装置全体のマルチキャスト統計情報を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのマルチキャスト統計情報をクリアします。

all

IPv4 マルチキャストの統計情報をすべてクリアします。

igmp

IGMP 統計情報をクリアします。

event

マルチキャストパケット受信により発生したイベントの統計情報をクリアします。

[実行例]

IPv4 マルチキャストの統計情報をクリアします。

図 6-27 IPv4 マルチキャストの統計情報クリア

```
>clear ip multicast statistics all
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-25 clear ip multicast statistics コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生元（エラー要因））
5	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

なし

show ip multicast resources 【OS-L3SA】

IPv4 マルチキャストで使用している各エントリ数を表示します。

[入力形式]

```
show ip multicast [vrf {<vrf id> | all}] resources
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all}

VRF のマルチキャストで使用しているエントリ数を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF のマルチキャストエントリ数だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含めた全 VRF および装置全体のマルチキャストエントリ数を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを対象とします。

[実行例]

IPv4 マルチキャストの各エントリ数を表示します。

図 6-28 IPv4 マルチキャストのエントリ数表示

```
> show ip multicast resources
Date 20XX/12/10 15:10:10 UTC
mcache                :          20
interface              :           1
extranet filter        :          20
vrf gateway            :          15
>
> show ip multicast vrf all resources
Date 20XX/12/10 15:15:10 UTC
Total_VRF              :           2
mcache                 :          30
interface              :           5
extranet filter        :          30
vrf gateway            :          45
VRF: global
mcache                 :          20
interface              :           1
extranet filter        :          20
vrf gateway            :          15
VRF: 2
mcache                 :          10
interface              :           4
extranet filter        :          10
vrf gateway            :          30
>
```

[表示説明]

表 6-26 show ip multicast resources 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total_VRF	IPv4 マルチキャスト動作中の VRF 数	—
mcache	マルチキャスト経路エントリ数	—
interface	マルチキャストが動作するインタフェース数	—
extranet filter	フィルタ数	—
vrf gateway	VRF ゲートウェイ数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-27 show ip multicast resources コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mrp	マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で PIM が動作していません。 <vrf id> : VRF ID
3	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラー部位
4	This command cannot be executed now.	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

なし

restart ipv4-multicast

IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。

[入力形式]

restart ipv4-multicast [-f] [core-file]

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

再起動確認メッセージを出力しないで、IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。

本パラメータ省略時の動作
確認メッセージを出力します。

core-file

再起動時に IPv4 マルチキャストルーティングプログラムのコアファイル（pimd.core）を出力します。

本パラメータ省略時の動作
コアファイルを出力しません。

すべてのパラメータ省略時の動作
IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。

[実行例]

図 6-29 IPv4 マルチキャストルーティングプログラムの再起動

```
> restart ipv4-multicast
Multicast routing program restart OK? (y/n): y
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

IPv4 マルチキャスト中継が一時的に停止します。

[応答メッセージ]

表 6-28 restart ipv4-multicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、本コマンドで IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。

項番	メッセージ	内容
3	mrp appears to be running as pid <pid>, but pid <pid> doesn't exist!	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。 IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
4	mrp doesn't seem to be running.	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。
5	mrp failed to terminate.	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムの本コマンドによる再起動に失敗しました。 コマンドを再実行してください。
6	mrp has already stopped.	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムがすでに停止しているため、本コマンドが失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。
7	mrp is not response.	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、本コマンドで IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
8	mrp restarted after termination: old pid <pid>, new pid <pid>	本コマンド実行中に PID が変更されたため、コマンドが失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
9	mrp signaled but still running, waiting 6 seconds more.	本コマンドによって、IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動中です。 しばらくお待ちください。
10	mrp still running, sending a kill signal.	本コマンドによる再起動のために IPv4 マルチキャストルーティングプログラムに Kill シグナルを送信中です。 しばらくお待ちください。
11	mrp still running, sending another terminate signal.	本コマンドによる再起動のために、IPv4 マルチキャストルーティングプログラムに terminate シグナルを再送中です。 しばらくお待ちください。
12	mrp terminated.	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが本コマンドによって停止しました。 自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。
13	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、本コマンドで IPv4 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
14	pid file <file name> mangled! 【OS-L3SA】	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
15	pid in file <file name> unreasonably small (<pid>) 【OS-L3SA】	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID
16	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。

項番	メッセージ	内容
17	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

IPv4 マルチキャストルーティングプログラムのコアファイルの出力先を以下に示します。

ディレクトリ : /usr/var/core/

コアファイル : pimd.core

IPv4 マルチキャストルーティングプログラムのコアファイルの削除方法は「erase protocol-dump
ipv4-multicast」を参照してください。

dump protocols ipv4-multicast

PIM-SM のイベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルに出力します。

[入力形式]

```
dump protocols ipv4-multicast { all | trace | table }
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

- all
PIM-SM のイベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルに出力します。
- trace
イベントトレース情報をファイルに出力します。
- table
制御テーブル情報をテキスト化し圧縮してファイルへ出力します。

[実行例]

図 6-30 dump protocols ipv4-multicast 実行例

```
> dump protocols ipv4-multicast trace
>
> dump protocols ipv4-multicast table
>
> dump protocols ipv4-multicast all
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-29 dump protocols ipv4-multicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	mrp appears to be running as pid <pid>,but pid <pid> doesn't exist!	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムはプロセス ID (<pid>) で動作しているが、プロセス ID (<pid>) が存在しません。 <pid> : プロセス ID
3	mrp doesn't seem to be running	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが動作していません。

項番	メッセージ	内容
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

本装置の出力ファイルの名称およびディレクトリを以下に示します。

ディレクトリ : /usr/var/mrp/

イベントトレース情報ファイル : mrp_trace

制御テーブル情報ファイル : mrp_dump.gz

指定ファイルがすでに存在する場合は無条件に上書きするので、必要ならば、ファイルをあらかじめバックアップしておいてください。

erase protocol-dump ipv4-multicast

PIM-SM のイベントトレース情報、制御テーブル情報、コアファイルを削除します。

[入力形式]

```
erase protocol-dump ipv4-multicast { trace | table | core-file }
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

table

制御テーブル情報ファイルを削除します。

trace

イベントトレース情報のファイルを削除します。

core-file

コアファイルを削除します。

[実行例]

図 6-31 erase protocol-dump ipv4-multicast 実行例

```
> erase protocol-dump ipv4-multicast trace
>
> erase protocol-dump ipv4-multicast table
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 6-30 erase protocol-dump ipv4-multicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mrp	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	mrp appears to be running as pid <pid>,but pid <pid> doesn't exist!	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムはプロセス ID (<pid>) で動作しているが、プロセス ID (<pid>) が存在しません。 <pid> : プロセス ID
3	mrp doesn't seem to be running	IPv4 マルチキャストルーティングプログラムが動作していません。

項番	メッセージ	内容
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

本装置の削除ファイルの名称およびディレクトリを以下に示します。

- ディレクトリ : /usr/var/mrp/
イベントトレース情報ファイル : mrp_trace
制御テーブル情報ファイル : mrp_dump.gz
- ディレクトリ : /usr/var/core/
コアファイル : pimd.core

erase protocol-dump ipv4-multicast

7

IPv4・IPv6 ルーティングプロトコル共通

show processes memory unicast

show processes cpu unicast

show processes task unicast

show processes timer unicast

restart unicast

debug protocols unicast

no debug protocols unicast

dump protocols unicast

erase protocol-dump unicast

show processes memory unicast

ユニキャストルーティングプログラムでのメモリの確保状況および使用状況を表示します。

[入力形式]

show processes memory unicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 7-1 ユニキャストルーティングプログラムのメモリ使用状況の表示

```
> show processes memory unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Allocation Size: 4096
Size   Free   Block Name      Init   Max     Alloc    Free     InUse
8      478    runt            1      0       0        0        0
8      478    krt_remnant_rt  1      2       2        2        0
:
11120  0      ospf_AREA       1      0       0        0        0
Total Memory: 57336      Total Free: 42200      Total Allocated: 15136
>
```

[表示説明]

表 7-1 ユニキャストルーティングプログラムのメモリ使用状況の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Allocation Size	ページサイズ (バイト)	—
Size	ブロックサイズ (バイト)	—
Free	同一ブロックサイズの未使用中のブロック数	—
Block Name	ブロック名称	—
Init	ブロック初期化の回数	—
Max	ブロックの最大アロック数	—
Alloc	ブロックのアロック回数	—
Free	ブロックのフリー回数	—
InUse	使用中のブロック数	—
Total Memory	確保した総メモリ量 (バイト)	—
Total Free	未使用中の総メモリ量 (バイト)	—
Total Allocated	使用中の総メモリ量 (バイト)	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-2 show processes memory unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

show processes cpu unicast

ユニキャストルーティングプログラムの CPU 使用率を表示します。

[入力形式]

```
show processes cpu [{ days | hours | minutes | seconds }] unicast
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

days

過去 30 日の CPU 使用率を 1 日単位で表示します。

hours

過去 24 時間の CPU 使用率を 1 時間単位で表示します。

minutes

過去 60 分の CPU 使用率を 1 分単位で表示します。

seconds

過去 60 秒の CPU 使用率を 1 秒単位で表示します。

本パラメータ省略時の動作

過去 60 秒の CPU 使用率を 1 秒単位で表示します。

[実行例]

図 7-2 CPU 使用率（1 日単位）の表示

```
>show processes cpu days unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Collection Time      Peak Average RIP OSPF BGP RIPng OSPFv3 BGP4+ RA
07/10 00:00:00-23:59:59 30  7      0  2   3  0    0      0    0
07/11 00:00:00-23:59:59 24  8      0  2   3  0    0      0    0
:
07/13 00:00:00-23:59:59 10  7      0  2   3  0    0      0    0
>
```

図 7-3 CPU 使用率（1 時間単位）の表示

```
>show processes cpu hours unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Collection Time      Peak Average RIP OSPF BGP RIPng OSPFv3 BGP4+ RA
07/14 08:00:00-08:59:59 10  7      0  2   2  0    0      0    0
07/14 09:00:00-09:59:59  7  7      0  2   2  0    0      0    0
:
07/14 11:00:00-11:59:59  7  7      0  2   2  0    0      0    0
>
```


図 7-4 CPU 使用率（1 分単位）の表示

```
>show processes cpu minutes unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Collection Time      Peak Average RIP OSPF BGP RIPng OSPFv3 BGP4+ RA
07/14 11:53:00-11:53:59 5    5      0  1    1  0    0    0    0
07/14 11:54:00-11:54:59 5    5      0  1    1  0    0    0    0
:
07/14 11:59:00-11:59:59 5    5      0  1    1  0    0    0    0
>
```

図 7-5 CPU 使用率（1 秒単位）の表示

```
>show processes cpu seconds unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Collection Time      Average RIP OSPF BGP RIPng OSPFv3 BGP4+ RA
07/14 11:59:01      3      0  0    0  0    0    0    0
07/14 11:59:02      3      0  1    0  0    0    0    0
:
07/14 12:00:00      3      0  0    1  0    0    0    0
>
```

[表示説明]

表 7-3 ユニキャストルーティングプログラムの CPU 使用率の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Collection Time	収集日時	—
Peak	最大 CPU 使用率 (%)	収集日時内での秒単位 CPU 使用率の最大値
Average	平均 CPU 使用率 (%)	共通処理および各プロトコル処理の CPU 使用率の合計
RIP	RIP の CPU 使用率 (%)	—
OSPF	OSPF の CPU 使用率 (%)	—
BGP	BGP4 の CPU 使用率 (%)	—
RIPng	RIPng の CPU 使用率 (%)	—
OSPFv3	OSPFv3 の CPU 使用率 (%)	—
BGP4+	BGP4+ の CPU 使用率 (%)	—
RA	RA の CPU 使用率 (%)	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-4 show processes cpu unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。

項番	メッセージ	内容
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

【注意事項】

なし

show processes task unicast

ユニキャストルーティングプログラムで動作しているタスクの情報を表示します。

[入力形式]

show processes task unicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 7-6 ユニキャストルーティングプログラムのタスク情報の表示

```
>show processes task unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
* = Unused
Name          Priority Use Address      Port  Socket <Proto - Flag>
IF             10      ----          *    *      <Direct - >
INET           15      ----          *    7      <INET - >
Aggregate      20      ----          *    *      <Any - >
GIM_SESSION    70      127.0.0.1      1028  11      <Any - >
GIM_LISTEN     70      0.0.0.0        6116  10      <Any - Accept>
>
```

[表示説明]

表 7-5 ユニキャストルーティングプログラムのタスク情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Name	タスク名称	—
Priority	タスクの優先度	—
Use Address	タスクが使用する IP アドレス	—
Port	タスクが使用するポート番号	—
Socket	タスクが使用するソケットのディスクリプタ番号	—
Proto	タスクが制御するルーティングプロトコル	Any：その他
		Connected：直結インタフェース処理
		Kernel：カーネルインタフェース処理
		OSPF：OSPF 処理
		OSPFv3：OSPFv3 処理
		RIP：RIP 処理
		RIPng：RIPng 処理
		BGP：BGP4 処理
		BGP4+：BGP4+ 処理
		INET：マルチキャストアドレス処理

表示項目	意味	表示詳細情報
Flag	タスクの状態	INET6 : IPv6 マルチキャストアドレス処理
		MIB : MIB 処理
		Accept
		Connect
		Delete
		LowPrio

注 Port, Socket を使用していない場合, " * "を表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-6 show processes task unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

show processes timer unicast

ユニキャストルーティングプログラムで使用している各タイマの情報を表示します。

[入力形式]

show processes timer unicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 7-7 ユニキャストルーティングプログラムのタイマ情報の表示

```
>show processes timer unicast
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Name      Task      Last    Next    Interval  Flags
AGE       IF          0s      0s      0s        <OneShot>
Age       RIP         0s      2m24s   0s        <OneShot>
Timeout   KRT         0s      0s      0s        <OneShot Inactive>
>
```

[表示説明]

表 7-7 ユニキャストルーティングプログラムのタイマ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Name	タイマ名称	—
Task	タスク名称	—
Last	タイムアウト処理が最後に起動されてからの時間	時間： xxxd : 日 (100 日～ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間～ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分～ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒～ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ～ 59 秒)
Next	タイムアウト処理が次に起動するまでの時間	
Interval	タイマの周期起動時間	
Flags	タイマフラグ	HiPrio
		OneShot
		Processing
		Inactive
		Delete
		Set
		Reset

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-8 show processes timer unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

restart unicast

ユニキャストルーティングプログラムを再起動します。

[入力形式]

restart unicast [-f] [core-file]

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

再起動確認メッセージを出力しないで、ユニキャストルーティングプログラムを再起動します。

本パラメータ省略時の動作

確認メッセージを出力します。

core-file

再起動時にユニキャストルーティングプログラムのコアファイル（rtm.core）を出力します。

本パラメータ省略時の動作

コアファイルを出力しません。

すべてのパラメータ省略時の動作

再起動確認メッセージを出力したあと、ユニキャストルーティングプログラム（rtm）を再起動します。

[実行例]

>restart unicast
IP routing program restart OK? (y/n): y
>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

ルーティングプロトコルの隣接関係が切断されるため、復旧するまでの間、通信が停止します。

[応答メッセージ]

表 7-9 restart unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 コマンドを再実行してください。頻発する場合は、本コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。

項番	メッセージ	内容
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。 コマンドを再実行してください。頻発する場合は、本コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	pid file <file name> mangled!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
5	pid in file <file name> unreasonably small(<pid>)	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID
6	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
7	rtm appears to be running as pid <pid>, but pid <pid> doesn't exist!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
8	rtm doesn't seem to be running.	ユニキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 ユニキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。
9	rtm failed to terminate.	ユニキャストルーティングプログラムの本コマンドによる再起動に失敗しました。 コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
10	rtm has already stopped.	ユニキャストルーティングプログラムがすでに停止しているため、本コマンドが失敗しました。ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。
11	rtm restarted after termination: old pid <pid>, new pid <pid>	本コマンド実行中に PID が変更されたため、コマンドが失敗しました。 ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
12	rtm signaled but still running, waiting 6 seconds more.	本コマンドによって、ユニキャストルーティングプログラムを再起動中です。 しばらくお待ちください。
13	rtm still running, sending a kill signal.	本コマンドによる再起動のためにユニキャストルーティングプログラムに Kill シグナルを送信中です。 しばらくお待ちください。
14	rtm still running, sending another terminate signal.	本コマンドによる再起動のために、ユニキャストルーティングプログラムに terminate シグナルを再送中です。 しばらくお待ちください。
15	rtm terminated.	ユニキャストルーティングプログラムが本コマンドによって停止しました。 自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。

[注意事項]

1. コアファイルを出力する際、指定ファイルがすでに存在する場合は無条件に上書きするので、必要ならば、ファイルをあらかじめバックアップしておいてください。

2. ユニキャストルーティングプログラムのコアファイルの出力先ディレクトリは、以下のとおりになります。
コアファイルの格納ディレクトリ：`/usr/var/core`
コアファイル：`rtm.core`
3. ユニキャストルーティングプログラムのコアファイルの削除方法は `erase protocol-dump unicast` コマンド（「`erase protocol-dump unicast`」参照）を参照してください。

debug protocols unicast

ユニキャストルーティングプログラムが出力するイベントログ情報の運用メッセージ表示を開始します。

[入力形式]

debug protocols unicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

```
>debug protocols unicast
monitor: start IP event-log monitor
>
(イベントログ情報を表示します)
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-10 debug protocols unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	already printed for event-log	イベントログの出力はすでに開始しています。
2	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
3	IP routing is not configured	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	start IP event-log monitor	イベントログの出力を開始しました。

[注意事項]

なし

no debug protocols unicast

ユニキャストルーティングプログラムが出力するイベントログ情報の運用メッセージ表示を停止します。

[入力形式]

no debug protocols unicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

```
>no debug protocols unicast
monitor: stop IP event-log monitor
>
(イベントログ情報を表示しません)
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-11 no debug protocols unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	already does not printed for event-log	イベントログの出力はすでに停止しています。
2	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
3	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	stop IP event-log monitor	イベントログの出力を停止しました。

[注意事項]

なし

dump protocols unicast

ユニキャストルーティングプログラムで採取しているイベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルへ出力します。

[入力形式]

```
dump protocols unicast { all | trace | table }
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

- all
イベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルへ出力します。
- trace
ユニキャストルーティングプログラムで収集しているイベントトレース情報をファイルへ出力します。
- table
ユニキャストルーティングプログラムで使用している制御テーブル情報をテキスト化し圧縮してファイルへ出力します。

[実行例]

図 7-8 イベントトレース情報および制御テーブル情報の出力

```
> dump protocols unicast all
>
```

図 7-9 イベントトレース情報の出力

```
> dump protocols unicast trace
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-12 dump protocols unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	pid file <file name> mangled!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
2	pid in file <file name> unreasonably small(<pid>)	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID

項番	メッセージ	内容
3	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
4	rtm appears to be running as pid <file name>, but pid <file name> doesn't exist!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。 ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。 必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <file name> : プロセス ID
5	rtm doesn't seem to be running.	ユニキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 ユニキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。

[注意事項]

本装置の出力ファイルの名称およびディレクトリは、以下のとおりになります。

ユニキャストルーティングプログラム情報格納ディレクトリ : /usr/var/rtm/

イベントトレース情報ファイル : rt_trace

制御テーブル情報ファイル : rt_dump.gz

なお、指定ファイルがすでに存在する場合は無条件に上書きするので、必要ならば、ファイルをあらかじめバックアップしておいてください。

erase protocol-dump unicast

ユニキャストルーティングプログラムが生成したイベントトレース情報および制御テーブル情報のファイルを削除します。

[入力形式]

```
erase protocol-dump unicast { all | trace | table | core-file }
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

all

ユニキャストルーティングプログラムが作成したイベントトレース情報ファイル、制御テーブル情報ファイル、コアファイルを削除します。

trace

ユニキャストルーティングプログラムが作成したイベントトレース情報ファイルを削除します。

table

ユニキャストルーティングプログラムが作成した制御テーブル情報ファイルを削除します。

core-file

ユニキャストルーティングプログラムが作成したコアファイルを削除します。

[実行例]

図 7-10 イベントトレース情報および制御テーブル情報の削除

```
> erase protocol-dump unicast all  
>
```

図 7-11 イベントトレース情報ファイルの削除

```
> erase protocol-dump unicast trace  
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 7-13 erase protocol-dump unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	pid file <file name> mangled!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
2	pid in file <file name> unreasonably small(<pid>)	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID
3	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
4	rtm appears to be running as pid <pid>, but pid <pid> doesn't exist!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。 ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。 必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
5	rtm doesn't seem to be running.	ユニキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 ユニキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。

[注意事項]

本装置の削除ファイルの名称およびディレクトリは、以下のとおりになります。

- ユニキャストルーティングプログラム情報格納ディレクトリ (/usr/var/rtm/)
 - イベントトレース情報ファイル : rt_trace
 - 制御テーブル情報ファイル : rt_dump.gz
- ユニキャストルーティングプログラムコア格納ディレクトリ (/usr/var/core)
 - コアファイル : rtm.core

8

IPv6 ・ NDP ・ ICMPv6

show ip-dual interface

show ipv6 interface

show ipv6 neighbors

clear ipv6 neighbors

show netstat(netstat)

clear netstat

clear tcp

ping ipv6

traceroute ipv6

show ip-dual interface

IPv4/IPv6 インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ip-dual interface 【OS-L3A】
show ip-dual interface [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip-dual interface summary
show ip-dual interface up 【OS-L3A】
show ip-dual interface up [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip-dual interface down 【OS-L3A】
show ip-dual interface down [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ip-dual interface <interface type> <interface number>
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf [<vrf id>] 【OS-L3SA】

VRF が設定されているインタフェースだけを詳細表示します。

<vrf id> を省略した場合、VRF 設定の全インタフェースを表示します。

<vrf id> を指定した場合、該当する <vrf id> が設定されているインタフェースだけを表示します。

<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含む全インタフェースを表示します。

summary

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

up

UP 状態のインタフェースを詳細表示します。

down

DOWN 状態のインタフェースを詳細表示します。

<interface type> <interface number>

当該インタフェースの詳細情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> にはコンフィグレーションコマンド interface loopback で設定したループバックインタフェース ID を指定します。

- mgmt 0

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含む全インタフェースの状態を詳細表示します。

[実行例 1]

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

```
>show ip-dual interface summary [Enter]キー押下
```

図 8-1 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3A】

```
> show ip-dual interface summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0010: UP 3ffe::1:1/64
                fe80::200:87ff:fe98:a21c%geth0/1/64
>
```

図 8-2 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3SA】

```
> show ip-dual interface summary
Date 2011/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0002: UP 3ffe::1:1/64
                fe80::200:87ff:fe98:a21c%VLAN0002/64
VLAN0003: UP 192.171.0.64/24 VRF: 10
VLAN0004: UP 3ffe:1234::1/64
>
```

表示形式

Interface name: Status IP-address Subnet-mask 【OS-L3A】

Interface name: Status IP-address Subnet-mask VRF 【OS-L3SA】

Interface name: Status IPv6-address Prefix-len VRF 【OS-L3SA】

[実行例 1 の表示説明]

表 8-1 全インタフェースサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示内容
Interface name	インタフェース名	—
Status	インタフェースの状態	UP / DOWN
IP-address	IPv4 アドレス	—
Subnet-mask	サブネットマスク	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
IPv6-address	IPv6 アドレス	—
Prefix-len	プレフィックス長	—

[実行例 2]

- UP 状態のインタフェースを詳細に表示します。

```
>show ip-dual interface up [Enter]キー押下
```

- インタフェースの状態を詳細に表示します。

```
> show ip-dual interface vlan 10 [Enter]キー押下
```

インタフェース指定で実行した例を次に示します。

図 8-3 インタフェース指定実行例【OS-L3A】

```
>show ip-dual interface vlan 10
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0010: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 158.214.178.30/25 broadcast 158.214.178.127
    inet 158.214.178.33/32 (virtual router ip address)          <-----1
    inet6 3ffe::1:1/64
    inet6 fe80::60:972e:1d4c%VLAN0010/64
    NIF0/Port1: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22e.1d4c
    NIF0/Port2: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22f.1d4f ChGr: 5 (UP) ←2
    Time-since-last-status-change: 78,11:22:33
    Last down at: 12/25 12:34:56                               <-----3
    VLAN: 10           <-----4
```

図 8-4 インタフェース指定実行例【OS-L3SA】

```
>show ip-dual interface vlan 10
Date 2011/12/10 12:00:00 UTC
VLAN010: flags=8863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 192.182.0.67/24 broadcast 192.182.0.255
    NIF00/Port03: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e220.5200
    Time-since-last-status-change: 00:22:10
    Last down at: -----
    VLAN : 10          VRF: 10                                <-----4
>
```

1. VRRP の仮想ルータの IP アドレスであることを表示します。
2. リンクアグリゲーション回線の場合に表示します。
3. インタフェースダウンの要因は、回線障害、IP 情報または回線に関する情報のコンフィグレーション変更です。
回線障害中のコンフィグレーション変更では、ダウン状態が継続しているため、情報は更新しないで、回線障害発生時刻を表示します。
4. VLAN の場合に、VLAN ID を表示します。VRF の場合に、VRF ID を表示します。

[実行例 2 の表示説明]

表 8-2 詳細表示内容（共通表示項目）

表示項目	意味	表示内容
flags	当該インタフェースの状態および、設定項目を表示	—
mtu	インタフェースの MTU	「コンフィグレーションガイド Vol.3 1.4.3 MTU とフラグメント」を参照
inet	IPv4 アドレス	—
inet6	IPv6 アドレス	duplicated : アドレスが重複しています。 tentative : アドレスの重複確認中です。
broadcast	ブロードキャストアドレス	IP インタフェースタイプが Broad 型のときに表示します。
UP/DOWN	インタフェースの状態	UP : 運用中（正常動作中） DOWN : 運用中（回線障害発生中）および非運用中
media	回線種別	「表 8-3 詳細表示内容（イーサネットインタフェース表示項目）」を参照 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-" を表示します。

表示項目	意味	表示内容
Time-since-last-status-change	UP/DOWN 状態経過時間	インタフェースの状態が最後に変化してからの経過時間。表示形式は、時：分：秒、または、日数、時：分：秒、100 日を超えた場合 "Over 100 days"。 UP/DOWN 状態変化未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
Last down at	インタフェースダウン時刻	インタフェースが最後にダウンした時刻。表示形式は、月／日 時：分：秒、未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
VLAN	VLAN ID	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
virtual router ip address	VRRP の仮想ルータの IP アドレス	アクセプトモードを設定した VRRP がマスタになったとき表示されます。

表 8-3 詳細表示内容（イーサネットインタフェース表示項目）

表示項目	意味	表示内容
NIF<nif no.>	NIF 番号	—
Port<port no.>	ポート番号	—
media	回線種別／回線速度	回線種別については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 show interfaces」の表示項目 <回線種別> を参照してください。
xxxx.xxxx.xxxx	MAC アドレス	インタフェースから送信するパケットで使用する MAC アドレスです。 VLAN インタフェースの場合に、送信できない回線では、オール 0 で表示することがあります。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中はオール 0 で表示します。
ChGr	チャネルグループ番号	—

[実行例 3]

IP アドレス状態の詳細情報表示の例を次に示します。

図 8-5 IP アドレス詳細情報表示

```
>show ip-dual interface
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0003: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet 30.0.0.2/24 broadcast 30.0.0.255
    inet6 3ffe:200::2/64
    inet6 fe80::200:87ff:fed0:e9f5%VLAN0003/64
    NIF0/Port1: UP media 1000BASE-T full(auto) 0012.e2d0.e9f5
    Time-since-last-status-change: 03:37:29
    Last down at: 12/15 14:12:10
    VLAN : 3
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 8-4 詳細表示内容 (IPv6 表示項目)

表示項目	意味	表示内容
inet6	IPv6 アドレス	duplicated : アドレスが重複しています。 tentative : アドレスが自動生成中です。
physical address	物理アドレス	カプセル化するアドレスファミリの情報。トンネルインタフェースが設定されている場合だけ有効です。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-5 show ip-dual interface コマンド応答メッセージ

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No such interface -- <interface name>.	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与する インタフェース名

[注意事項]

なし

show ipv6 interface

IPv6 インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 interface 【OS-L3A】
show ipv6 interface [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ipv6 interface summary
show ipv6 interface up 【OS-L3A】
show ipv6 interface up [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ipv6 interface down 【OS-L3A】
show ipv6 interface down [vrf [<vrf id>]] 【OS-L3SA】
show ipv6 interface <interface type> <interface number>
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf [<vrf id>] 【OS-L3SA】

VRF が設定されているインタフェースだけを詳細表示します。

<vrf id> を省略した場合は VRF が設定されている全インタフェースを表示します。

<vrf id> を指定した場合は、該当する <vrf id> が設定されているインタフェースだけを表示します。

<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含めた全インタフェースを表示します。

summary

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

up

UP 状態のインタフェースを詳細表示します。

down

DOWN 状態のインタフェースを詳細表示します。

<interface type> <interface number>

当該インタフェースの詳細情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> にはコンフィグレーションコマンド interface loopback で設定したループバックインタフェース ID を指定します。

- mgmt 0

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含めた全インタフェースの状態を詳細表示します。

[実行例 1]

全インタフェースの状態をサマリー表示します。

>show ipv6 interface summary [Enter]キー押下

図 8-6 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3A】

```
> show ipv6 interface summary
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0010: UP 3ffe::1:1/64
                fe80::200:87ff:fe98:a21c%VLAN0010/64
>
```

図 8-7 全インタフェースサマリー表示実行例【OS-L3SA】

```
> show ipv6 interface summary
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0010: UP 3ffe::1:1/64 VRF: 10
                fe80::200:87ff:fe98:a21c%VLAN0010/64 VRF: 10
>
```

表示形式

Interface name: Status IP-address prefix-len 【OS-L3A】

Interface name: Status IPv6-address prefix-len VRF 【OS-L3SA】

[実行例 1 の表示説明]

表 8-6 全インタフェースサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示内容
Interface name	インタフェース名	—
Status	インタフェースの状態	UP / DOWN
IP-address	IP アドレス	—
Subnet-mask	サブネットマスク	—
IPv6-address	IPv6 アドレス	—
Prefix-len	プレフィックス長	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

[実行例 2]

- UP 状態のインタフェースを詳細に表示します。

>show ipv6 interface up [Enter]キー押下

- インタフェースの状態を詳細に表示します。

> show ipv6 interface vlan 10 [Enter]キー押下

インタフェース指定で実行した例を次に示します。

図 8-8 インタフェース指定実行例【OS-L3A】

```
>show ipv6 interface vlan 10
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
VLAN0010: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet6 3ffe::1:1/64
    inet6 fe80::60:972e:1d4c%VLAN0010/64
    NIF0/Port1: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22e.1d4c
    NIF0/Port2: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22f.1d4f ChGr: 5 (UP) ←2
    Time-since-last-status-change: 78,11:22:33
    Last down at: 12/25 12:34:56          <-----3
    VLAN: 10                            <-----4
```

図 8-9 インタフェース指定実行例【OS-L3SA】

```
>show ipv6 interface vlan 10
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VLAN0010: flags=80e3<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
    mtu 1500
    inet6 3ffe::1:1/64
    inet6 fe80::60:972e:1d4c%VLAN0010/64
    inet6 3ffe::1:2/128 (virtual router ip address)          <-----1
    NIF00/Port01: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22e.1d4c
    NIF00/Port02: UP media 100BASE-TX full(auto) 0012.e22f.1d4f ChGr:5 (UP) ←2
    Time-since-last-status-change: 30,00:10:00
    Last down at: 11/10 11:45:00          <-----3
    VLAN: 10   VRF: 10                    <-----4
```

- 1. VRRP の仮想ルータの IPv6 アドレスであることを表示します。
- 2. リンクアグリゲーション回線の場合に表示します。
- 3. インタフェースダウンの要因は、回線障害、IP 情報または回線に関する情報のコンフィグレーション変更です。回線障害中のコンフィグレーション変更では、ダウン状態が継続しているため、情報は更新しないで、回線障害発生時刻を表示します。
- 4. VLAN の場合に、VLAN ID を表示します。VRF の場合には、VRF ID も表示します。

[実行例 2 の表示説明]

詳細表示の内容を次に示します。

表 8-7 詳細表示内容（共通表示項目）

表示項目	意味	表示内容
flags	当該インタフェースの状態および、設定項目を表示	—
mtu	インタフェースの MTU	「コンフィグレーションガイド Vol.3 1.4.3 MTU とフラグメント」を参照
inet6	IPv6 アドレス	—
broadcast	ブロードキャストアドレス	IP インタフェースタイプが Broad 型のときに表示します。
virtual router ip address	VRRP の仮想ルータの IPv6 アドレス	アクセプトモードを設定した VRRP がマスタになったとき表示されます。
UP/DOWN	インタフェースの状態	UP：運用中（正常動作中） DOWN：運用中（回線障害発生中）および非運用中

表示項目	意味	表示内容
media	回線種別	「表 8-8 詳細表示内容（イーサネットインタフェース表示項目）」を参照 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-" を表示します。
Time-since-last-status-change	UP/DOWN 状態経過時間	インタフェースの状態が最後に変化してからの経過時間。表示形式は、時：分：秒、または、日数、時：分：秒、100 日を超えた場合 "Over 100 days"。 UP/DOWN 状態変化未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
Last down at	インタフェースダウン時刻	インタフェースが最後にダウンした時刻。表示形式は、月／日 時：分：秒、未発生時 "-----"。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中は "-----" を表示します。
VLAN	VLAN ID	—
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表 8-8 詳細表示内容（イーサネットインタフェース表示項目）

表示項目	意味	表示内容
NIF<nif no.>	NIF 番号	—
Port<port no.>	ポート番号	—
media	回線種別／回線速度	回線種別については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 show interfaces」の表示項目 <回線種別> を参照してください。
xxxx.xxxx.xxxx	MAC アドレス	インタフェースから送信するパケットで使用する MAC アドレスです。 VLAN インタフェースの場合に、通信できない回線では、オール 0 で表示することがあります。 マネージメントポートの場合、copy コマンドでコンフィグレーションをコピー中はオール 0 で表示します。
ChGr	チャネルグループ番号	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-9 show ipv6 interface コマンド応答メッセージ

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No such interface -- <interface name>.	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name>：指定されたインタフェースに付与するインタフェース名

[注意事項]

なし

show ipv6 neighbors

NDP 情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 neighbors [detail] 【OS-L3A】
show ipv6 neighbors [vrf {<vrf id> | all}][detail] 【OS-L3SA】
show ipv6 neighbors interface <interface type> <interface number> [detail]
show ipv6 neighbors summary 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

指定した VRF の NDP 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含めた全 VRF の NDP 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの NDP 情報を対象とします。

detail

IPv6 アドレス、およびインタフェース名称を省略しないで表示します。

このため、画面表示幅を超えて情報が表示される場合があります。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 アドレスは 31 文字、インタフェース名称は 10 文字を超えた情報は省略して表示します。

interface <interface type> <interface number>

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>
 <vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。
- mgmt 0 【OS-L3SA】

summary 【OS-L3SA】

グローバルネットワークを含めた全 VRF の NDP 情報の概要を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべてのインタフェースに登録された NDP 情報を表示します。

[実行例]

図 8-10 VLAN インタフェース指定のコマンド実行結果画面

```
>show ipv6 neighbors interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 4 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent   R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    VLAN0100    9m24s       R R
fe80::260:1dff:fe22:f298%vlan10 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent   R
fe80::2a0:c9ff:fe6b:8e1b%vlan10 0012.e26b.8e1b    VLAN0100    expired     S R
>
>show ipv6 neighbors interface vlan 100 detail
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 4 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f298 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent   R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8e1b 0012.e26b.8e1b    VLAN0100    7s          R R
fe80::260:1dff:fe22:f298%vlan100 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent   R
fe80::2a0:c9ff:fe6b:8e1b%vlan100 0012.e26b.8e1b    VLAN0100    2s          R R
>
```

図 8-11 VRF 指定時のコマンド実行結果画面【OS-L3SA】

```
>show ipv6 neighbors vrf all
Date 2011/12/10 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 5 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent   R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    VLAN0400    9m24s       R R
2001:501:811:20:3a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0200    Extra-VRF
fe80::260:1dff:fe22:f298%VLAN01 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent   R
fe80::2a0:c9ff:fe6b:8e1b%VLAN04 0012.e26b.8e1b    VLAN0400    expired     S R

VRF: 2 Total: 3 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:20:3a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0200    7m22s       R R
2001:501:811:30:4a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0300    Extra-VRF
fe80::260:1dff:fe23:f301%VLAN02 0022.e277.f223    VLAN0200    expired     S R

VRF: 3 Total: 2 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:30:4a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0300    7m22s       R R
fe80::260:1dff:fe24:f401%VLAN03 0033.e269.f245    VLAN0300    expired     S R
>
```

図 8-12 管理ポート指定のコマンド実行結果画面【OS-L3SA】

```
>show ipv6 neighbors interface mgmt 0
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
Total: 2 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f 0012.e222.f298    MGMT0      10m2s       R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    MGMT0      9m24s       R R
>
```

図 8-13 summary 指定時のコマンド実行結果画面【OS-L3SA】

```
>show ipv6 neighbors summary
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
Total : 15
VRF      Limit  Entries  Extra-VRF
global   unlimit  10       5
2        1000    5        5
3        unlimit  0        0
```

[表示説明]

show ipv6 neighbors コマンドの実行結果の表示形式は次のとおりです。

summary 指定以外：

```
Total: <entry> entries
VRF: <vrf id> Total: <entry> entries
<Neighbor> <Linklayer Address> <interface name> <Expire> <Status> <Flags>
<Probes>
```

表 8-10 インタフェース情報表示

表示項目	表示内容	
	詳細情報	意味
VRF: <vrf id> 【OS-L3SA】	VRF ID global	— グローバルネットワーク
Total: <entry> entries	エン트리数	NDP テーブルエントリの使用数
<Neighbor>	Next Hop IP アドレス	—
<Linklayer Address>	隣接装置の MAC アドレス	<status> が I の場合は, (incomplete) 表示になります。
<interface name>	インタフェース名称	自装置のインタフェース名称
<Expire>	XXmXXs permanent expired Extra-VRF 【OS-L3SA】	エントリ残有効期限 (分秒) 常設エントリ 有効期限超過エントリ 他の VRF からインポートしたエントリ
<Status>	I, R, S, D, P	ステータス情報 I : Incomplete R : Reachable S : Stale D : Delay P : Probe
<Flags>	R, P, S	エントリの情報 R : Router P : Proxy S : Static
<Probes>	1, 2, 3	ブローブ回数

summary 指定：【OS-L3SA】

```
Total : <entry> entries
VRF Limit Entries Extra-VRF
<vrf id> <limit> <entry> <import entry>
```

表 8-11 NDP 情報表示内容 (summary 指定) 【OS-L3SA】

表示項目	表示内容	
	詳細情報	意味
Total: <entry> entries	エン트리数	すべて VRF の NDP テーブルエントリの使用数
<vrf id>	VRF ID global	— グローバルネットワーク
<limit>	NDP 上限数 unlimit	VRF ごとの NDP 上限数 上限設定なし
<entry>	エン트리数	VRF ごとの NDP テーブル使用数 (<import entry> を含む)

表示項目	表示内容	
	詳細情報	意味
<import entry>	エントリ数	他の VRF からインポートした NDP のエントリ数

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-12 show ipv6 neighbors コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No ndp entry.	ndp 情報はありません。
No such Interface.	指定インタフェースは設定されていないものです。指定パラメータを確認し再実行してください。
No such VRF. 【OS-L3SA】	指定された VRF は存在しません。指定パラメータを確認し再実行してください。
Socket open error.	ソケット生成に失敗しました。しばらくたってから再実行してください。

[注意事項]

- 他の VRF から経路をインポートしている場合、他の VRF の NDP 情報がインポートされる場合があります。インポートされた NDP 情報は、通常の NDP 情報と同様に 1 エントリ分のリソースを消費し、本コマンドで Expire フィールドに Extra-VRF と表示されます。【OS-L3SA】

clear ipv6 neighbors

ダイナミック NDP 情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear ipv6 neighbors 【OS-L3A】
clear ipv6 neighbors [vrf {<vrf id> | all}] 【OS-L3SA】
clear ipv6 neighbors interface <interface type> <interface number>
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

指定した VRF の NDP 情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含めた全 VRF の NDP 情報をクリアします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークに登録されている NDP 情報をクリアします。

interface <interface type> <interface number>

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>
<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。
- mgmt 0 【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークに登録されている NDP 情報をクリアします。

[実行例]

図 8-14 NDP 情報のクリア実行結果画面（特定の VLAN インタフェースの NDP 情報削除）

```
> show ipv6 neighbors interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 6 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:8ff:fe8e:30 0012.e28e.3090    VLAN0100 permanent R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    VLAN0100 expired    S R
fe80::200:87ff:fec0:3655%vlan10 0012.e2c0.3655    VLAN0100 expired    S R
fe80::200:e2ff:fe16:7d9a%vlan10 0012.e216.7d9a    VLAN0100 expired    S
fe80::260:8ff:fe8e:3090%vlan100 0012.e28e.3090    VLAN0100 permanent R
fe80::2a0:c9ff:fe6b:8e1b%vlan10 0012.e26b.8e1b    VLAN0100 expired    S R
> clear ipv6 neighbors interface vlan 100
> show ipv6 neighbors interface vlan 100
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 2 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:8ff:fe8e:30 0012.e28e.3090    VLAN0100 permanent R
fe80::260:8ff:fe8e:3090%vlan100 0012.e28e.3090    VLAN0100 permanent R
>
```

図 8-15 NDP 情報のクリア実行結果画面（特定の VRF の NDP 情報削除）【OS-L3SA】

```
>show ipv6 neighbors vrf all
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 5 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent  R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    VLAN0400    9m24s      R R
2001:501:811:20:3a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0200    Extra-VRF
fe80::260:1dff:fe22:f298%VLAN01 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent  R
fe80::2a0:c9ff:fe6b:8e1b%VLAN04 0012.e26b.8e1b    VLAN0400    expired    S R

VRF: 2 Total: 3 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:20:3a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0200    7m22s      R R
2001:501:811:30:4a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0300    Extra-VRF
fe80::260:1dff:fe23:f301%VLAN02 0022.e277.f223    VLAN0200    expired    S R

VRF: 3 Total: 2 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:30:4a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0300    7m22s      R R
fe80::260:1dff:fe24:f401%VLAN03 0033.e269.f245    VLAN0300    expired    S R
>clear ipv6 neighbors vrf 2
>show ipv6 neighbors vrf all
Date 20XX/12/10 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 4 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent  R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    VLAN0400    9m24s      R R
fe80::260:1dff:fe22:f298%VLAN01 0012.e222.f298    VLAN0100    permanent  R
fe80::2a0:c9ff:fe6b:8e1b%VLAN04 0012.e26b.8e1b    VLAN0400    expired    S R

VRF: 3 Total: 2 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:30:4a0:c9ff:fe6b:8 0022.e277.8e23    VLAN0300    7m22s      R R
fe80::260:1dff:fe24:f401%VLAN03 0033.e269.f245    VLAN0300    expired    S R
>
```

図 8-16 NDP 情報のクリア実行結果画面（マネージメントポートの NDP 情報削除）【OS-L3SA】

```
>show ipv6 neighbors interface mgmt 0
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
Total: 2 entries
Neighbor                               Linklayer Address Netif      Expire      S Flgs P
2001:501:811:10:260:1dff:fe22:f 0012.e222.f298    MGMT0      10m2s      R
2001:501:811:10:2a0:c9ff:fe6b:8 0012.e26b.8e1b    MGMT0      9m24s      R R
>clear ipv6 neighbors interface mgmt 0
>show ipv6 neighbors interface mgmt 0
Date 2011/12/20 12:00:02 UTC
No ndp entry.
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

NDP エントリが再作成されるまで、一時的に通信が中断する場合があります。

[応答メッセージ]

表 8-13 clear ipv6 neighbors コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Can't execute.	コマンドを実行できません。再実行してください。
No ndp entry.	ndp 情報はありません。
No such Interface.	指定インターフェースは設定されていないものです。 指定パラメータを確認し再実行してください。
No such VRF. 【OS-L3SA】	指定された VRF は存在しません。指定パラメータを確認し再実行してください。
Socket open error.	ソケット生成に失敗しました。しばらくたってから再実行してください。

[注意事項]

- 本コマンドの **vrf** パラメータで特定の **VRF** の **NDP** 情報を削除した場合、それらの **NDP** 情報をインポートして作成した他の **VRF** の **NDP** 情報も削除されます。【OS-L3SA】

show netstat(netstat)

ネットワークの状態・統計を表示します。

[入力形式]

```
[show] netstat [detail][numeric][addressfamily <address family> ]
[show] netstat all-protocol-address [detail][numeric]
[addressfamily <address family>]
[show] netstat interface
[show] netstat interface <interface type> <interface number> [wait <time>]
[show] netstat [{ memory | protocol <protocol> | system }]
[show] netstat statistics [addressfamily <address family>]
[show] netstat multicast [{ [detail][numeric] | statistics }]
[addressfamily <address family>] 【OS-L3A】
[show] netstat multicast [{[detail][numeric]
[addressfamily <address family>][vrf {<vrf id> | all}]
| [statistics] [addressfamily <address family>]}] 【OS-L3SA】
[show] netstat routing-table[{[detail][numeric] | statistics }]
[addressfamily <address family>] 【OS-L3A】
[show] netstat routing-table[{ [detail][numeric]
[addressfamily <address family>][vrf {<vrf id> | all}]
| statistics [addressfamily <address family>}}] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

detail

ルーティングテーブルの詳細表示および IP アドレスを省略しないで表示します。

numeric

ネットワークアドレスをホスト名ではなくアドレス番号として表示します。本オプションは、任意の表示フォーマットで使用できます。

本パラメータ省略時の動作

ネットワークアドレスをホスト名で、またポートをサービス名でそれぞれ表示します。

addressfamily <address family>

指定したアドレスファミリーだけについて、統計またはアドレス制御ブロックをレポートします。

アドレスファミリーは、inet, local, inet6, unix, arp がありますが、他パラメータとの組み合わせによって、指定できるアドレスファミリーは異なります。

本パラメータ省略時の動作

すべてのアドレスファミリーについて表示します。

all-protocol-address

ソケットに関係するすべてのプロトコル制御ブロックのアドレスを表示します。デバッグに使用します。

interface <interface type> <interface number>

当該インタフェースの状態を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>
 <vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。
- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】
 <loopback id> にはコンフィグレーションコマンド `interface loopback` で設定したループバックインタフェース ID を指定します。
- mgmt 0 【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

すべてのインタフェースの状態を表示します。

`wait <time>`

ネットワークインタフェースの統計情報について、<time> で指定した秒ごとに定期的に表示します。

本パラメータ省略時の動作

統計情報を定期的に表示しません。

`{ memory | protocol <protocol> | system }`

`memory`

メモリを管理する統計情報を表示します。

`protocol <protocol>`

指定したプロトコルについての統計情報を表示します。指定できるプロトコルは `tcp`, `ip6`, `udp6`, `icmp6`, `rip6` です。なお、`tcp` を指定した場合、IPv4 と IPv6 を合わせた統計情報を表示します。

`system`

本装置が受信した総パケット数などを表示します。

`statistics`

各プロトコルごとの統計情報を表示します。`routing-table` オプションも同時に指定された場合、ルーティングの統計情報を表示します。

`routing-table`

ルーティング・テーブルを表示します (`statistics` も同時に指定された場合、代わりにルーティングの統計情報を表示します)。

`vrf {<vrf id> | all}` 【OS-L3SA】

VRF を指定して表示します。<vrf id> 指定時は指定した VRF だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF を表示します。<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを表示します。

`multicast`

マルチキャストの仮想インタフェースと経路情報を表示します。

デフォルトでは、IPv4, IPv6 両方の情報を表示します。

(`address family` を同時に指定することで、IPv6 だけの情報を表示できます。その際に指定する項目は、`inet6` です。)

(`statistics` も同時に指定された場合、マルチキャストの統計情報を表示します。)

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを含むすべてのソケットの状態を表示します。サーバ・プロセスが使用しているソケットは通常表示されません。

[実行例] [表示説明]

show netstat コマンド実行後の表示例を「図 8-17 ソケットインタフェースの利用状況【OS-L3A】」～「図 8-30 IPv6 マルチキャストルーティング統計情報の表示」に示します。

図 8-17 ソケットインタフェースの利用状況【OS-L3A】

```
>show netstat
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost.adminweb      *.*                     LISTEN
      :
udp        0      0 *.sunrpc                *.*
Active Internet6 connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address         (state)
tcp6       0      0 localhost.adminweb      *.*                     LISTEN
      :
udp6       0      0 *.sunrpc                *.*
Active UNIX domain sockets
Address Type  Recv-Q Send-Q      Inode      Conn Refs  Nextref Addr
f0a29800 dgram    0      0        0 f083f594    0 f0916314
f0a29780 stream    0      0        0          0      0      0
f083fb00 stream    0      0 f083fa80          0      0      0 /var/run/dialer
```

図 8-18 ソケットインタフェースの利用状況【OS-L3SA】

```
> show netstat addressfamily inet6
Date 2011/12/01 12:00:00 UTC
Active Internet6 connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address         (state)
tcp6    0      0 192:169:11::129.65513 192:169:11::71.23      ESTABLISHED
tcp6    0      0 192:169:12::129.65512 192:169:12::71.23      ESTABLISHED VRF:10
tcp6    0      0 localhost.56165        *.*                     LISTEN
tcp6    0      0 localhost.56161        *.*                     LISTEN
```

表 8-14 ソケットインタフェース利用状況の表示内容

表示項目	内容
Proto	ソケットのプロトコル種別
Recv-Q	受信キューに溜まっているデータバイト数
Send-Q	送信キューに溜まっているデータバイト数
Local Address	ソケットの自アドレスとポート番号
Foreign Address	ソケットの相手アドレスとポート番号
State, (state)	TCP のステータス遷移状態
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示
Address	UNIX ドメインコントロールブロックの内部メモリ番地
Type	UNIX ソケットのデータ通信型
Inode	i-node 情報管理テーブルの内部メモリ番地
Conn	UNIX Stream 型ソケットの相手コントロールブロックの内部メモリ番地
Refs	UNIX Datagram 型ソケットの最後に受信した相手コントロールブロックの内部メモリ番地
Nextref Addr	UNIX Datagram ソケットの最後に送信した相手コントロールブロックの内部メモリ番地

図 8-19 各インタフェースの状態【OS-L3A】

```
> show netstat interface vlan 2
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Name      Mtu    Network Address      Ipkts Ierrs      Opkts Oerrs  Colls
VLAN0002  1500   192.168/24 192.168.0.60  3896  2          2602  0      0
VLAN0002  1500   1234::      1234:::60    3896  2          2602  0      0
VLAN0002  1500   fe80::      fe80::4036:30ff 3896  2          2602  0      0
>
```

図 8-20 各インタフェースの状態【OS-L3SA】

```
>show netstat interface
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
Name      Mtu    Network Address      Ipkts Ierrs      Opkts Oerrs  Colls
VLAN0002  1500   192.168/24 192.168.0.60  3896  2          2602  0      0
VLAN0002  1500   1234::      1234:::60    3896  2          2602  0      0
VLAN0002  1500   fe80::      fe80::4036:30ff 3896  2          2602  0      0
VLAN0005  1500   192:169:11: 192:169:11::99 159712 0          204354 0      0
VLAN0012  1500   192:168:12: 192:168:12::99 12      0          2328  0      0
VRF:20
VLAN0013  1500   192:168:13: 192:168:13::99 0        0          2317  0      0
VRF:30
loopback0 33184  loopback/8 127.0.0.1     4083  0          4083  0      0
loopback0 33184  localhost  ::1           4083  0          4083  0      0
loopback0 33184  fe80::      fe80:::1     4083  0          4083  0      0
localhost 33184  127/8      127.0.0.1     1391  0          1391  0      0
VRF:10
localhost 33184  ::1/128    ::1           1391  0          1391  0      0
VRF:10
localhost 33184  fe80::      fe80:::1     1391  0          1391  0      0
VRF:10
loopback20 33184  127/8      127.0.0.1     3756  0          3756  0      0
VRF:20
loopback20 33184  192:169:111 192:169:111::99 3756  0          3756  0      0
VRF:20
loopback20 33184  ::1/128    ::1           3756  0          3756  0      0
VRF:20
loopback20 33184  fe80::      fe80:::1     3756  0          3756  0      0
VRF:20
null0     33184  - - - - -  - - - - -    - - - - -    - - - - -
>
```

表 8-15 各インタフェースの状態の表示内容

表示項目	内容
Name	インタフェース名称
Mtu	MTU 長
Network	IP ネットワークアドレス IP インタフェース以外のインタフェース時には, "- - -"
Address	ホスト名称 (設定していない場合には, IP アドレス) IP インタフェース以外のインタフェース時には, "- - -"
Ipkts	受信パケット数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Ierrs	受信エラー数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Opkts	送信パケット数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
Oerrs	送信エラー数 (IP インタフェース時には, IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)

表示項目	内容
Colls	衝突発生回数 (IP インタフェース時には、IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数)
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示

図 8-21 インタフェースの累計統計情報【OS-L3A】

```
> show netstat interface vlan 2 wait 5
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Name : VLAN0002
      in      out      total in      total out
packets errs packets errs colls packets errs packets errs colls
    3905    2    2603    0    0    3905    40    2603    0    0
      0      0      0      0    0      0      0      0      0    0
      0      0      0      0    0      0      0      0      0    0
^C>
```

図 8-22 インタフェースの累計統計情報【OS-L3SA】

```
> show netstat interface vlan 2 wait 5
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
Name : VLAN0002 VRF:10
      in      out      total in      total out
packets errs packets errs colls packets errs packets errs colls
    3905    2    2603    0    0    3905    40    2603    0    0
      0      0      0      0    0      0      0      0      0    0
      0      0      0      0    0      0      0      0      0    0
^C>
```

表 8-16 インタフェースの累計統計情報の表示内容

表示項目	内容
Name	インタフェース名称
in/packets	指定間隔での受信パケット数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計受信パケット数
in/errs	指定間隔での受信エラー数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計受信エラー数
out/packets	指定間隔での送信パケット数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計送信パケット数
out/errs	指定間隔での送信エラー数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計送信エラー数
colls	指定間隔での衝突発生回数 (IPv4 パケットと IPv6 パケットの総数) 最初の表示は、累計衝突発生回数
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示

図 8-23 ルーティング・テーブルの状態【OS-L3A】

```
>show netstat routing-table
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Routing tables

Internet6:
Destination      Gateway      Flags      Refs      Use Mtu Interface
Site1            0:0:e2:8:1e:99  UHlc       0         60428 1500 VLAN0002
>
```

図 8-24 ルーティング・テーブルの状態

```

>show netstat routing-table addressfamily inet6 vrf all
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
Routing tables

Internet6:
VRF: global
Destination      Gateway          Flags           Refs      Use  Interface
localhost        link#4099        UHC/DfA        0         0  loopback0
192:169:11::      link#8           UC/DA          0         0  VLAN0005
192:169:11::99    localhost        UHC/DA         0         0  loopback0
192:169:111::99   link#4099        UHC/DA         0         0  loopback0
fe80::%VLAN0005   link#8           UC/DfA         0         0  VLAN0005
fe80::212:e2ff:fe0 localhost        UH/DfA         1         0  loopback0
fe80::%loopback0  fe80::1%loopback0 U/Df           0         0  loopback0
fe80::1%loopback0 localhost        UH/Df           0         0  loopback0
ff01::            localhost        UC/Df           0         0  loopback0
ff02::%VLAN0005   link#8           UC/Df           0         0  VLAN0005
ff02::%loopback0  fe80::1%loopback0 UC/Df           0         0  loopback0

VRF: 10
Destination      Gateway          Flags           Refs      Use  Interface
::1              link#4100        UHC/DfA        0         0  localhost
fe80::%localhost fe80::1%localhost U/Df           0         0  localhost
fe80::1%localhost localhost        UH/Df           0         0  localhost
ff01::           localhost        UC/Df           0         0  localhost
ff02::%localhost fe80::1%localhost UC/Df           0         0  localhost

VRF: 20
Destination      Gateway          Flags           Refs      Use  Interface
::1              link#4101        UHC/DfA        0         0  localhost
192:169:12::      link#15          UC/DA          0         0  VLAN0012
192:169:12::99    ::1             UHC/DA         0         0  loopback20
192:169:112::99   link#4101        UHC/DA         0         0  loopback20
fe80::%VLAN0012   link#15          UC/DfA         0         0  VLAN0012
fe80::212:e2ff:fe0 ::1             UH/DfA         1         0  loopback20
fe80::%loopback20 fe80::1%loopback20 U/Df           0         0  loopback20
fe80::1%loopback20 ::1             UH/Df           0         0  loopback20
ff01::            ::1             UC/Df           0         0  loopback20
ff02::%VLAN0012   link#15          UC/Df           0         0  VLAN0012
ff02::%loopback20 fe80::1%loopback20 UC/Df           0         0  loopback20

```

表 8-17 ルーティング・テーブルの状態の表示内容

表示項目	内容
Destination	宛先ホスト名称（設定していない場合には、IPv6 アドレス）
Gateway	ゲートウェイのアドレス
Flags	経路状態フラグ
Refs	現在、該当経路を参照しているソケットの個数
Use	今までに該当経路を参照したソケットの個数の総和
Mtu	MTU
Interface	送信インタフェース
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID

図 8-25 プロトコル icmp6 についての統計情報

```

>show netstat protocol icmp6
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
icmp6:
    284 calls to icmp_error
    0 errors not generated because old message was icmp
    Output histogram:
        destination unreachable: 284
    3 messages with bad code fields
    0 messages < minimum length
    0 bad checksums
    0 messages with bad length
    Input histogram:
        destination unreachable: 293
    0 message responses generated
>

```

表 8-18 プロトコル icmp6 についての統計情報の表示内容

表示項目	内容
calls to icmp_error	ICMPv6 エラーメッセージを発行しようとした回数
errors not generated because old message was icmp	ICMPv6 メッセージ発行要因となったパケットが ICMPv6 メッセージだったため、ICMPv6 エラーメッセージを発行しなかった回数
errors not generated because rate limitation	Rate limit により発行できなかった ICMPv6 エラーメッセージの数
Output histogram:	各 ICMPv6 メッセージ種別ごとの送信回数
messages with bad code fields	未定義コードの ICMPv6 メッセージ受信数
messages < minimum length	以下の ICMPv6 メッセージ受信 1. ICMPv6 ヘッダより小さい 2. ICMPv6 ヘッダが存在しない 3. サイズが ICMPv6 ヘッダと（要因パケットの）IPv6 ヘッダ長の合計より小さい 4. ICMPv6 ヘッダ以降のデータが存在しない 5. 要因パケットの上位層ヘッダが見つからない
bad checksums	ICMPv6 メッセージのチェックサムフィールドの値が不正なパケット受信数
messages with bad length	サイズが各 ICMPv6 メッセージヘッダのサイズより小さい
Input histogram:	各 ICMPv6 メッセージ種別ごとの受信回数
message responses generated	応答を返す ICMPv6 メッセージ（Echo, Timestamp, Address Mask）受信数

図 8-26 show netstat system 統計情報

```

>show netstat system
SYSTEM:
    1039 packets received
        0 ip
        0 ip6
        0 arp
        1039 control
    0 input packets discarded
        0 no memory
        0 bad length
    0 times ip queue full
    0 times ip6 queue full
    0 times arp queue full
    0 times control queue full
    1 times receiver disabled
    1 times receiver restarted
    1016 packets sent
        0 ip
        0 ip6
        0 arp
        1016 control
>

```

表 8-19 show netstat system 統計情報の表示内容

表示項目	内容
packets received	本装置が受信した総パケット数
ip	本装置が受信した IPv4 パケット数
ip6	本装置が受信した IPv6 パケット数
arp	本装置が受信した ARP パケット数
control	本装置が受信した制御パケット数 (L2 制御含む)
input packets discarded	本装置が受信時に廃棄した総パケット数
no memory	本装置が受信時にバッファ不足で廃棄したパケット数
bad length	本装置が受信時にパケット長不正で廃棄したパケット数
times ip queue full	本装置が受信時に検出した IPv4 キューフル検出回数
times ip6 queue full	本装置が受信時に検出した IPv6 キューフル検出回数
times arp queue full	本装置が受信時に検出した ARP キューフル検出回数
times control queue full	本装置が受信時に検出した制御キューフル検出回数
times receiver disabled	本装置がパケット受信を停止した回数 (過負荷制御)
times receiver restarted	本装置がパケット受信を回復した回数 (過負荷制御)
packets sent	本装置が送信した総パケット数
ip	本装置が送信した IPv4 パケット数
ip6	本装置が送信した IPv6 パケット数
arp	本装置が送信した ARP パケット数
control	本装置が送信した制御パケット数 (L2 制御含む)

図 8-27 IPv6 情報の表示（アドレスファミリー指定）

```
> show netstat routing-table addressfamily inet6
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Routing tables

Internet6:
Destination      Gateway          Flags           Refs      Use    Mtu  Interface
1234::           link#2          UC/DA           0         0    1500  VLAN0002
:
```

表 8-20 IPv6 情報の表示（アドレスファミリー指定）の表示内容

表示項目	内容
Destination	宛先アドレス
Gateway	ゲートウェイのアドレス
Flags	経路状態フラグ
Refs	現在、該当経路を参照しているソケットの個数
Use	今までに該当経路を参照したソケットの個数の総和
Interface	送信インタフェース

図 8-28 IPv6 マルチキャストルーティング状態の表示【OS-L3A】

```
>show netstat multicast addressfamily inet6
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
IPv6 Virtual Interface Table
Mif    Rate  PhyIF      Pkts-In  Pkts-Out
0       0    VLAN0010   0         0
1       0    VLAN0010   0         0
2       0    VLAN0010   0         0

IPv6 Multicast Forwarding Cache
Origin                                Group          Packets Waits In-Mif Out-Mifs
3ffe:ffff:1234:5678:1200:87fe  ff1e:1234:5678:a    0         0      0  1 2
>
```

図 8-29 IPv6 マルチキャストルーティング状態の表示【OS-L3SA】

```
>show netstat multicast addressfamily inet6 vrf 10
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
IPv6 Virtual Interface Table
Mif    Rate  PhyIF      Pkts-In  Pkts-Out
0       0     reg0       0         0
1       0    VLAN0010   21         0
2       0    VLAN0020   14         0  VRF:10
3       0    VLAN0030   35         0  VRF:20
4       0    VLAN0040    0         0
5       0    VLAN0050   35         0  VRF:10
6       0    VLAN0060    0         0  VRF:20

IPv6 Multicast Forwarding Cache
VRF: 10
Origin                                Group          Packets Waits In-Mif Out-Mifs
3ffe:ffff:1234:5678:1200:2425 ff15:1::1      2         0      2  5
Total no. of entries in cache: 1
>
```

表 8-21 IPv6 マルチキャストルーティング状態についての統計情報の表示内容

表示項目	内容
Mif	マルチキャストインタフェースの内部番号
Rate	0 固定（未サポート）
PhyIF	マルチキャストインタフェースの名前
Pkts-In	該当インタフェースで受信したパケット数
Pkts-Out	該当インタフェースから送信したパケット数
Origin	送信元アドレス
Group	宛先グループアドレス
Packets	該当経路でソフト中継したパケット数
Waits	キャッシュ経路宛の場合にカーネルで中継待ちのパケット数
In-Mif	受信インタフェース番号
Out-Mifs	送信インタフェース番号
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID 対象がグローバルネットワークの場合は非表示
Total no. of entries in cache	マルチキャスト中継エントリ数

図 8-30 IPv6 マルチキャストルーティング統計情報の表示

```
>show netstat multicast statistics addressfamily inet6
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
IPv6 Multicast forwarding:
    0 multicast forwarding cache lookups
    0 multicast forwarding cache misses
    0 upcalls to mrouterd
    0 upcall llueue overflows
    0 upcalls dropped due to full socket buffer
    0 cache cleanups
    0 datagrams with no route for origin
    0 datagrams arrived with bad tunneling
    0 datagrams could not be tunneled
    0 datagrams arrived on wrong interface
    0 datagrams selectively dropped
    0 datagrams dropped due to llueue overflow
    0 datagrams dropped for being too large
>
```

表 8-22 IPv6 マルチキャストルーティング統計情報の表示内容

表示項目	内容
multicast forwarding cache lookups	中継経路テーブルを検索した回数
multicast forwarding cache misses	中継経路テーブルを検索して一致しなかった回数
upcalls to mrouterd	受信パケットのうち、経路情報制御部に通知したパケット数
upcall queue overflows	受信パケットが中継経路情報作成待ちのときに、キュー溢れで廃棄したパケット数
upcalls dropped due to full socket buffer	経路情報制御部に通知するパケットのうち、ソケットバッファ不足により廃棄したパケット数
cache cleanups	中継経路情報作成待ちでキューイングしたパケットのうち、タイムアウトで廃棄したパケット数
datagrams with no route for origin	受信パケットのうち、中継経路が存在しなかったパケット数

表示項目	内容
datagrams arrived with bad tunneling	トンネルオプションが不正のため廃棄されたパケット数
datagrams could not be tunneled	トンネルオプションが無効のインタフェースのために廃棄されたパケット数
datagrams arrived on wrong interface	誤ったインタフェースから受信したパケット数
datagrams selectively dropped	0 固定（未サポート）
datagrams dropped due to queue overflow	0 固定（未サポート）
datagrams dropped for being too large	0 固定（未サポート）

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-23 show netstat (netstat) コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
IPv6 Multicast Interface Table is empty 【OS-L3SA】	IPv6 マルチキャストインタフェースが存在しません。
IPv6 Multicast Routing Table is empty 【OS-L3SA】	IPv6 マルチキャスト中継エントリが存在しません。
Since cache changed, please try again.	コマンド実行中に、情報が変更されました。コマンドを再実行してください。
Socket open error.	ソケット生成に失敗しました。

[注意事項]

- パラメータ wait を付けて実行した場合、本コマンドの終了は [Ctrl + C] で行います。
- 本コマンド実行時に、コマンドをエラーで終了して障害回避情報ファイルを出力する場合があります。この場合は、再度本コマンドを実行してください。

clear netstat

プロトコル統計情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear netstat statistics [{ protocol <protocol> | system }]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

statistics

統計情報をクリアします。

本パラメータ省略時の動作

すべてのプロトコル統計情報をクリアします。

{ protocol <protocol> | system }

protocol <protocol>

指定したプロトコルについての統計情報をクリアします。指定できるプロトコルは tcp, ip6, udp6, icmp6, rip6 です。なお, tcp を指定した場合, IPv4 と IPv6 を合わせた統計情報を表示します。

system

本装置が受信した総パケット数などの統計情報をクリアします。

本パラメータ省略時の動作

すべてのプロトコル統計情報をクリアします。

[実行例] [表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-24 clear netstat コマンドのメッセージ一覧

メッセージ	内容
Socket open error.	ソケット生成に失敗しました。

[注意事項]

なし

clear tcp

指定した TCP コネクションを強制的に切断します。

[入力形式]

```
clear tcp [-f] {pcb <pcb address> |
                local <ipv6 address> <port> remote <ipv6 address> <port> |
                local <host name> <port> remote <host name> <port> }
                [reset-flag]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

一方的に自装置のリソースを解放します。

pcb <pcb address>

show netstat all-protocol-address コマンド（「show netstat(netstat)」参照）で表示される PCB アドレスでコネクションを指定します。

local <ipv6 address> <port> remote <ipv6 address> <port>

ローカル IPv6 アドレス、ローカルポート、リモート IPv6 アドレス、リモートポートでコネクションを指定します。

ローカル IPv6 アドレスとリモート IPv6 アドレスには、IPv6 アドレスまたはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）が指定できます。

local <hostname> <port> remote <hostname> <port>

ローカルホスト名、ローカルポート、リモートホスト名、リモートポートでコネクションを指定します。

reset-flag

RST フラグ送出によって強制切断します。

[実行例]

図 8-31 clear tcp コマンドの実行画面

```
> clear tcp local fe80::1234 1027 remote fe80::1233 23
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-25 clear tcp コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
<host name>: Unknown host	<host name> で指定したホスト名は無効です。
connection not found	指定されたコネクションは存在しません。
missing pcb address	pcb アドレスが指定されていません。
missing remote address	remote アドレスまたはポートが指定されていません。
pcb not found	指定された pcb は存在しません。

[注意事項]

コネクション切断によって運用に支障をきたす可能性があります。本コマンドの使用は慎重かつ必要最小限にする必要があります。

ping ipv6

ping ipv6 コマンドは、目的の IPv6 アドレスを持つ装置に対して通信可能であるかどうかを判定するために使用します。本コマンドは IPv6 専用です。

【入力形式】

【OS-L3A】

```
ping ipv6 <host> [numeric] [summary] [verbose] [host name] [count <count>]
[interval <wait>] [preload <preload>] [pad-byte <pattern>]
[interface <interface type> <interface number>]
[[specific-route] source <address>] [packetsize <size>] [hoplimit <hops>]
[<gateway address>...]
ping ipv6 <host> compact [numeric] [host name] [count <count>] [interval <wait>]
[pad-byte <pattern>] [interface <interface type> <interface number>]
[[specific-route] source <address>] [packetsize <size>] [hoplimit <hops>]
[<gateway address>...]
ping ipv6 <host> simple [numeric] [host name] [count <count>] [interval <wait>]
[pad-byte <pattern>] [interface <interface type> <interface number>]
[[specific-route] source <address>] [packetsize <size>] [hoplimit <hops>]
[<gateway address>...]
```

【OS-L3SA】

```
ping ipv6 <host> [numeric] [summary] [verbose] [hostname] [count <count>]
[interval <wait>] [preload <preload>] [pad-byte <pattern>]
[interface <interface type> <interface number>]
[[specific-route] source <address>] [packetsize <size>]
[hoplimit <hops>] [<gateway address>...] [vrf <vrf id>]
ping ipv6 <host> compact [numeric] [hostname] [count <count>] [interval <wait>]
[pad-byte <pattern>] [interface <interface type> <interface number>]
[[specific-route] source <address>] [packetsize <size>]
[hoplimit <hops>] [<gateway address>...] [vrf <vrf id>]
ping ipv6 <host> simple [numeric] [hostname] [count <count>] [interval <wait>]
[pad-byte <pattern>] [interface <interface type> <interface number>]
[[specific-route] source <address>] [packetsize <size>]
[hoplimit <hops>] [<gateway address>...] [vrf <vrf id>]
```

【入力モード】

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

【パラメータ】

<host>

宛先ホスト名、IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）を指定します。

vrf <vrf id> を指定する場合、<host> には IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）のどちらかだけを指定できます。vrf <vrf id> を指定する場合、<host> には宛先ホスト名を指定できません。【OS-L3SA】

numeric

ホストの IPv6 アドレスを名前に変換しないでそのまま表示します。ホスト基準名がホストに登録されている場合、終了時にその基準名を表示します。

本パラメータ省略時の動作

hostname パラメータが指定されている場合、ホストの IPv6 アドレスを名前に変換して表示します。

hostname パラメータが指定されていない場合、ホストの IPv6 アドレスを名前に変換しないでそのまま表示します。

compact

実行結果を、以下の記号を用いて簡潔に表示します。本パラメータ指定時は、ping ipv6 送信回数の初期設定値が 5 回となります。

!: 応答あり (ICMPv6 Echo Reply)

.: 応答なし

U: 経路なし (ICMPv6 Destination Unreachable: No route to destination)

A: アクセス拒否

(ICMPv6 Destination Unreachable:

Communication with destination administratively prohibited)

N: アドレススコープ範囲超え

(ICMPv6 Destination Unreachable: Beyond scope of source address)

H: アドレス到達不能

(ICMPv6 Destination Unreachable: Address unreachable)

S: ポート到達不能 (ICMPv6 Destination Unreachable: Port unreachable)

@: 上記以外の到達不能 (ICMPv6 Destination Unreachable: 未定義コード)

B: パケット過大 (ICMPv6 Packet too big)

T: 時間超過 (ICMPv6 Time exceeded)

P: パラメータ問題 (ICMPv6 Parameter problem)

?: ICMPv6 パケットタイプ判定不可能

なお、送信間隔時間内に応答がなかった場合は、応答なし (タイムアウト) と判定されます。また、simple パラメータ、summary パラメータ、verbose パラメータおよび preload パラメータと同時に指定できません。

simple

実行結果を、以下の記号を用いて簡潔に表示します。本パラメータ指定時は、送信回数の初期設定値が 5 回となります。

!: 応答あり (ICMP Echo Reply)

.: 応答なし

なお、「応答なし」は、応答がなかった (echo reply に抜けがあった) あと、あらためて応答を受信したときに、「応答あり」とまとめて一度に表示します。そのため、応答がない間はリアルタイムには表示されません。

また、compact パラメータ、summary パラメータ、verbose パラメータおよび preload パラメータと同時に指定できません。

summary

出力を抑制します。開始時と終了時の要約行だけ表示します。

本パラメータ省略時の動作

1 応答で 1 行の通常表示となります。

verbose

冗長出力を有効にします。ECHO_RESPONSE 以外の受信 ICMPv6 パケットも表示されます。

本パラメータ省略時の動作

ECHO_RESPONSE およびその他のエラーだけを表示します。

host name

出力結果をホスト名で表示します。

本パラメータ省略時の動作

ホストの IPv6 アドレスを名前に変換しないでそのまま表示します。

count <count>

<count> で指定した回数だけパケットを送信して終了します。中断したい場合は [Ctrl + C] を入力してください。なお、simple パラメータ指定時の送信回数は最大 **65536** 回となります。

本パラメータ省略時の動作

無限に送信します。ただし、compact パラメータまたは simple パラメータ指定時の送信回数は **5** 回となります。

interval <wait>

<wait> で指定した秒数だけパケットの送出間隔を空けます。1 秒未満については 0.1 秒単位で指定できます。

本パラメータ省略時の動作

送出間隔は 1 秒になります。

preload <preload>

<preload> で指定した数だけパケットをできるだけ速く送信し、通常の動作に戻ります。

本パラメータ省略時の動作

preload 送信しません。

pad-byte <pattern>

送出するパケットを埋める pad バイトを指定します。pad バイトは 16 バイトを上限とします。これはネットワーク上でデータ依存の問題を診断するときには有効です。例えば pad-byte ff はすべて 1 の送出パケットを生成します。

本パラメータ省略時の動作

00 ～ ff でインクリメントしながら pad を生成します。

interface <interface type> <interface number>

指定された interface <interface type> <interface number> のインタフェースからパケットを送出します。

<interface type> <interface number> には以下を指定できます。

- vlan <vlan id>
 <vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。
- loopback 0
- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】
 <loopback id> にはコンフィグレーションコマンド interface loopback で設定したループバックインタフェース ID を指定します。
- mgmt 0 【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

本装置が選択したインタフェースからパケットを送信します。

specific-route

マルチパス経路の宛先の場合に、特定の経路へだけパケットを送出します。パケットの送出インタフェースは source オプションの <address> で指定した IPv6 アドレスが設定されているインタフェースです。

本パラメータ省略時の動作

特定の経路を指定しません。

source <address>

<address> で指定した IPv6 アドレスを出力パケットの送信元アドレスとして使用します。指定できる IPv6 アドレスは本装置に設定されている IPv6 アドレスだけです。

本パラメータ省略時の動作

本装置が選択した送信元 IPv6 アドレスが使用されます。

packetsize <size>

送出するデータのバイト数を指定します。送信パケットのサイズは IPv6 ヘッダの 40 バイトと ICMPv6 ヘッダの 8 バイトにこの値を足したものになります。指定できる値は 1 ～ 65527 です。

本パラメータ省略時の動作

送出するデータのバイト数は 8 バイトになります。

hoplimit <hops>

<hops> で指定した値を IPv6 ヘッダの hops フィールドに設定します。設定可能な値は 1 ～ 255 です。

本パラメータ省略時の動作

64 が設定されます。

<gateway address>

ソースルートのゲートウェイを指定します。最大 8 か所まで指定できます。

本パラメータ省略時の動作

ソースルートゲートウェイを設定しません。

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF を指定します。<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを対象とします。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを対象に 1 応答で 1 行の通常表示となります。

[実行例]

- デフォルト値（試行回数無限，データサイズ 56 バイト，送出間隔 1 秒）でエコーテストします。

図 8-32 デフォルト値での ping ipv6 コマンド実行結果画面

```
>ping ipv6 3ffe:1:100::120
PING6(56=40+8+8 bytes) 3ffe:1:100::1 --> 3ffe:1:100::120
16 bytes from 3ffe:1:100::120, icmp_seq=0 hlim=64 time=0.301 ms
16 bytes from 3ffe:1:100::120, icmp_seq=1 hlim=64 time=0.468 ms
16 bytes from 3ffe:1:100::120, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.45 ms
^C
--- 3ffe:1:100::120 ping6 statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.301/0.406/0.468 ms
>
```

- 試行回数 3 回，データサイズ 120 バイト，応答待ち時間 2 秒でエコーテストします。

図 8-33 試行回数 3 回，データサイズ 120 バイト，応答待ち時間 2 秒の ping ipv6 コマンド実行例

```
>ping ipv6 3ffe:1:100::120 count 3 packetsize 120 interval 2
```

- compact パラメータ指定，試行回数 10 回でエコーテストする。

図 8-34 compact パラメータ指定，試行回数 10 回の ping ipv6 コマンド実行例

```
> ping ipv6 3ffe:1:100::120 compact count 10
PING6(56=40+8+8 bytes) 3ffe:1:100::1 --> 3ffe:1:100::120
!!!!!!!!!!!!
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.301/0.406/0.468 ms
>
```

- simple パラメータ指定，試行回数 100 回，送信間隔 0.5 秒でエコーテストする。

図 8-35 simple パラメータ指定，試行回数 100 回，送信間隔 0.5 秒の ping ipv6 コマンド実行例

```
> ping ipv6 3ffe:1:100::120 simple count 100 interval 0.5
PING6(56=40+8+8 bytes) 3ffe:1:100::1 --> 3ffe:1:100::120
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 packets transmitted, 75 packets received, 25.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.301/0.406/0.468 ms
>
```

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-26 ping ipv6 コマンドのメッセージ一覧

メッセージ	内容
<interface name>: invalid interface name	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name>：指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
Bad/invalid number of packets	count で指定した送信回数が多過ぎます。送信回数を少なくしてください。
bind: Can't assign requested address	指定した IPv6 アドレスは本装置に設定されていません（source オプション時）。
Cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	VRF と同時にホスト名称を指定できません。
failed to get receiving hop limit	受信パケットからホップリミットが取得できませんでした。
failed to get receiving packet information	受信パケットからパケット情報が取得できませんでした。
invalid peername	受信パケットに不正な相手が設定されていました。
invalid source address: <error message>	不正な送信元アドレスが指定されています。 <error message>：エラーメッセージ
No address associated with hostname	ホスト名に対応するアドレスが見つかりませんでした。
packet too short (<recv> bytes) from <host>	指定したホストからのパケット長が短過ぎます。 <recv> 受信したデータ長 <host> ホスト名または IPv6 アドレス
patterns must be specified as hex digits	パターン文字は 16 進数で指定してください（pad-byte オプション時）。

メッセージ	内容
recvmsg: <error message>	ソケットからのデータ受信に失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
sendmsg: <error message>	ソケットへのデータ送信に失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
sendmsg: Message too long	packetize で指定したデータのバイト数が大き過ぎるため送信できません。データのバイト数を小さくしてください。
sendmsg: No buffer space available	packetize で指定したデータのバイト数が大き過ぎるため送信できません。データのバイト数を小さくしてください。
socket: <error message>	ソケットオープンに失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
unknown host <host name>	ホスト名が間違っています。正しいホスト名を入力してください。
unknown protocol icmp	icmp プロトコル情報取得に失敗しました。
wrote <host> <send> chars, ret=<sent>	指定したホストへパケットが送信できません。 <host> ホスト名または IPv6 アドレス <send> 送信するデータ長 <sent> 送信したデータ長

[注意事項]

- ping ipv6 コマンドを中断したい場合は [Ctrl + C] を入力してください。なお、simple パラメータ指定時に中断した場合は、その時点で未受信の echo reply に対応した「応答なし」の表示 "." を中断後に表示するため、「応答なし」の表示の個数が正確ではないことがあります。
- IPv6 は IPv4 と異なり、送信インタフェースに設定されているアドレスが始点アドレスとならない場合があります。
ping ipv6 コマンドによる疎通確認をする場合は、始点アドレスにどのアドレスが選択されているか確認し、疎通ができなければ source パラメータを使用して自装置のインタフェースに設定されているほかの IPv6 アドレスを指定して再度確認してください。
- 他装置と重複している IPv6 アドレス宛に ping ipv6 コマンドを実行した場合、その IPv6 アドレスとは異なる IPv6 アドレスから応答メッセージが返ることがあります。
また、立ち上がり直後のインタフェースの IPv6 アドレス宛に実行した場合も、最初の数秒間だけ異なる IPv6 アドレスから応答メッセージが返ることがあります。
- compact パラメータまたは simple パラメータ指定時は、summary パラメータ、verbose パラメータおよび preload パラメータと同時に指定できません。
- compact パラメータまたは simple パラメータ指定時は、ping の無限回数送信はできません。
- interval を小さくした場合は、送受信されないで「応答なし」の表示となることがあります。そのため、使用環境に応じて調整してください。
- interval を小さくした場合に、コンソールなどの通信速度の遅い端末から本コマンドを実行した場合、表示が遅いため「応答なし」の表示となることがあります。その場合は通信速度の速いリモート運用端末から実行するか、simple または summary パラメータを指定して実行してください。
- interval を小さくした場合に、実際に送信される各パケットの送信間隔については、装置の負荷状態によるため、厳密には interval で指定した時間どおりとはなりません。ping テスト全体としての平均時間で見た場合に interval で指定された送信間隔となるように送信されます。
- simple パラメータは compact パラメータのような送信間隔ごとのタイムアウトはありません。そのため、「応答なし」は、応答がなかった (echo reply に抜けがあった) あとに、あらためて応答を受信したときに、「応答あり」とまとめて一度に表示します。応答がない間はリアルタイムには表示されません。

traceroute ipv6

宛先ホストまで UDP6 メッセージが通ったルート（通ったゲートウェイのルートとゲートウェイ間の応答時間）を表示します。本コマンドは IPv6 専用です。

[入力形式]

```
traceroute ipv6 <host> [numeric] [direct] [verbose]
                    [gateway <gateway address>...] [hoplimit <hops>] [port <port>]
                    [probes <nqueries>] [[specific-route] source <address>]
                    [waittime <time>] [packetsize <size>] 【OS-L3A】
traceroute ipv6 <host> [numeric] [direct] [verbose]
                    [gateway <gateway address>...] [hoplimit <hops>] [port <port>]
                    [probes <nqueries>] [[specific-route] source <address>]
                    [waittime <time>] [packetsize <size>] [/vrf <vrf id>] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

<host>

テスト対象（IP 送信先）の宛先ホスト名、ホスト IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）を指定します。

vrf <vrf id> を指定する場合、<host> には IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）のどちらかだけを指定できます。vrf <vrf id> を指定する場合、<host> には宛先ホスト名を指定できません。【OS-L3SA】

numeric

ゲートウェイのアドレスをホスト名と IPv6 アドレスではなく、IPv6 アドレスだけで表示します。

本パラメータ省略時の動作

ホストの IPv6 アドレスを名前に変換して表示します。

direct

プローブパケットを接続されているネットワーク上のホストに直接送出します。通常のルーティングテーブルを使用しません。本オプションは、経路を持たないインタフェースを使ってホストに traceroute ipv6 を実行する場合に使用できます。

本パラメータ省略時の動作

通常のルーティングテーブルを使用して送信します。

verbose

冗長出力を有効にします。

本パラメータ省略時の動作

TIME_EXCEEDED および UNREACHABLE だけを出力します。

gateway <gateway address>

ソースルートのゲートウェイを指定します。

本パラメータ省略時の動作

ソースルートゲートウェイを設定しません。

hoplimit <hops>

送出されるプローブパケットの最大ホップ数をセットします。

本パラメータ省略時の動作

最大 30 ホップになります。

port <port>

使用する UDP6 パケットのポート番号を指定します。プローブパケットのポート番号は <port>+1 から始まり、プローブパケットごとに 1 ずつ増加します。

本パラメータ省略時の動作

ポート番号は 33434 になります（プローブパケットのポート番号は 33435 から始まります）。

probes <nqueries>

ホップごとの探索の回数を <nqueries> に指定します。

本パラメータ省略時の動作

探索の回数は 3 回になります。

source <address>

送出されるプローブパケットのソースアドレス（送出するアドレス）として、引数の IPv6 アドレス（ホスト名ではなく、数字で指定してください）を用います。複数の IPv6 アドレスを持つホストで、プローブパケットに別のソースアドレスを持たせる場合に使用できます。指定した IPv6 アドレスが、本ホストのインタフェースのアドレスのうちの一つでない場合、エラーが返され何も送出されません。

本パラメータ省略時の動作

本装置が選択した送信元 IPv6 アドレスが使用されます。

specific-route

マルチパス経路の宛先の場合に、一方の経路へだけパケットを送出します。パケットの送出インタフェースは source オプションの <address> で指定した IPv6 アドレスが設定されているインタフェースです。

本パラメータ省略時の動作

特定の経路を設定しません。

waittime <time>

プローブパケットの応答待ち時間を（秒単位で）指定します。

本パラメータ省略時の動作

待ち時間は 5 秒になります。

packetsize <size>

プローブパケットのデータサイズを指定します。0 ～ 11 を指定した場合は 12 として動作します。

本パラメータ省略時の動作

データサイズは 12 になります。

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF を指定してルートを表示します。<vrf id> にはコンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID を指定してください。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークルートを対象とします。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを対象に指定された <host> へのルートを表示します。

[実行例]

図 8-36 tracert ipv6 コマンドの実行結果画面

```
>tracert ipv6 3ffe:1:120::100 numeric
tracert to 3ffe:1:120::100 (3ffe:1:120::100), 30 hops max, 40 byte packets
 1  3ffe:22::100  0.612 ms  *  0.532 ms
 2  3ffe:1:120::100 0.905 ms  0.816 ms  0.807 ms
```

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 8-27 tracert ipv6 コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
bind: Can't assign requested address	指定した IP アドレスは本装置に設定されていません (source オプション時)。
connect: No route to host	指定宛先への経路がありませんでした。
packet too short (<recv> bytes) from <host>	指定したホストからのパケット長が短過ぎます。 <recv> 受信したデータ長 <host> ホスト名または IP アドレス
sendto: <error message>	ソケットへのデータ送信に失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
tracert6: Cannot specify hostname with VRF [OS-L3SA]	VRF と同時にホスト名称を指定できません。
tracert6: No address associated with hostname	ホスト名が間違っています。正しいホスト名を入力してください。
tracert6: socket(ICMPv6): <error message>	icmp ソケットオープンに失敗しました。 <error message> エラーメッセージ
tracert6: Warning: <host> has multiple addresses; using <addr>	指定した <host> は複数のアドレスを持っていましたが、 <addr> を採用しました。 <host> ホスト名 <addr> IP アドレス
tracert6: wrote <host> <send> chars, ret=<sent>	指定したホストへパケットが送信できません。 <host> ホスト名または IP アドレス <send> 送信するデータ長 <sent> 送信したデータ長

[注意事項]

- IPv6 は IPv4 と異なり、送信インタフェースに設定されているアドレスが始点アドレスとならないことがあります。tracert ipv6 コマンドによる中継経路確認をする場合は、始点アドレスにどのアドレスが選択されているか確認し、疎通ができないならば source パラメータを使用して自装置のインタフェースに設定されているほかの IPv6 アドレスを指定して再度確認してください。
- 宛先ホストに対するグローバルホスト経路が存在する場合、そのホストに対して direct パラメータは有効となりません。
- 他装置と重複している IPv6 アドレス宛に tracert ipv6 コマンドを実行した場合、その IPv6 アドレスとは異なる IPv6 アドレスから応答メッセージが返ることがあります。
また、立ち上がり直後数秒以内のインタフェースの IPv6 アドレス宛に実行した場合も、異なる IPv6 アドレスから応答メッセージが返ることがあります。

- 本装置より `traceroute ipv6` コマンド実行中に、本装置上のほかのアプリケーションに対して大量の ICMPv6 エラーメッセージが発行された場合、`traceroute ipv6` コマンドが無応答になったように見えることがあります。そのような場合は、ICMPv6 エラーメッセージの要因となっているほかのアプリケーションを終了させてから `traceroute ipv6` を実行するようにしてください。なお、`verbose` オプションを指定して実行すると、このような場合には、`"failed to get upper layer header"` のメッセージが表示されます。

9

RA

show ipv6 routers

show ipv6 routers

ユニキャストルーティングプログラムが認識している RA 情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 routers {global | interface {vlan <vlan id>| <index> }}
show ipv6 routers [vrf {<vrf id> | all}] global 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の RA 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の RA だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の RA 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲はコンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータの省略時の動作

グローバルネットワークの RA を表示します。

global

RA の動作しているインタフェースと RA で広告している prefix をサマリー表示します。

interface vlan <vlan id>

vlan <vlan id> 指定した場合、指定したインタフェースの詳細情報を表示します。

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

interface<index>

インタフェースに付加されたインデックス番号を指定すれば、当該インタフェースの詳細情報を表示します。

インデックス番号は show ipv6 routers global で表示できます。

[実行例]

図 9-1 RA 情報の表示

```
>show ipv6 routers global
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
#Index Name Prefix
#2 VLAN0010 3ffe:2::/64
#2 VLAN0010 3ffe:1111:2222:3333::/64
#3 VLAN0020 (VRRP ID:10, Status:MASTER) 3ffe:501:811:ff04::/64

>show ipv6 routers interface vlan 10
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Index: 2, Name: VLAN0010
Statistics
  RSin(wait): 0(0), RAout: 0, RAin(invalid): 4(0)
Intervals
  RA Interval: 200-600s (next=219s later), RA Lifetime: 1800s
  Reachable Time: 0ms, NS Interval: 0ms
Managed Config Flag: off, Other Config Flag: off, Hop Limit: 64,
No Advertised Link Address: on, Link MTU: 1280

Prefix ValidLife[s] PrefLife[s] OnLink Autoconfig
3ffe:2::/64 2592000 604800 on on
3ffe:1111:2222:3333::/64 2592000 604800 on on
>
>show ipv6 routers interface vlan 20
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Index: 3, Name: VLAN0020 (VRRP ID:10 ,Status:MASTER)
Statistics
  RSin(wait): 0(0), RAout: 0, RAin(invalid): 2(0)
Intervals
  RA Interval: 200-600s (next=103s later), RA Lifetime: 1800s
  Reachable Time: 0ms, NS Interval: 0ms
Managed Config Flag: off, Other Config Flag: off, Hop Limit: 64,
Advertised Link Address: on, Link MTU: 1280

Prefix ValidLife[s] PrefLife[s] OnLink Autoconfig
3ffe:501:811:ff04::/64 2592000 604800 on on
>
```

[表示説明]

表 9-1 RA 情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Index	インデックス番号	—
Name	インタフェース名称	RA 情報を設定したインタフェース名称。当該インタフェースで VRRP を使用中の場合、以下の表示が追加されます。 (VRRP ID:<Num>, Status:<Status>) <Status>=INIT, BACKUP, MASTER <Num>=1 ~ 4095
Statistics	RA 関連の統計情報	
RSin(wait)	入力された RS パケット数 カッコ内は不正な RS パケット数	—
RAout	出力した RA パケット数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
RAin(invalid)	入力された RA パケット数 カッコ内は不正な RA パケット数	—
Intervals		
RA Interval	広告間隔（最小値—最大値）	next : 次の広告までの時間
RA Lifetime	広告される装置の生存時間	—
ReachableTime	広告される装置の可到達時間	—
NS Interval	広告される装置の再送時間	—
Managed Config Flag:	アドレス管理フラグの設定	on/off
Other Config Flag:	アドレス以外の自動設定有効フラグ	on/off
Hop Limit:	RA で広告している端末が用いるべきホップリミット。	—
No Advertised Link Address:	RA 送信元のリンク層アドレスを広告するかどうかの設定	on/off
Link MTU:	—	MTU 値
Prefix	RA で広告中のプレフィックス	—
ValidLife[s]	広告プレフィックスの最終有効期間	単位 : 秒
PrefLife[s]	広告プレフィックスの推奨有効期間	単位 : 秒
OnLink	広告プレフィックスが同一リンク内に存在するかどうかの設定	on/off
Autoconfig	広告プレフィックスを端末が使用しても良いかどうかの設定	on/off

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 9-2 show ipv6 routers コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	no such interface" <interface type> <interface number>"	指定インタフェース名が不正です。 <interface type> <interface number> : 指定インタフェース
5	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
6	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生元（エラー要因））

[注意事項]

なし

show ipv6 routers

10 IPv6 DHCP サーバ機能

show ipv6 dhcp binding

clear ipv6 dhcp binding

show ipv6 dhcp server statistics

clear ipv6 dhcp server statistics

restart ipv6-dhcp server

dump protocols ipv6-dhcp server

ipv6-dhcp server monitor

no ipv6-dhcp server monitor

set ipv6-dhcp server duid

show ipv6-dhcp server duid

erase ipv6-dhcp server duid

show ipv6 dhcp binding

IPv6DHCP サーバ上の結合情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 dhcp binding [{<prefix> | pool <pool name> | interface vlan <vlan id>}]
[detail]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

```
{<prefix> | pool <pool name> | interface vlan <vlan id>}
```

<prefix>

指定したプレフィックスの結合情報を表示します。

pool <pool name>

指定した <pool name> に結合されたプレフィックスの結合情報を表示します。<pool name> には、コンフィギュレーションで指定した IPv6DHCP アドレスプール設定情報の名称を指定します。

interface vlan <vlan id>

指定した <vlan id> に結合されたプレフィックスの結合情報を表示します。

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6DHCP サーバ上の全結合情報を表示します。

detail

クライアントの DUID 情報を付けた IPv6DHCP サーバ上の結合情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

クライアント DUID を除いた IPv6DHCP サーバ上の結合情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

DUID を除いた IPv6DHCP サーバ上の結合情報を表示します。

[実行例]

図 10-1 IPv6DHCP サーバ上の結合情報のコマンド実行結果画面

```
> show ipv6 dhcp binding
Total: 2 prefixes
<Prefix>                <Lease expiration>    <Type>
3ffe:1234:5678::/48      infinity              Automatic
3ffe:aaaa:1234::/48      06/04/01 11:29:00    Automatic
>
> show ipv6 dhcp binding detail
Total: 2 prefixes
<Prefix>                <Lease expiration>    <Type>
<DUID>
3ffe:1234:5678::/48      infinity              Automatic
00:01:00:01:3e:00:2e:5b:11:22:33:44:55:66
3ffe:aaaa:1234::/48      06/04/01 11:29:00    Automatic
00:01:00:01:3e:00:2e:41:11:22:33:44:55:77
>
```

[表示説明]

表 10-1 show ipv6 dhcp binding コマンドの表示項目

表示項目	意味	表示詳細情報
Prefix	IPv6DHCP サーバによって結合されたプレフィックス	—
Lease expiration	配布満了日時（年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒）ただし無期限の場合は infinity を表示	—
Type	接続種別（Manual/Automatic）	Manual : DUID 指定によって割り当てられた結合情報 Automatic : DUID に any を指定し、指定された範囲の中からサーバによって割り当てられた結合情報
DUID	プレフィックスに結合されたクライアント ID	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-2 show ipv6 dhcp binding コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため、コマンドが失敗しました。
No such interface.	指定された IPv6DHCP サーバインタフェース情報は存在しません。
No such pool.	指定された IPv6DHCP アドレスプール情報は存在しません。
No such Prefix.	指定したプレフィックスの結合情報は存在しません。
Pool check error <pool name>.	指定した IPv6DHCP アドレスプール設定情報の名称の形式に誤りがあります。
Prefix check error <prefix>.	指定したプレフィックスの形式に誤りがあります。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-2 show ipv6 dhcp binding コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

なし

clear ipv6 dhcp binding

IPv6DHCP サーバ上の結合情報を削除します。

[入力形式]

```
clear ipv6 dhcp binding [{<prefix> | pool <pool name> | interface vlan <vlan id>}]
clear ipv6 dhcp binding all
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

{<prefix> | pool <pool name> | interface vlan <vlan id>}

- <prefix >
指定したプレフィックスの結合情報を削除します。
- pool <pool name >
指定した <pool name> に結合されたプレフィックスの結合情報を削除します。<pool name> には、コンフィグレーションで指定した IPv6DHCP アドレスプール設定情報の名称を指定します。
- interface vlan <vlan id>
指定した <vlan id> に結合されたプレフィックスの結合情報を削除します。
<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

all
IPv6DHCP サーバ上の全結合情報を削除することを明示的に指定します。IPv6DHCP サーバ上の全結合情報を削除します。

すべてのパラメータ省略時の動作
IPv6DHCP サーバ上の全結合情報を削除します。

[実行例]

図 10-2 IPv6DHCP サーバの結合情報削除コマンド実行結果画面

```
> clear ipv6 dhcp binding
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

配布プレフィックスに対する経路自動設定機能を使用している場合、結合情報の削除によって該当経路宛の通信ができなくなります。

[応答メッセージ]

表 10-3 clear ipv6 dhcp binding コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため、コマンドが失敗しました。

メッセージ	内容
No such interface.	指定された IPv6DHCP サーバインタフェース情報は存在しません。
No such pool.	指定 IPv6DHCP アドレスプール設定情報は存在しません。
No such Prefix.	指定したプレフィックスの結合情報は存在しません。
Pool check error <pool name>.	指定したホスト IPv6DHCP アドレスプール設定情報の名称の形式に誤りがあります。
Prefix check error <prefix>.	指定したプレフィックスの形式に誤りがあります。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが <code>ipv6 dhcp</code> コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-3 clear ipv6 dhcp binding コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

コンフィギュレーションで `ipv6 dhcp server static-route-setting` を設定していた場合、本コマンドで削除したバインディング情報に該当する、自動設定された経路情報も削除されます。

show ipv6 dhcp server statistics

IPv6DHCP サーバの統計情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 dhcp server statistics [{interface vlan <vlan id> | all}]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

{interface vlan <vlan id> | all}

interface vlan <vlan id>

指定した <vlan id> の IPv6DHCP サーバ上の統計情報を表示します。

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

all

Interface すべての IPv6DHCP サーバ上の統計情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6DHCP サーバ上の統計情報だけを表示します。

[実行例]

図 10-3 IPv6DHCP サーバ統計情報表示コマンド実行結果画面

```

> show ipv6 dhcp server statistics
  < DHCP Server use statistics >
    prefix pools           :20
    automatic prefixes     :50
    manual prefixes        :4
    expired prefixes       :3
    over pools requests    :0
    discard packets        :0
  < Receive Packets >
    SOLICIT                 :54
    REQUEST                 :54
    RENEW                   :54
    REBIND                  :0
    INFORMATION-REQUEST    :0
    CONFIRM                 :0
    RELEASE                 :0
    DECLINE                 :0
    RELAY-FORW              :0
  < Send Packets >
    ADVERTISE               :54
    REPLY                   :108
    RELAY-REPL              :0
  < Server DUID >
    00:01:00:01:3e:00:2e:22:11:22:33:44:55:01
>

> show ipv6 dhcp server statistics all
  < DHCP Server use statistics >
    prefix pools           :20
    automatic prefixes     :50
    manual prefixes        :4
    expired prefixes       :3
    over pools requests    :0
    discard packets        :0
  < Receive Packets >
    SOLICIT                 :54
    REQUEST                 :54
    RENEW                   :54
    REBIND                  :0
    INFORMATION-REQUEST    :0
    CONFIRM                 :0
    RELEASE                 :0
    DECLINE                 :0
    RELAY-FORW              :0
  < Send Packets >
    ADVERTISE               :54
    REPLY                   :108
    RELAY-REPL              :0
  < Server DUID >
    00:01:00:01:3e:00:2e:22:11:22:33:44:55:01

  < Interface >
    DISCARD SOLICIT REQUEST RENEW REBIND INFO-REQ CONFIRM
    RELEASE DECLINE RELAY-FORW ADVERTISE REPLY RELAY-REPL
  vlan 10:
    0        2        2        4        0        0        0
    1        0        0        2        6        0
  vlan 20:
    0        2        2        4        0        0        0
    1        0        0        2        6        0
>

```

```

> show ipv6 dhcp server statistics interface vlan 10
< Interface >
  DISCARD    SOLICIT    REQUEST    RENEW    REBIND    INFO-REQ    CONFIRM
  RELEASE    DECLINE    RELAY-FORW ADVERTISE REPLY      RELAY-REPL
vlan 10:
  0           2          2          4          0          0           0
  1           0          0          2          6          0
>

```

[表示説明]

表 10-4 show ipv6 dhcp server statistics コマンドの表示項目

表示大項目	表示小項目	意味
DHCP Server use statistics	prefix pools	配布可能なプレフィックス数
	automatic prefixes	自動配布プレフィックス数
	manual prefixes	固定配布プレフィックス数
	expired prefixes	配布終了数
	over pools requests	配布可能なプレフィックス数の不足検出数
	discard packets	廃棄メッセージ数
Receive Packets	SOLICIT	SOLICIT メッセージ受信数
	REQUEST	REQUEST メッセージ受信数
	RENEW	RENEW メッセージ受信数
	REBIND	REBIND メッセージ受信数
	INFORMATION-REQUEST	INFORMATION-REQUEST メッセージ受信数
	CONFIRM	CONFIRM メッセージ受信数
	RELEASE	RELEASE メッセージ受信数
	DECLINE	DECLINE メッセージ受信数
Send Packets	RELAY-FORW	RELAY-FORW メッセージ受信数
	ADVERTISE	ADVERTISE メッセージ送信数
	REPLY	REPLY メッセージ送信数
	RELAY-REPL	RELAY-REPL メッセージ送信数
Server DUID	—	自装置の DUID
Interface	DISCARD	インタフェースごと廃棄メッセージ数
	SOLICIT	インタフェースごと SOLICIT メッセージ受信数
	REQUEST	インタフェースごと REQUEST メッセージ受信数
	RENEW	インタフェースごと RENEW メッセージ受信数
	REBIND	インタフェースごと REBIND メッセージ受信数
	INFO-REQ	インタフェースごと INFORMATION-REQUEST メッセージ受信数
	CONFIRM	インタフェースごと CONFIRM メッセージ受信数

表示大項目	表示小項目	意味
	RELEASE	インタフェースごと RELEASE メッセージ受信数
	DECLINE	インタフェースごと DECLINE メッセージ受信数
	RELAY-FORW	インタフェースごと RELAY-FORW メッセージ受信数
	ADVERTISE	インタフェースごと ADVERTISE メッセージ送信数
	REPLY	インタフェースごと REPLY メッセージ送信数
	RELAY-REPL	インタフェースごと RELAY-REPL メッセージ送信数

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-5 show ipv6 dhcp server statistics コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため、コマンドが失敗しました。
No such interface.	指定された IPv6DHCP サーバインタフェース情報は存在しません。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-5 show ipv6 dhcp server statistics コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

- IPv6DHCP サーバ情報のコンフィグレーションを変更した場合は、Interface ごとの統計情報はリセットされます。
- IPv6DHCP サーバコンフィグレーションの prefix-delegation 情報で指定したローカルプール名のプレフィックス情報が、表示項目の prefix pools で表示される配布可能なプレフィックス数の対象となります。

clear ipv6 dhcp server statistics

IPv6DHCP サーバの統計情報をリセットします。

[入力形式]

clear ipv6 dhcp server statistics

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 10-4 IPv6DHCP サーバの統計情報リセットコマンド実行結果画面

> clear ipv6 dhcp server statistics
>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-6 clear ipv6 dhcp server statistics コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため、コマンドが失敗しました。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-6 clear ipv6 dhcp server statistics コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

なし

restart ipv6-dhcp server

IPv6DHCP サーバデーモンプロセスを再起動します。

[入力形式]

```
restart ipv6-dhcp server [ -f ][ core-file ]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

再起動確認メッセージを出力しないで、IPv6DHCP サーバプログラムを再起動します。

本パラメータ省略時の動作

確認メッセージを出力します。

core-file

再起動時に IPv6DHCP サーバプログラムのコアファイル（dhcp6_server.core）を出力します。

本パラメータ省略時の動作

コアファイルを出力しません。

すべてのパラメータ省略時の動作

再起動確認メッセージを出力したあと、IPv6DHCP サーバプログラムを再起動します。

[実行例]

図 10-5 IPv6DHCP サーバプログラム再起動コマンド実行結果画面

```
> restart ipv6-dhcp server
DHCPv6 Server program restart OK? (y/n):y
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-7 restart ipv6-dhcp server コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。IPv6DHCP サーバプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。
dhcp6_server failed to terminate.	IPv6DHCP サーバの本コマンドによる再起動に失敗しました。コマンドを再実行してください。

メッセージ	内容
dhcp6_server has already stopped.	IPv6DHCP サーバプログラムがすでに停止しているため、本コマンドが失敗しました。IPv6DHCP サーバプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待つて、コマンドを再実行してください。
dhcp6_server restarted after termination: old pid <pid>, new pid <pid>	本コマンド実行中に PID が変更されたため、コマンドが失敗しました。IPv6DHCP サーバプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待つて、コマンドを再実行してください。 <pid> プロセス ID
dhcp6_server signaled but still running, waiting 6 seconds more.	本コマンドによって、IPv6DHCP サーバを再起動中です。しばらくお待ちください。
dhcp6_server still running, sending a kill signal.	本コマンドによる再起動のために IPv6DHCP サーバプログラムに Kill シグナルを送信中です。しばらくお待ちください。
dhcp6_server still running, sending another terminate signal.	本コマンドによる再起動のために、IPv6DHCP サーバプログラムに terminate シグナルを再送中です。しばらくお待ちください。
Input data error.	入力データが誤っています。y/n で入力してください。
pid file <file name> mangled!	IPv6DHCP サーバプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> PID ファイル名
pid in file <file name> unreasonably small (<pid>)	IPv6DHCP サーバプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> PID ファイル名 <pid> PID ファイル中のプロセス ID
program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> エラーメッセージ（発生元（エラー要因））
Canceled dhcp6_server restart command.	IPv6DHCP サーバの本コマンドがユーザによってキャンセルされました。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-7 restart ipv6-dhcp server コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

1. core 出力ファイル : /usr/var/core/dhcp6_server.core
2. restart ipv6-dhcp server コマンドで再起動した場合、バインディング情報エントリは保持されます。バインディング情報のクリアには clear ipv6 dhcp binding コマンドを使用してください。ただし、その他の要因（ソフトウェアのアバートなど）で再起動した場合はエントリは保持されません。

dump protocols ipv6-dhcp server

IPv6DHCP サーバプログラムで採取しているサーバのログ，およびパケットの送受信ログをファイルへ出力します。

[入力形式]

dump protocols ipv6-dhcp server

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 10-6 IPv6DHCP サーバのログ出力コマンド実行結果画面

> dump protocols ipv6-dhcp server
>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-8 dump protocols ipv6-dhcp server コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため，コマンドが失敗しました。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。 しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-8 dump protocols ipv6-dhcp server コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

サーバのログは常時採取，パケットの送受信ログは開始要求があったときだけ採取します。

出力ファイル：/usr/var/dhcp6/dhcp6_server.trc

pvp6-dhcp server monitor

IPv6DHCP サーバで送受信するパケットの送受信ログの採取を開始します。

[入力形式]

ipv6-dhcp server monitor

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 10-7 IPv6DHCP サーバの送受信パケットログ採取開始コマンド実行結果画面

```
> ipv6-dhcp server monitor
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-9 ipv6-dhcp server monitor コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため、コマンドが失敗しました。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-9 ipv6-dhcp server monitor コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている ipv6 dhcp コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

パケットログを収集するには、本コマンドを実行した後、dump protocols ipv6-dhcp server コマンドを実行してください。

no ipv6-dhcp server monitor

IPv6DHCP サーバプログラムでのパケットの送受信ログの採取を停止します。

[入力形式]

no ipv6-dhcp server monitor

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 10-8 IPv6DHCP サーバの送受信パケットログ採取停止コマンド実行結果画面

```
> no ipv6-dhcp server monitor
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-10 no ipv6-dhcp server monitor コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
dhcp6_server doesn't seem to be running.	IPv6DHCP サーバが起動していないため、コマンドが失敗しました。
Now another user is using ipv6 dhcp command, please try again.	ほかのユーザが ipv6 dhcp コマンドを使用中です。しばらくしてから再実行してください。

注 「表 10-10 no ipv6-dhcp server monitor コマンドの応答メッセージ一覧」に記載されている **ipv6 dhcp** コマンドは以下のコマンドになります。

- show ipv6 dhcp binding
- clear ipv6 dhcp binding
- show ipv6 dhcp server statistics
- clear ipv6 dhcp server statistics
- restart ipv6-dhcp server
- dump protocols ipv6-dhcp server
- ipv6-dhcp server monitor
- no ipv6-dhcp server monitor

[注意事項]

なし

set ipv6-dhcp server duid

装置内メモリ上の IPv6DHCP サーバ DUID ファイルを設定します。

[入力形式]

set ipv6-dhcp server duid <duid>

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

<duid>

装置に設定するサーバ DUID を指定します。

[実行例]

図 10-9 IPv6DHCP サーバ DUID ファイル設定コマンド実行結果画面

```
> set ipv6-dhcp server duid 00:01:00:01:ff:00:10:00:11:22:33:44:55:01
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-11 set ipv6-dhcp server duid コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Access failure to the active DUID file.	運用系 DUID ファイルへのアクセスが失敗しました。
Invalid DUID.	DUID の値が無効です。DUID を確認してから再実行してください。

[注意事項]

- DUID は原則的に装置が自動で生成します。ほかの IPv6DHCP サーバをリブレースする際に、サーバ DUID を変えないで引き継ぎたいなど、任意の DUID を使う必要がある場合以外は本コマンドを使用しないでください。
- 本コマンドで設定した DUID は以下のタイミングで適用されます。DUID の変更は IPv6DHCP サーバの変更と等しいため、明示的に IPv6DHCP サーバの再起動を行うことを推奨します。
 - IPv6DHCP サーバコンフィグレーションの変更
 - restart ipv6-dhcp server コマンドによる IPv6DHCP サーバの再起動
 - 装置の再起動
- 本コマンドで DUID を設定する場合は、設定する DUID が将来にわたってネットワーク上で一意の値となるように注意してください。

show ipv6-dhcp server duid

装置内メモリ上の IPv6DHCP サーバ DUID ファイルを表示します。

[入力形式]

show ipv6-dhcp server duid

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 10-10 IPv6DHCP サーバ DUID ファイル表示コマンド実行結果画面

> show ipv6-dhcp server duid
 < Server DUID file(Active) >
 00:01:00:01:ff:00:10:00:11:22:33:44:55:01
>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 10-12 show ipv6-dhcp server duid コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Access failure to the active DUID file.	運用系 DUID ファイルへのアクセスが失敗しました。
Active DUID file doesn't exist.	運用系 DUID ファイルが存在しません。本装置では IPv6DHCP サーバの DUID は設定されていません。

[注意事項]

なし

erase ipv6-dhcp server duid

装置内メモリ上の IPv6DHCP サーバ DUID ファイルを削除します。

【入力形式】

```
erase ipv6-dhcp server duid
```

【入力モード】

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

【パラメータ】

なし

【実行例】

図 10-11 IPv6DHCP サーバ DUID ファイル削除コマンド実行結果画面

```
> erase ipv6-dhcp server duid
>
```

【表示説明】

なし

【通信への影響】

なし

【応答メッセージ】

表 10-13 erase ipv6-dhcp server duid コマンドの応答メッセージ一覧

メッセージ	内容
Access failure to the active DUID file.	運用系 DUID ファイルへのアクセスが失敗しました。
Active DUID file doesn't exist.	運用系 DUID ファイルが存在しません。本装置では IPv6DHCP サーバの DUID は設定されていません。

【注意事項】

本コマンドで DUID を削除した場合、IPv6DHCP サーバは以下のタイミングで新しい DUID を生成します。

- IPv6DHCP サーバコンフィグレーションの変更
- restart ipv6-dhcp server コマンドによる IPv6DHCP サーバの再起動
- 装置の再起動

11 IPv6 ルーティングプロトコル

show ipv6 route

clear ipv6 route

show ipv6 entry

show ipv6 rip

clear counters rip ipv6-unicast

show ipv6 ospf

clear ipv6 ospf

show ipv6 bgp

clear ipv6 bgp

show ipv6 static

clear ipv6 static-gateway

show ipv6 vrf 【OS-L3SA】

show ipv6 interface ipv6-unicast

debug ipv6

show ipv6 route

ルーティングテーブルで保持する経路情報を表示します。

ルーティングテーブルには、ユニキャストルーティングプロトコルで学習した経路情報があります。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ipv6 route {[all-routes] [-FSimpaPTAscB] | [brief]}
                  [<protocol>] [<prefix>[/<prefixlen>] longer-prefixes]
show ipv6 route [all-routes] [<prefix>[/<prefixlen>]]
show ipv6 route [<protocol>] [<prefix>[/<prefixlen>]] summary
```

【OS-L3SA】

```
show ipv6 route {[all-routes] [-FSimpaPTAscB] | [brief]} [vrf {<vrf id> | all}]
                  [<protocol>] [<prefix>[/<prefixlen>] longer-prefixes]
show ipv6 route [all-routes] [vrf {<vrf id> | all}] [<prefix>[/<prefixlen>]]
show ipv6 route [vrf {<vrf id> | all}] [<protocol>] [<prefix>[/<Prefixlen>]]
                  summary
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

all-routes

代替経路を含め、すべての経路情報を標準形式 (= -Smpai 指定) で表示します。

表示形式はオプション (-FSimpaPTAscB) を指定すれば変更できます。

-F

経路情報をフル形式で表示します (= -PTAslicB 指定)。

-S

経路情報を最少形式で表示します (宛先ネットワーク, 次ホップアドレスだけ表示)。

-i

送出インタフェースの名称を表示します。

-m

経路情報のメトリック (Metric, Metric2) を表示します。

-p

経路情報の学習元プロトコルを表示します。

-a

経路情報のエージング情報を表示します。

-P

経路情報のディスタンス値 (Distance, Distance2, Distance3) を表示します。

-T

経路情報のタグ情報を表示します。

-A

経路情報の AS パス情報を表示します。

-s

経路情報の状態を表示します。

-c

経路情報の Community 属性を表示します。

-B

経路情報の Local_Pref 属性を表示します。

brief

経路情報を簡易表示します。

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の経路情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の経路情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の経路情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの経路情報を表示します。

<protocol>

以下の種別ごとに経路情報を表示します。

<Protocol> には以下の種別が指定できます。

- connected : 直結経路
- kernel : カーネルから学習した経路
- default : BGP4+ デフォルト経路
- ospf : OSPFv3 の全経路表示

ospf を指定した場合は、以下の種別を指定できます。ただし、種別指定後に summary 指定した場合は、OSPF 全体の情報を表示します。

(入力例 ospf inter-area)

- intra-area : エリア内経路
- inter-area : エリア間経路
- external : AS 外経路
- ospf_ase : OSPFv3 の AS 外経路
- rip : RIPng 経路
- bgp : BGP4+ 経路
- static : スタティック経路
- summary_routes : 集約経路
- extra-vrf : 他 VRF またはグローバルネットワークからインポートされた経路 【OS-L3SA】

<prefix>[/<prefixlen>]

<prefix>[/<prefixlen>] 指定に一致した経路の詳細情報を表示します。

<prefix>

宛先アドレスをコロン記法で指定してください。

<prefixlen>

プレフィックス長を 0 ～ 128 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

指定した <prefix> に最長一致 <longest-match> した経路の詳細情報を表示します。

longer-prefixes

<prefix>[/<prefixlen>] で宛先ネットワークを指定した場合、指定した宛先ネットワークに含まれるすべての経路情報を表示します。

<prefixlen> を省略した場合、指定した <prefix> までのフィルタリングアドレスとして経路情報を表示します。

(例) 3ffe:811:: と入力した場合は、3ff:811::/32 の経路情報を表示します。

summary

各プロトコルが保有するアクティブ経路数と非アクティブ経路数を表示します。

アクティブ経路数はフォワーディングテーブルに登録対象となる経路数を示します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのアクティブ経路（フォワーディングテーブルに登録対象となる経路）情報を標準形式（= -Smpai 指定）で表示します。

表示形式はオプション（-FSimpaPTAscB）を指定すれば変更できます。

[実行例] show ipv6 route {[all-routes] [-FSimpaPTAscB] | [brief]} [vrf {<vrf id> | all}]
[<protocol>][<prefix>[/<prefixlen>] longer-prefixes] の例

図 11-1 標準形式でのアクティブ経路情報の表示

```
>show ipv6 route
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Total: 13 routes
Destination                                Next Hop
      Interface      Metric  Protocol  Age
::1/128                                ::1
      localhost      0/0      Connected 3h 45m
3ffe:501:811:ff01::/64                  3ffe:501:811:ff01::1
      vlan10         0/0      Connected 2h 0m
:
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、2 番目以降のパスは NextHop, Interface だけ表示します。

図 11-2 簡易形式でのアクティブ経路情報の表示

```
>show ipv6 route brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Total: 13 routes
Destination                                Next Hop                                Protocol
::1/128                                ::1                                Connected
3ffe:501:811:ff01::/64                  3ffe:501:811:ff01::1              Connected
3ffe:501:811:ff01::1/128                ::1                                Connected
4fde:3a11:ffff:1032::/64                fe80::260:97ff:feba:19cf%VLAN0010 BGP4+
4fde:3ea0:30fa:9b01:5041::/80           fe80::280:bcff:fe02:563d%VLAN0010 BGP4+
4ffe:327b:4502:bc00:2403:1020:2100:3241/128 ::1                                Connected
:
>
```

図 11-3 フル形式でのアクティブ経路情報の表示

```

> show ipv6 route -F
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Total: 15 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
::1/128
  localhost      0/0    Connected 3h 46m Distance: 0/0/0, Tag : 0, AS-Path:
IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -, <NoAdvise Int Active Retain>
3ffe:501:811:ff01::/64                    3ffe:501:811:ff01::1
  VLAN0010      0/0    Connected 2h 1m Distance: 0/0/0, Tag : 0, AS-Path:
IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -, <Int Active Retain>
3ffe:501:811:ff01::1/128                  ::1
  localhost      0/0    Connected 2h 25m Distance: 0/0/0, Tag : 0, AS-Path:
IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -, <NoAdvise Int Active Retain>
3ffe:501:811:ff02::/64                    3ffe:501:811:ff02::1
  VLAN0010      0/0    Connected 2h 1m Distance: 0/0/0, Tag : 0, AS-Path:
IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -, <Int Active Retain>
:
3ffe:501:811:ff08::/64                    fe80::200:87ff:fed0:e792%VLAN0001
  VLAN0010      3/0    RIPng     10s    Distance: 100/0/0, Tag : 0, AS-Path:
IGP (Id 1), Communities: -, Localpref: -, <Int Active Gateway>
3ffe:501:811:ff40::/64                    fe80::200:87ff:fed0:e792%VLAN0001
  VLAN0010      3/0    BGP4      10s    Distance: 0/0/0, Tag : 0, AS-Path:
100 IGP (Id 2), Communities: 100:200 1200:300, Localpref: 100, <Int Active
Gateway>
>

```

図 11-4 全 VRF 経路情報の表示【OS-L3SA】

```

>show ipv6 route vrf all
Date 2011/12/20 12:00:00 UTC
VRF: global Total: 3 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
::1/128
  localhost      0/0    Connected 3h 45m
3ffe:501:811:ff01::/64                    3ffe:501:811:ff01::1
  VLAN0010      0/0    Connected 2h 0m
3ffe:501:811:ff01::1/128                  ::1
  localhost      0/0    Connected 12s

VRF: 5 Total: 3 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
::1/128
  localhost      0/0    Connected 3h 45m
3ffe:601:811:ff01::/64                    3ffe:601:811:ff01::1
  VLAN0011      0/0    Connected 2h 0m
3ffe:601:811:ff01::1/128                  ::1
  localhost      0/0    Connected 12s

VRF: 20 Total: 3 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
::1/128
  localhost      0/0    Connected 3h 45m
3ffe:701:811:ff01::/64                    3ffe:701:811:ff01::1
  VLAN0012      0/0    Connected 2h 0m
3ffe:701:811:ff01::1/128                  ::1
  localhost      0/0    Connected 2h 3m
>

```

図 11-5 RIPng で学習したアクティブ経路情報の表示

```
>show ipv6 route rip
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 1 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
3ffe:501:811:ff05::/64                    fe80::200:87ff:fed0:e792%VLAN0010
  VLAN0010       3/0      RIPng     12s
>
```

図 11-6 特定ネットワーク（3ffe:501:811:ff05::/64）に含まれるアクティブ経路情報の表示

```
>show ipv6 route 3ffe:501:811:ff05::/64 longer-prefixes
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Total: 1 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
3ffe:501:811:ff05::/64                    fe80::200:87ff:fed0:e792%VLAN0010
  VLAN0010       3/0      RIPng     24s
>
```

図 11-7 代替経路を含む全経路情報の表示

```
>show ipv6 route all-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
Total: 13 routes
Destination                                Next Hop
  Interface      Metric  Protocol  Age
*> ::1/128
  localhost      0/0      Connected  3h 48m
*> 3ffe:501:811:ff01::/64
  VLAN0010       0/0      Connected  2h 3m
*> 3ffe:501:811:ff01::1/128
  localhost      0/0      Connected  2h 27m
*> 3ffe:501:811:ff02::/64
  VLAN0010       0/0      Connected  2h 3m
:
```

[表示説明]

表 11-1 ルーティングテーブルで保持する経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total xxx routes 【OS-L3SA】	VRF 内の経路数	xxx : VRF 内の経路数
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報 r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】 > active : 経路選択によって選択された経路情報
Total	経路数	—
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出インタフェース名称	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Metric	経路のメトリック	• xxx/yyy : xxx : 第 1 メトリック値 yyy : 第 2 メトリック値 • Protocol が OSPFv3 ext1 または OSPFv3 ext2 の場合は、TYPE により以下を表示します。 TYPE1 の場合 第 1 メトリック値=メトリック値 +Cost 値 第 2 メトリック値= "-" を表示 TYPE2 の場合 第 1 メトリック値=メトリック値 第 2 メトリック値= Cost 値 • Protocol が OSPFv3 intra または OSPFv3 inter の場合は、以下の表示となります。 第 1 メトリック値= Cost 値 第 2 メトリック値= "-" を表示
Protocol	経路の学習元プロトコル	Connected : 直結経路 Kernel : カーネルから学習した経路 (ユニキャストルーティングプログラムのリスタートにより一時的に作成される経路) Default : BGP4+ デフォルト経路 RIPng : RIPng 経路 BGP4+ : BGP4+ 経路 OSPFv3 intra : OSPFv3 のエリア内経路 OSPFv3 inter : OSPFv3 のエリア間経路 OSPFv3 ext1 : OSPFv3 の AS 外経路 (TYPE1) OSPFv3 ext2 : OSPFv3 の AS 外経路 (TYPE2) Static : スタティック経路 Summary : 集約経路 Extra-VRF : 他 VRF またはグローバルネットワークからインポートされた経路 【OS-L3SA】 Any : その他
Age	経路のエージング時間	経過日数および時間 : xxxxd : 日 (100 日 ~ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間 ~ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分 ~ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒 ~ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ~ 59 秒)
Distance	経路のディスタンス	xxx/yyy/zzz : • xxx : 第 1 ディスタンス値 • yyy : 第 2 ディスタンス値 • zzz : 第 3 ディスタンス値
Tag	経路のタグ	—
AS Path	経路の AS パス	xxx(Id yyy) : • xxx : IGP / EGP / Incomplete • yyy : show ipv6 bgp paths で表示される AS パスの ID 番号

表示項目	意味	表示詳細情報
Communities	経路の Community 属性	Community 属性を表示します。 no-advertise no-export local-AS xx : yy ・ xx : AS 番号 ・ yy : community id その他 : 16 進表示 情報が無い場合は "-" を表示します。
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	情報が無い場合は "-" を表示します。
<...>	経路の状態	NotInstall (フォワーディングテーブルに登録しない経路)
		NoAdvise (広告対象外経路)
		Int (内部経路)
		Ext (外部経路)
		Pending (RIPng のホールドダウン処理により、一時的に経路広告を抑止している経路)
		Delete (削除された経路)
		Hidden (無効扱いされた経路)
		OnList (各ルーティングプロトコルに対して経路変更を通知中の状態)
		Retain (インタフェースアップ中は常に active 状態として保持される経路)
		Gateway (フォワーディングに使用される経路)
		Reject (フォワーディングを unreachable として拒否する経路)
		Active (有効経路)
		Suppressed (ルート・フラップ・ダンプニング機能での抑止中経路)
		Remote (リモートゲートウェイ経路)
		Dhcp (IPv6DHCP サーバが端末に割り当てた prefix に対する経路)
		Stale (グレースフルリスタート機能での stale 経路)
		Delay (経路削除保有機能で削除保留されている経路)

[実行例] show ipv6 route [all-routes] [vrf {<vrf id> | all}] <prefix>[/<prefixlen>] の例

● 特定ネットワーク（3ffe:200:1024::/64）宛のアクティブ経路を詳細表示します。

図 11-8 特定経路情報の詳細表示（1）

```
>show ipv6 route 3ffe:200:1024::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Route codes: * = active, + = changed to active recently
              ' ' = inactive, - = changed to inactive recently
              r = RIB failure

Route 3ffe:200:1024::/64
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>

* NextHop 3ffe:200:1024:0:1122:33ff:fe44:5566, Interface: VLAN0010
  Protocol <Static>
  Source Gateway ----
  Metric/2 : 0/0
  Distance/2/3: 0/0/0
  Tag : 0, Age : 2h 34m
  AS Path : IGP (Id 1)
  Communities: -
  Localpref: -
  RT State: <Int Active Retain>
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、2 番目以降のパスは NextHop, Interface だけ表示します。

● 特定の宛先（3ffe:501:811:100::1）に最長一致（longest match）するアクティブ経路を詳細表示します。

図 11-9 特定経路情報の詳細表示（2）

```
>show ipv6 route 3ffe:501:811:100::1
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Route codes: * = active, + = changed to active recently
              ' ' = inactive, - = changed to inactive recently
              r = RIB failure

Route 3ffe:501:811:100::/64
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>

* NextHop 3ffe:501:811:100:0:33ff:fe44:5566, Interface: VLAN0010
  Protocol <Static>
  Source Gateway ----
  Metric/2 : 0/0
  Distance/2/3: 0/0/0
  Tag : 0, Age : 2h 34m
  AS Path : IGP (Id 1)
  RT State: <Int Active Retain>
>
```

[表示説明]

表 11-2 特定経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Route	宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。

表示項目	意味	表示詳細情報
Entries	当該経路の登録エントリ数	—
Announced	当該経路を広告した相手の数	—
Depth	Radix Tree の底からの距離	—
<...>	経路の状態	show ipv6 route の <...> の項参照
Route codes	経路情報の状態	* : アクティブ経路
		+ : 最近アクティブに変更された経路
		- : 最近非アクティブに変更された経路
		' ' : 非アクティブ経路
		r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【OS-L3SA】
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出するインタフェースの名称	—
Source Gateway	ゲートウェイアドレス	—
Protocol	経路の学習元プロトコル	show ipv6 route の protocol の項参照
Distance/2/3	経路のディスタンス	xxx/yyy/zzz : • xxx : 第 1 ディスタンス値 • yyy : 第 2 ディスタンス値 • zzz : 第 3 ディスタンス値
Metric/2	経路のメトリック	show ipv6 route の Metric の項参照
Tag	経路のタグ	—
Age	経路のエージング時間	show ipv6 route の Age の項参照
AS Path	経路の AS パス	show ipv6 route の ASPath の項参照
Communities	経路の Community 属性	show ipv6 route の Communities の項参照
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	show ipv6 route の Localpref の項参照
RT State	経路の状態	上記 <...> 参照

[実行例] show ipv6 route [vrf {<vrf id> | all}] [<protocol>] [<prefix>[/<prefixlen>]] summary
の例

図 11-10 各プロトコルで学習した経路数の表示（プロトコル単位）

```
>show ipv6 route summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Protocol      Active Routes  InActive Routes
Connected     13             0
Kernel        0             0
Default       0             0
OSPFv3        20             0
  intra-area   8             0
  inter-area   0             0
  external-1   12            0
  external-2   0             0
RIPng         1             0
BGP4+         100            0
Static        0             0
Summary       0             0
Extra-VRF     0             0
Total         134            0
>
```

図 11-11 RIPng で学習した経路数の表示

```
>show ipv6 route rip summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Protocol      Active Routes  InActive Routes
RIPng         4             0
>
```

図 11-12 特定ネットワーク（3ffe:501:811:ff05::/64）に含まれる経路数の表示

```
>show ipv6 route 3ffe:501:811:ff05::/64 summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Protocol      Active Routes  InActive Routes
Connected     3             0
Kernel        0             0
Default       0             0
OSPFv3        0             0
  intra-area   0             0
  inter-area   0             0
  external-1   0             0
  external-2   0             0
RIPng         0             0
BGP4+         0             0
Static        0             0
Summary       0             0
Extra-VRF     0             0
Total         3             0
>
```

[表示説明]

表 11-3 各プロトコルで学習した経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Protocol	学習元プロトコル名称	Connected：直結経路 Kernel：カーネルから学習した経路（ユニキャストルーティングプログラムのリスタートにより一時的に作成される経路）

表示項目	意味	表示詳細情報
		Default : BGP4+ デフォルト経路
		OSPFv3 : OSPFv3 の全経路数 • intra-area : エリア内の経路数 • inter-area : エリア間の経路数 • external-1 : AS 外経路 (TYPE1) の経路数 • external-2 : AS 外経路 (TYPE2) の経路数
		RIPng : RIPng 経路
		BGP4+ : BGP4+ 経路
		Static : スタティック経路
		Summary : 集約経路
		Extra-VRF : 他 VRF またはグローバルネットワークからインポートされた経路 【OS-L3SA】
		Total : 経路数の合計 (各プロトコル経路数の合計値)
Active Routes	アクティブ経路数	フォワーディングテーブルに登録対象となる経路数
InActive Routes	非アクティブ経路数	フォワーディングテーブルに登録対象外となる経路数 (代替経路含む)

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-4 show ipv6 route コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	linklocal address is not displayed	リンクローカルアドレスは表示されません。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	no route <prefix>	指定ネットワークが存在しません。 <prefix> : プレフィックス
6	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
7	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

clear ipv6 route

H/W のフォワーディングエントリをいったんクリアし、ユニキャストルーティングプログラムが保有するルーティングエントリを再登録します。

[入力形式]

```
clear ipv6 route { * | <prefix>[/<prefixlen>] } 【OS-L3A】
clear ipv6 route [vrf {<vrf id> | all}] { * | <Prefix>[/<Prefixlen>] } 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の経路を対象とします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の経路だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF を対象にします。<vrf id> の指定範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの経路を対象とします。

*

すべての経路情報を更新します。

<prefix>[/<prefixlen>]

<prefix>/<prefixlen> で宛先ネットワークを指定した場合、指定した宛先ネットワークに含まれる経路情報を更新します。<prefix> には宛先アドレスを宛先アドレスをコロン記法で指定してください。

<Prefixlen>

プレフィックス長を 0 ～ 128 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

指定した <prefix> に最長一致 <longest-match> した経路の詳細情報を更新します。

なお、指定ネットワークにループバックアドレスは指定できません。

[実行例]

図 11-13 すべての経路情報の更新

```
>clear ipv6 route *
>
```

図 11-14 特定ネットワーク宛の経路情報の更新

```
>clear ipv6 route 3ffe:811:172::10/64
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

H/W のフォワーディングエントリをクリアし、ユニキャストルーティングプログラムが保有するルーティングエントリを再登録するため、一時的に通信が停止する場合があります。

[応答メッセージ]

表 11-5 clear ipv6 route コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal parameter class -- <parameter>	指定アドレスの経路をクリアできません。 <parameter> : 指定パラメータ名
3	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
4	linklocal address is not cleared	リンクローカルアドレスはクリアできません。
5	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
6	no route <ipv6 address>	指定経路は存在しません。 <ipv6 address> : IPv6 アドレス
7	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
8	pid file <file name> mangled!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
9	pid in file <file name> unreasonably small(<pid>)	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID
10	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
11	rtm appears to be running as pid <pid>, but pid <pid> doesn't exist!	ユニキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。 ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
12	rtm doesn't seem to be running.	ユニキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 ユニキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。

[注意事項]

clear ipv6 route * を実行すると、ダイナミックに登録された NDP エントリも削除します。

show ipv6 entry

特定の経路情報の詳細情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 entry <prefix>[/<prefixlen>] 【OS-L3A】
show ipv6 entry [vrf {<vrf id> | all}] <Prefix>[/<Prefixlen>] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の経路情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の経路情報だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の経路情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの経路を対象とします。

<prefix>[/<prefixlen>]

<prefix>/<prefixlen> で宛先ネットワークを指定した場合、指定した宛先ネットワークに一致する経路情報を詳細表示します。<prefix> には宛先アドレスをコロン記法で指定してください。

<prefixlen>

プレフィックス長を 0 ～ 128 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

指定した <prefix> に最長一致 <longest-match> した経路情報を詳細表示します。

[実行例]

宛先アドレス 3ffe:501:811:ff02::, プレフィックス長 : 64 ビットの宛先ネットワークを持つ経路情報を表示します。

図 11-15 特定経路情報の詳細表示

```
>show ipv6 entry 3ffe:501:811:ff02::/64
Date 2005/07/14 12:00:00 UTC
Route codes: * = active,    + = changed to active recently
              ' ' = inactive, - = changed to inactive recently
              r = RIB failure

Route 3ffe:501:811:ff02::/64
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>

* NextHop 3ffe:501:811:ff02::1, Interface    : VLAN0012
  Protocol <Static>
  Source Gateway ----
  Metric/2      : 0/0
  Distance/2/3: 0/0/0
  Tag : 0, Age : 2h 10m
  AS Path : IGP (Id 1)
  Communities: -
  Localpref: -
  RT State: <Int Active Retain>
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、2 番目以降のパスは NextHop, Interface だけ表示します。

[表示説明]

表 11-6 特定経路の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Route	宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Entries	当該経路の登録エン트리数	—
Announced	当該経路を広告した相手の数	—
Depth	Radix Tree の底からの距離	—
<...>	経路の状態	show ipv6 route の <...> の項参照
Route codes	経路情報の状態	* : アクティブ経路
		+ : 最近アクティブに変更された経路
		— : 最近非アクティブに変更された経路
		' ' : 非アクティブ経路
		r : コンフィグレーションコマンド ipv6 maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出するインタフェースの名称	—
Source Gateway	ゲートウェイアドレス	—
Protocol	経路の学習元プロトコル	show ipv6 route の protocol の項参照
Distance/2/3	経路のディスタンス	xxx/yyy/zzz : • xxx : 第 1 ディスタンス値 • yyy : 第 2 ディスタンス値 • zzz : 第 3 ディスタンス値
Metric/2	経路のメトリック	show ipv6 route の Metric の項参照
Tag	経路のタグ	—
Age	経路のエージング時間	show ipv6 route の Age の項参照
AS Path	経路の AS パス	show ipv6 route の ASPath の項参照
Communities	経路の Community 属性	show ipv6 route の Communities の項参照
Localpref	経路の Local_Pref 属性	show ipv6 route の Localpref の項参照
RT State	経路の状態	上記 <...> 参照

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-7 show ipv6 entry コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IPv6 routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	linklocal address is not displayed	リンクローカルアドレスは指定できません。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	no route <ipv6 address>	指定経路が存在しません。 <ipv6 address> : IPv6 アドレス
6	no such VRF <vrf id>	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
7	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

show ipv6 rip

RIPng プロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ipv6 rip [{ target | neighbor }]
show ipv6 rip route [brief] [{ [<prefix>[/<prefixlen>]] | summary }]
show ipv6 rip received-routes [brief]
                        [{ <neighbor address> | <host name> }][<prefix>/<prefixlen>]
show ipv6 rip received-routes summary
show ipv6 rip advertised-routes [brief]
                        [interface vlan <vlan id>] [<prefix>/<prefixlen>]
show ipv6 rip advertised-routes summary
show ipv6 rip statistics [{ neighbor {<neighbor address>|<host name>} |
                        target interface vlan <vlan id>}]
```

【OS-L3A】

```
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] [{ target | neighbor }]
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] route [brief] [{ [<prefix>[/<prefixlen>]]
| summary }]| summary }]]
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes [brief]
                        [{ <neighbor-address> | <host name> }][<prefix>/<prefixlen>]
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes summary
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes [brief]
                        [interface vlan <vlan id>] [<prefix>/<prefixlen>]
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes summary
show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics
                        [{ neighbor {<neighbor-address>|<host name>} |
                        target interface vlan <vlan id>}]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の RIPng 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の RIPng だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の RIPng 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの RIPng 情報を表示します。

target

RIPng のターゲット (RIPng パケット送信先) 情報を表示します。

neighbor

RIPng の隣接ルータ (RIPng パケット送信元) 情報を表示します。

brief

経路情報を簡易表示します。

<prefix>[/<prefixlen>]

指定した宛先ネットワークに含まれる経路情報だけを表示します。

/<prefixlen> を省略した場合、指定した <prefix> までをフィルタリングアドレスとして経路情報を表示します。

(例) 3ffe:811:: と入力した場合は、3ffe:811::/32 の経路情報を表示します。

<prefix> には宛先アドレスをコロン記法で指定してください。

<prefixlen> にはプレフィックス長を 0 ～ 128 の範囲で指定してください。

<neighbor address>

隣接ルータを IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）で指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

summary

経路数を表示します。

route

RIPng で学習した経路情報を表示します。

received-routes

RIPng で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路情報を隣接ルータごとに表示します。

advertised-routes

RIPng で広告している経路情報を隣接ルータごとに表示します。

interface vlan <vlan id>

指定したインタフェースに広告する経路情報だけを表示します。<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

statistics

RIPng の統計情報を表示します。

neighbor {<neighbor address> | <host name>}

指定した隣接ルータに対する、RIPng 経路の受信状態の詳細統計情報を表示します。

<neighbor-address> は IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）で指定してください。

<host name> にはホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

target interface vlan <vlan id>

指定したターゲットに対する RIPng 経路送信状態の詳細統計情報を表示します。<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

RIPng のグローバル情報を表示します。

[実行例 1] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] の例

図 11-16 グローバル情報の表示

```
>show ipv6 rip
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
RIPng Flags: <ON>
Default Metric: 16, Distance: 100
Timers (seconds)
  Update           : 30
  Aging            : 180
  Garbage-Collection : 120
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 11-8 グローバル情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
RIPng Flags	RIPng フラグ	ON : RIPng 動作中
		Inherit-metric : 経路広告時にメトリックを引き継ぎます。
		SecondaryRoute : 第 2 優先経路生成します。
Default Metric	広告する経路に付加するデフォルトのメトリック	—
Distance	RIPng で学習した経路のディスタンス	—
Timer 情報		
Update	周期広告時間 (秒)	—
Aging	エージング時間 (秒)	—
Garbage-Collection	ホールドダウン時間 (秒)	—

[実行例 2] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] target の例

図 11-17 ターゲット情報の表示

```
>show ipv6 rip target
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Source Address      Destination      Flags
fe80::200:fed0:e792%VLAN0010  VLAN0010      <Multicast>
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 11-9 ターゲット情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Source Address	送信元アドレス	—
Destination	送信インタフェース	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Flags	ターゲットフラグ	Multicast : 当ターゲットに送信するパケットの宛先アドレスにマルチキャストアドレスを使用します
		Passive : 当ターゲットに対するパケット送信を抑制しています

[実行例 3] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] neighbor の例

図 11-18 隣接ルータ情報の表示

```
>show ipv6 rip neighbor
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Neighbor Address          Age      Flags
fe80::%VLAN0013          2m 12s   < >
fe80::200:fed0:e792%VLAN0010 30s      <ImportRestrict>
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 11-10 隣接ルータ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Neighbor Address	隣接ルータアドレス	—
Age	最後に UPDATE パケットを受信してから経過時間	—
Flags	隣接ルータフラグ	Query : Request パケットを受信しました
		ImportRestrict : インポートポリシーによってパケット受信を制限します
		Format : フォーマットエラーのパケットを受信しました
		AuthFail : 認証エラーのパケットを受信しました

[実行例 4] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] route [brief] <prefix>/<prefixlen> の例

図 11-19 RIPng で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路の標準形式での表示

```
>show ipv6 rip route 3ffe:501:811:ff05::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination          Next Hop
  Interface      Metric  Tag   Timer
*> 3ffe:501:811:ff05::/64  fe80::200:fed0:e792%VLAN0010
   VLAN0010          3      0    14s
*  3ffe:501:811:ff05::/64  fe80::200:3fd0:4792%VLAN0013
   VLAN0013          4      0    14s
>
```

図 11-20 RIPng で学習し、ルーティングテーブルで保持する経路の簡易形式での表示

```
>show ipv6 rip route brief 3ffe:501:811:ff05::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination          Interface      Metric Tag   Timer
*> 3ffe:501:811:ff05::/64  VLAN0010      3      0    26s
*  3ffe:501:811:ff05::/64  VLAN0010      4      0    26s
>
```

[実行例 4 の表示説明]

表 11-11 RIPng で学習した経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【OS-L3SA】
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "----" で表示されます。
Interface	送出インタフェース名称	—
Metric	経路計算後のメトリック	—
Tag	経路のタグ	—
Timer	経路が最後に更新されてからの時間	—

[実行例 5] show ipv6 rip route summary の例

図 11-21 RIPng で学習した経路数の表示

```
>show ipv6 rip route summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
RIPng: 4 active route
>
```

[実行例 5 の表示説明]

なし

[実行例 6] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes [brief] [{<neighbor address>|<host name>}] [<prefix>/<prefixlen>] の例

- RIPng で学習した経路情報を指定隣接ルータおよび指定宛先ネットワークに基づいて標準形式で表示します。

図 11-22 標準形式での RIPng 経路の隣接ルータ単位表示

```
>show ipv6 rip received-routes 3ffe:501:811:ff05::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure

Neighbor Address: fe80::200:fed0:e792%VLAN0010
  Destination                                Next Hop
  Interface      Metric    Tag    Timer
*> 3ffe:501:811:ff05::/64                    fe80::200:fed0:e792%VLAN0010
   VLAN0010      3        0      2s
*> 3ffe:501:811:ff06::/64                    fe80::200:fed0:e792%VLAN0010
   VLAN0010      3        0      2s
*> 3ffe:501:811:ffe0::/64                    fe80::200:fed0:e792%VLAN0010
   VLAN0010      3        0      2s
Neighbor Address: fe80::%VLAN0013
  Destination                                Next Hop
  Interface      Metric    Tag    Timer
* 3ffe:501:811:ff05::/64                    fe80::200:3fd0:4792%VLAN0013
   VLAN0013      3        0      20s
*> 3ffe:801:fe01::/64                        fe80::200:3fd0:4792%VLAN0013
   VLAN0013      3        0      20s
>
```

- RIPng で学習した経路情報を指定隣接ルータおよび指定宛先ネットワークに基づいて簡易形式で表示します。

図 11-23 簡易形式での RIPng 経路の隣接ルータ単位表示

```
>show ipv6 rip received-routes brief 3ffe:501:811:ff05::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
Neighbor Address: fe80::200:fed0:e792%VLAN0010
  Destination                                Interface      Metric Tag    Timer
*> 3ffe:501:811:ff05::/64                    VLAN0010      3        0      2s
*> 3ffe:501:811:ff06::/64                    VLAN0010      3        0      2s
*> 3ffe:501:811:ffe0::/64                    VLAN0010      3        0      2s
Neighbor Address: fe80::%VLAN0013
  Destination                                Interface      Metric Tag    Timer
* 3ffe:501:811:ff05::/64                    VLAN0013      3        0      20s
*> 3ffe:501:801:fe01::/64                    VLAN0013      3        0      20s
>
```

[実行例 6 の表示説明]

表 11-12 RIPng 経路の隣接ルータ単位表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報

表示項目	意味	表示詳細情報
		r : コンフィグレーションコマンド ipv6 maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【OS-L3SA】
Neighbor Address	隣接ルータアドレス	—
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出インタフェース名称	—
Metric	受信経路のメトリック	—
Tag	受信経路のタグ	—
Timer	経路が最後に更新されてからの時間	—

[実行例 7] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] received-routes summary の例

図 11-24 RIPng で学習した経路数の隣接ルータ単位表示

```
>show ipv6 rip received-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Neighbor Address: fe80::%VLAN0013          0 routes received
Neighbor Address: fe80::%VLAN0015          0 routes received
Neighbor Address: fe80::200:fed0:e792%VLAN0010 4 routes received
>
```

[実行例 7 の表示説明]

なし

[実行例 8] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes [brief] [interface <interface type> <interface number>] [<prefix>/<prefixlen>] の例

- RIPng で広告している経路情報を指定ターゲットおよび指定宛先ネットワークに基づいて標準形式で表示します。

図 11-25 標準形式での RIPng 広告経路のターゲット単位表示

```
>show ipv6 rip advertised-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Target Interface: VLAN0012
Destination
  Interface      Metric    Tag    Age      Next Hop
3ffe:501:811:ff04::/64
  VLAN0012       0         0      2h 39m   3ffe:501:811:ff04::1

Target Interface: VLAN0010
Destination
  Interface      Metric    Tag    Age      Next Hop
3ffe:501:811:ff01::/64
  VLAN0010       0         0      1m 12s   3ffe:501:811:ff01::1
3ffe:501:811:ff02::/64
  VLAN0010       0         0      1m 12s   3ffe:501:811:ff02::1
3ffe:501:811:ff03::/64
  VLAN0010       0         0      1m 12s   3ffe:501:811:ff03::1
3ffe:501:811:ff05::/64
  VLAN0010       3         0      13s      fe80::200: fed0:e792%VLAN0010
3ffe:501:811:ff06::/64
  VLAN0010       2         0      13s      fe80::200: fed0:e792%VLAN0010
3ffe:501:811:ff07::/64
  VLAN0010       2         0      13s      fe80::200: fed0:e792%VLAN0010
3ffe:501:811:ff08::/64
  VLAN0010       2         0      13s      fe80::200: fed0:e792%VLAN0010
>
```

- RIPng で広告している経路情報を指定ターゲットおよび指定宛先ネットワークに基づいて簡易形式で表示します。

図 11-26 簡易形式での RIPng 広告経路のターゲット単位表示

```
>show ipv6 rip advertised-routes brief vlan 10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Target Interface:VLAN0010
Destination                                Interface    Metric Tag    Age
3ffe:501:811:ff01::/64                     VLAN0010     0      0      2m 2s
3ffe:501:811:ff02::/64                     VLAN0010     0      0      2m 2s
3ffe:501:811:ff03::/64                     VLAN0010     0      0      2m 2s
3ffe:501:811:ff05::/64                     VLAN0010     3      0      29s
3ffe:501:811:ff06::/64                     VLAN0010     2      0      29s
3ffe:501:811:ff07::/64                     VLAN0010     2      0      29s
3ffe:501:811:ff08::/64                     VLAN0010     3      0      29s
>
```

[実行例 8 の表示説明]

表 11-13 RIPng 広告経路のターゲット単位表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Target Interface	インタフェース名称	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	ネクストホップアドレス	Reject 経路では "- - - -" で表示されます。
Interface	送出インタフェース名称	—
Metric	送信経路のメトリック	—
Tag	広告経路のタグ	—
Age	経路のエージング時間	経路生成してからの時間

[実行例 9] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes summary の例

図 11-27 RIPng 広告経路数のターゲット単位表示

```
>show ipv6 rip advertised-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Target Address:VLAN0010          1 routes sent
Target Address:VLAN0010          7 routes sent
>
```

[実行例 9 の表示説明]

なし

[実行例 10] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics の例

各隣接ルータ，ターゲットに対する RIPng 経路送受信状態の統計情報をサマリー形式で表示します。

図 11-28 RIPng 送受信統計情報のサマリー表示

```
>show ipv6 rip statistics
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Elapsed Time: 19:02:31 and 4day
Received
Neighbor                                Request    Response    Entries
fe80::200:fe39:c3b3%VLAN0015           134201      142952      214290
fe80::200:fed0:e792%VLAN0010           132582      142532      59219
Total                                   266783      285484      273509

Advertised
Target                                Request    Response    Entries
VLAN0010                               42         214923      432910
VLAN0015                               102        194320      328112
Total                                   144        409243      771022
>
```

[実行例 10 の表示説明]

表 11-14 RIPng 送受信統計情報のサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Elapsed time	統計情報収集経過時間	—
Received 情報		
Neighbor	隣接ルータアドレス	—
Request	受信した Request メッセージの総数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Response	受信した Response メッセージの総数	—
Entries	受信した RIPng 経路の総数	—
Total	Request, Response および Entries の合計	—
Advertised 情報		
Target	ゲートウェイ・アドレス	—
Request	送信した Request メッセージの総数	—
Response	送信した Response メッセージの総数	—
Entries	送信した RIPng 経路の総数	—
Total	Request, Response および Entries の合計	—

[実行例 11] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics neighbor {<neighbor address>|<host name>} の例

図 11-29 指定隣接ルータに対する RIPng 受信統計情報の表示

```
>show ipv6 rip statistics neighbor fe80::200:fe39:c3b3%vlan10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Neighbor fe80::200:fe39:c3b3%VLAN0010
Request
  Total Messages      134201
  Invalid              0
Response
  Total Messages      142952
  Invalid              0
  Total Entries        214290
    Import Restrict    10
    Unreachable        4
    Invalid             0
Invalid or Not Supported
  Total Messages      0
Added                 20
Changed               25
Deleted               10
>
```

[実行例 11 の表示説明]

表 11-15 指定隣接ルータに対する RIPng 受信統計情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Neighbor	隣接ルータアドレス	—
受信 Request メッセージ情報 (Request)		
Total Messages	総受信メッセージ数	—
Invalid	受信したエラーメッセージの総数	—
受信 Response メッセージ情報 (Response)		
Total Messages	総受信メッセージ数	—
Invalid	受信したエラーメッセージの総数	—
Total Entries	受信した RIPng 経路の総数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Import Restrict	受信規制された RIPng 経路の総数	—
Unreachable	Metric:16 の RIPng 経路の総数	—
Invalid	エラーのある RIPng 経路の総数	—
受信エラーメッセージ情報 (Invalid or Not Supported)		
Total Messages	受信したエラーメッセージの総数	—
Added	RIPng 経路をルーティングテーブルに追加した回数	—
Changed	ルーティングテーブル上の RIPng 経路を変更した回数	—
Deleted	ルーティングテーブルから RIPng 経路を削除した回数	—

[実行例 12] show ipv6 rip [vrf {<vrf id> | all}] statistics target interface vlan <vlan id> の例

図 11-30 指定ターゲットに対する RIPng 送信統計情報の表示

```
>show ipv6 rip statistics target interface vlan 10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Target VLAN0010
  Request
    Total Messages          1
  Response
    Total Messages          5
    Total Entries           13
    Triggered Updates       1
    Responses to Request    1
>
```

[実行例 12 の表示説明]

表 11-16 指定ターゲットに対する RIPng 送信統計情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Target	ターゲット・アドレス	—
送信 Request メッセージ情報 (Request)		
Total Messages	総送信 Request メッセージ数	—
送信 Response メッセージ情報 (Response)		
Total Messages	総送信 Response メッセージ数	—
Total Entries	送信した RIPng 経路の総数	—
Triggered Updates	トリガードアップデートの回数	—
Responses to Request	Request 応答アップデートの回数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-17 show ipv6 rip コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal address	指定ホスト名が不正です。
3	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレスの文字列が不正です。または VRF と同時にはホスト名称を指定できません。
4	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
5	linklocal address is not displayed	リンクローカルアドレスは表示されません。
6	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
7	no route	経路は存在しません。
8	no such neighbor	指定 neighbor は存在しません。 show ipv6 rip neighbor で確認してください。
9	no such neighbor in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF には指定 neighbor は存在しません。 show ipv6 rip neighbor で確認してください。 <vrf id> : 指定 VRF ID
10	no such neighbor or statistics "<neighbor address>"	指定 neighbor は存在しません。 show ipv6 rip neighbor で確認してください。 <Neighbor Address> : 隣接ルータアドレス
11	no such neighbor or statistics "<Neighbor Address>" in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF には指定 neighbor は存在しません。 show ipv6 rip neighbor で確認してください。 <Neighbor Address> : 隣接ルータアドレス <vrf id> : 指定 VRF ID
12	no such target	指定 target は存在しません。 show ipv6 rip target で確認してください。
13	no such target in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF には指定 target は存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
14	no such target or statistics "<target interface name>"	設定されていないインタフェースが指定されました。 show ipv6 rip target で確認してください。 <target interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
15	no such target or statistics "<target interface name>" in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で設定されていないインタフェースが指定されました。 show ipv6 rip target で確認してください。 <target interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名 <vrf id> : 指定 VRF ID
16	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
17	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
18	RIPng not active.	RIPng が動作していません。

項番	メッセージ	内容
19	RIPng not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では RIPng が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID

[注意事項]

なし

clear counters rip ipv6-unicast

RIPng プロトコルに関する情報をクリアします。

[入力形式]

clear counters rip ipv6-unicast all 【OS-L3A】
clear counters rip [vrf {<vrf id> | all}] ipv6-unicast all 【OS-L3SA】

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の RIPng 統計情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の RIPng だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の RIPng を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作
グローバルネットワークの RIPng 統計情報をクリアします。

all

RIPng の統計情報をクリアします。

[実行例]

図 11-31 RIPng 統計情報のクリア

>clear counters rip ipv6-unicast all
>

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-18 clear counters rip ipv6-unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID

項番	メッセージ	内容
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	RIPng not active.	RIPng が動作していません。
7	RIPng not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では RIPng が動作していません。 <vrf id>: 指定 VRF ID

[注意事項]

なし

show ipv6 ospf

プロトコル OSPFv3 についての情報を表示します。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ipv6 ospf [<domain>]
show ipv6 ospf [<domain>] interface
    [{<interface type> <interface number> | detail }]
show ipv6 ospf [<domain>] neighbor [{ interface <interface type>
    <interface number> | <router-id> | detail }]
show ipv6 ospf [<domain>] area
show ipv6 ospf [<domain>] [area <area-id>] database database-summary
show ipv6 ospf [<domain>] [area <area-id>] database
    [{ adv-router <router-id> | self-originate }]
show ipv6 ospf [<domain>] [area <area-id> ] database <LS-Type>
    [[<LSA-information>]
    [{ adv-router <router-id> | self-originate }] [lsid <LSID>]]
show ipv6 ospf [<domain>] virtual-links
    [{ area<area-id> [neighbor <router-id>] | detail }]
show ipv6 ospf [<domain>] border-routers
show ipv6 ospf statistics
```

【OS-L3SA】

```
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>]
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] interface
    [{<interface type> <interface number> | detail }]
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] neighbor
    [{ interface <interface type>
    <interface number> | <router-id> | detail }]
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] area
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] [area <area-id>]
    database database-summary
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] [area <area-id>] database
    [{ adv-router <router-id> | self-originate }]
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] [area <Area-id> ] database
    <LS-Type> [[<LSA-information>]
    [{ adv-router <router-id> | self-originate }] [lsid <LSID>]]
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] virtual-links
    [{ area<Area-id> [neighbor <router-id>] | detail }]
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] border-routers
show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] statistics
```

【OS-L3A,OS-L3SA 共通】

```
show ipv6 ospf discard-packets
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id>|all} 【OS-L3SA】

VRF の OSPFv3 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の OSPFv3 情報だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の OSPFv3 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの OSPFv3 情報を表示します。

<domain>

OSPFv3 ドメイン番号を指定し、指定ドメインの情報を表示します。

<domain> には 1 ～ 65535 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

全ドメインの情報を表示します。

interface

OSPFv3 のインタフェース情報を表示します。

interface だけを指定した場合、すべてのインタフェースのサマリー情報を表示します。

{<interface type> <interface number> | detail}

<interface type> <interface number>

指定したインタフェースの詳細情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> には interface loopback コマンドで設定したループバックインタフェース ID を指定します。

detail

すべてのインタフェース詳細情報を表示します。

neighbor

隣接ルータの状態を表示します。

neighbor だけを指定した場合、すべての隣接ルータのサマリー情報を表示します。

{interface <interface type> <interface number> | <router-id> | detail}

interface <interface type> <interface number>

指定したインタフェースの隣接ルータのサマリー情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> には interface loopback コマンドで設定したループバックインタフェース ID を指定します。

<router-id>

指定したルータの詳細情報を表示します。<router-id> には隣接ルータのルータ ID を IPv4 アドレスで指定します。

detail

すべての隣接ルータの詳細情報を表示します。

area

すべてのエリアのサマリー情報を表示します。

database database-summary

LS タイプごとの LS-Database の数を表示します。

area <area-id>

指定エリアの情報を表示します。<area-id> には backbone またはエリア ID を IPv4 アドレス、または 10 進数で入力します。

database

すべての LS-Database の簡易表示をします。

{adv-router <router-id>| self-originate}

adv-router <router-id>

指定ルータ ID を持つルータが広告した LS-Database を表示します。<router-id> は IPv4 アドレスで指定します。

self-originate

自ルータが生成した LS-Database を表示します。

database <LS-Type>

指定した LS タイプの LS-Database を詳細表示します。<LS-Type> には以下の LS タイプのどれかを指定します。

- router : ルータ LSA
- network : ネットワーク LSA
- inter-area-prefix : エリア間プレフィックス LSA
- inter-area-router : エリア間ルータ LSA
- external : AS 外部経路 LSA
- link : リンク LSA
- intra-area-prefix : エリア内プレフィックス LSA
- opaque-link : Opaque リンク
- grace : グレースフル・リスタート LSA

<LSA-information>

指定 <LSA-information> を持つ LS-Database を詳細表示します。

<LSA-information> には、以下のどれかを指定します。

<LS-Type> : <LSA-information>

- router : LSID (16 進数で指定)
- network : LSID (16 進数で指定)
- inter-area-prefix : エリア間プレフィックス (IPv6 グローバルアドレスで指定)
- inter-area-router : エリア間ルータのルータ ID (IPv4 アドレスで指定)
- external : AS 外部経路のアドレスプレフィックス (IPv6 グローバルアドレスで指定)
- link : インタフェース名 (インタフェース名称で指定)
- intra-area-prefix : エリア内アドレスプレフィックス (IPv6 グローバルアドレスで指定)
- opaque-link : Opaque リンクのインタフェース名 (インタフェース名称で指定)
- grace : インタフェース名 (インタフェース名称で指定)

lsid<LSID>

指定 LSID を持つ LS-Database を表示します。<LSID> には 16 進で 0 ~ ffffffff を指定します。

virtual-links

OSPFv3 の仮想リンク情報を表示します。

virtual-links だけを指定した場合、すべての仮想リンクのサマリー情報を表示します。

```
{ area<area-id> [neighbor <router-id>] | detail }
```

```
area<area-id> [neighbor <router-id>]
```

指定エリアを通過する仮想リンクのサマリー情報を表示します。**neighbor <router-id>** を指定した場合、指定相手ルータのより詳細な仮想リンク情報を表示します。**<area-id>** にはエリア ID を IPv4 アドレスまたは 10 進数で指定します。**<router-id>** には IPv4 アドレスで指定します。

```
detail
```

すべての仮想リンクの詳細情報を表示します。

```
border-routers
```

OSPFv3 のエリア境界ルータ、および AS 境界ルータ情報を表示します。

```
statistics
```

OSPFv3 で収集したパケットの統計情報を表示します。

```
discard-packets
```

OSPFv3 で廃棄されたパケットの情報を表示します。

パケットの内容は、OSPFv3 ヘッダの先頭から表示されます。

表示が可能な廃棄パケットは、OSPFv3 で要因ごとに最新の 1 パケット分となります。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの OSPFv3 のグローバル情報を表示します。

[実行例 1] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] の例

図 11-32 グローバル情報の表示

```
>show ipv6 ospf
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
OSPFv3 protocol: ON

Domain: 1
Router ID: 172.16.1.1
Distance:
  Intra Area: 10, Inter Area: 10, External: 150
Flags: <AreaBorder ASBoundary>
SPF Interval: 7s, SPF Delay: 3s
Graceful Restart: Helper
  Helper Status : Finished 2006/02/08 14:12:22
Stub Router      : On-Startup 25s
  Status         : Active 2006/01/10 14:30:34
Area: 0, Interfaces: 2
  Network Range          State
  3ffe:501:ffff:100::/64 DoNotAdvertise
  3ffe:501:ffff:200::/64 Advertise
Area: 1, Interfaces: 1
  Network Range          State
  -                      -
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 11-19 グローバル情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
OSPFv3 protocol	OSPFv3 動作フラグ	ON : OSPFv3 動作中
Domain	ドメイン番号	—
Router ID	ルータ識別子	—
Distance:		
Intra area	OSPFv3 のエリア内経路のディスタンス	—
Inter area	OSPFv3 のエリア間経路のディスタンス	—
External	OSPFv3 の AS 外経路ディスタンス	—
SPF Interval	SPF 計算インターバルタイム設定値 (秒)	—
SPF Delay	SPF 計算遅延時間設定値 (秒)	—
Graceful Restart ※ 1	グレースフル・リスタートの動作モード	Helper (ヘルパールータとして動作)
Helper Status ※ 1 ※ 2	ヘルパールータの実行状態と実行結果 (最新の情報を表示)	Receiving : 経路学習中
		Advertising : 経路広告中
		Finished : 正常終了
		Failed : 失敗
		— : 未実施
	ヘルパールータの実行状態に遷移した時間	実行状態に遷移した日時 (実行状態が未実施の場合は日時を表示しません)
Stub Router ※ 3	スタブルータの動作	Always : 常時動作
		On-Startup <Time> : 装置起動後, 設定時間動作 (秒)
Status ※ 3	スタブルータの状態	Active : 動作中
		InActive : 未動作
	スタブルータの開始日時	動作を開始した日時 (動作が Always または状態が Inactive の場合は表示しません)
Flags	ルータ種別	AreaBorder : エリア境界ルータ
		ASBoundary : AS 境界ルータ
		VLink : 仮想リンクあり
Area	ルータが属するエリアのエリア ID	—
Interfaces	エリアに属するインタフェース数	—
Network Range	サマリーネットワークの範囲	—
State	サマリーネットワークの広告有無	Advertise : 広告する
		DoNotAdvertise : 広告しない

注※ 1 グレースフル・リスタート機能を使用している場合だけ表示します。

注※ 2 ヘルパールータ実行結果は、次のヘルパールータとして動作するまで保持されます。

注※ 3 スタブルータ機能を使用している場合だけ表示します。
スタブルータの動作は、コンフィグレーションに設定した内容を表示します。また、スタブルータの状態は、動作状態を表示します。実行中にコンフィグレーションを変更した場合は、動作と状態が不一致になることがあります。

[実行例 2] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] interface の例

図 11-33 全インタフェース情報のサマリー表示

```
>show ipv6 ospf interface
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area: 0
  Interface      State      Priority  Cost    Neighbor
  VLAN0010       DR         1         1        1

Area: 1
  Interface      State      Priority  Cost    Neighbor
  VLAN0011       BackupDR   10        20       10
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 11-20 全インタフェース情報のサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Interface	インタフェース名	—
State	インタフェースの状態	Loopback：ループバック
		Waiting：指定ルータ確定待ち
		P to P：ポイントーポイント・インタフェース
		DR Other：指定ルータ，バックアップ指定ルータ以外
		Backup DR：バックアップ指定ルータ
		DR：指定ルータ
Priority	指定ルータ決定のための優先度	—
Cost	インタフェースのコスト	—
Neighbor	隣接ルータ数	—

[実行例 3] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] interface [{<interface type>
<interface number> | detail }] の例

図 11-34 特定インタフェース（vlan 10）情報の詳細表示

```
>show ipv6 ospf interface vlan 10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area: 0
Interface ID: 2, Link Local Address : fe80::1000:00ff:fe00:0001%VLAN0010
  IPv6 Address: 3ffe:501:ffff::1/64
  MTU: 1460, DDinPacket: 70, LSRinPacket: 117, ACKinPacket: 70
  Router ID: 172.16.1.1, Network Type: Broadcast, State: Backup DR
  DR: 172.17.1.1, Backup DR: 172.16.1.1
  Priority: 1, Cost: 1, Instance: 0
  Transmit Delay: 1s
  Intervals:
    Hello: 10s, Dead: 40s, Retransmit: 5s

  Neighbor List (1):
    Address                State      Router ID    Priority
    fe80::1000:00ff:fe00:2002  Full      172.17.1.1    1
>
```

[実行例 3 の表示説明]

表 11-21 特定インタフェース情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Interface ID	インタフェース ID	—
Link Local Address	インタフェースの IPv6 リンクローカルアドレス	—
IPv6 Address	インタフェースの IPv6 アドレス	—
MTU	OSPFv3 パケットの最大送信データ長	IPv6 ヘッダのサイズは含みません。
DDinPacket	一つのデータベース交換パケットで送信可能なエントリ数	—
LSRinPacket	一つの LS リクエストパケットで送信可能なエントリ数	—
ACKinPacket	一つの ACK パケットで送信可能なエントリ数	—
Router ID	自ルータのルータ ID	—
Network Type	ネットワークのタイプ	Broadcast : ブロードキャスト型インタフェース
		Broadcast : ブロードキャスト型インタフェース
		P to P : ポイントーポイント型インタフェース
State	インタフェースの状態	Loopback : ループバック
		Waiting : 指定ルータ確定待ち
		P to P : ポイントーポイント・インタフェース

表示項目	意味	表示詳細情報
		DR Other : 指定ルータ, バックアップ指定ルータ以外
		Backup DR : バックアップ指定ルータ
		DR : 指定ルータ
DR	インタフェースの指定ルータのルータ ID	—
Backup DR	インタフェースのバックアップ指定ルータのルータ ID	—
Priority	指定ルータ決定のための優先度	—
Cost	インタフェースのコスト	—
Instance	インタフェースの所属グループ	—
Transmit Delay	リンク状態更新パケットの送信に要する時間 (秒)	—
Intervals:		
Hello	Hello パケットの送信間隔 (秒)	—
Dead	Hello パケットの最大許容受信間隔 (秒)	—
Retransmit	OSPFv3 パケットの再送間隔 (秒)	—
Neighbor List(n):	隣接ルータ数	—
Address	隣接ルータの IPv6 リンクローカルアドレス	none : 隣接ルータと未接続状態
State	隣接ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
Router ID	隣接ルータのルータ ID	—
Priority	隣接ルータの優先度	—

[実行例 4] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] neighbor [interface <interface type> <interface number>] の例

OSPFv3 プロトコルが動作する全インタフェースの隣接ルータに関するサマリー情報を表示します。

図 11-35 隣接ルータ情報のサマリー表示

```

>show ipv6 ospf neighbor
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area: 0
Neighbor Address      State                Router ID    Priority Interface
fe80::1000:00ff:fe00:2002 Full/BackupDR      172.16.10.12      1 VLAN0010
fe80::1000:00ff:fe00:2003 Full/DR Other        172.16.10.13      1 VLAN0010
fe80::1000:00ff:fe00:2004 ExchStart/DR Other  172.126.10.14     1 VLAN0010

Area: 1
Neighbor Address      State                Router ID    Priority Interface
fe80::1000:20ff:fe00:2002 Full/DR            172.116.120.131   1 VLAN0015

Area: 2
Neighbor Address      State                Router ID    Priority Interface
fe80::1000:00ff:fe00:3003 Full/DR            172.18.10.10      1 VLAN0060

Virtual Neighbor
Transit Area      State      Router ID      Interface      Cost
1                 Full      192.168.10.1   VLAN0010       5
1                 Full      192.168.11.1   VLAN0020       6
2                 Full      192.168.1.1    VLAN0030       5
>

```

注 interface vlan <vlan id> 指定時は指定インタフェースの隣接ルータに関するサマリー情報を表示します。

[実行例 4 の表示説明]

表 11-22 全隣接ルータ情報のサマリー表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Neighbor Address	隣接ルータの IPv6 リンクローカルアドレス	none : 隣接ルータと未接続状態
State	隣接ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
	隣接ルータの DR	DR Other : 指定ルータ、バックアップ指定ルータでない
		BackupDR : バックアップ指定ルータ
		DR : 指定ルータ
		表示なし : 指定ルータが存在しないまたは選択中
Router ID	隣接ルータのルータ ID	none : 隣接ルータと未接続状態

表示項目	意味	表示詳細情報
Priority	隣接ルータの優先度	—
Interface	インタフェース名	none：隣接ルータと未接続状態
Virtual Neighbor		
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
State	相手ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
Router ID	隣接ルータのルータ ID	—
Interface	インタフェース名	—
Cost	インタフェースのコスト	—

[実行例 5] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] neighbor [{ <router-id> | detail }]
の例

図 11-36 指定隣接ルータ（172.17.1.1）情報の詳細表示

```
>show ipv6 ospf neighbor 172.17.1.1
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area: 0
Interface: VLAN0010, Interface State: Backup DR
Neighbor Address: fe80::1000:00ff:fe00:2002, State: Full/DR
Neighbor Router ID: 172.17.1.1, Priority: 1
Neighbor Interface ID: 2
DR: 172.16.10.11, Backup DR: 172.16.10.10
Last Hello: 6s, Last Exchange: 45d 12h
DS: 0, LSR: 0, Retrans: 0, <Master>
>
```

注 detail 指定時はすべての隣接ルータに関する詳細情報を表示します。

[実行例 5 の表示説明]

表 11-23 指定隣接ルータ情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Interface	インタフェース名	—
Interface State	インタフェースの状態	Waiting：指定ルータ確定待ち
		P to P：ポイントーポイント・インタフェース

表示項目	意味	表示詳細情報
		DR Other：指定ルータ，バックアップ指定ルータ以外
		Backup DR：バックアップ指定ルータ
		DR：指定ルータ
Neighbor Address	隣接ルータの IPv6 リンクローカルアドレス	none：隣接ルータと未接続状態
State	隣接ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
	隣接ルータの DR	DR Other：指定ルータ，バックアップ指定ルータでない
		BackupDR：バックアップ指定ルータ
		DR：指定ルータ
		表示なし：指定ルータが存在しないまたは選択中
Neighbor Router ID	隣接ルータのルータ ID	none：隣接ルータと未接続状態
Priority	隣接ルータの優先度	—
DR	隣接ルータが認識している指定ルータのルータ ID	none：指定ルータが存在しないまたは選択中
Backup DR	隣接ルータが認識しているバックアップ指定ルータのルータ ID	none：バックアップ指定ルータが存在しないまたは選択中
Last Hello	最後に Hello パケットを受信してから経過した時間	経過日数および時間： xxxxd：日（100 日～ 49708 日） xxd xxh：日，時（1 日 0 時間～ 99 日 23 時間） xxh xxm：時，分（1 時間 0 分～ 23 時間 59 分） xxm xxs：分，秒（1 分 0 秒～ 59 分 59 秒） xxs：秒（0～ 59 秒）
Last Exchange	Database 交換が終了してから経過した時間	経過日数および時間： xxxxd：日（100 日～ 49708 日） xxd xxh：日，時（1 日 0 時間～ 99 日 23 時間） xxh xxm：時，分（1 時間 0 分～ 23 時間 59 分） xxm xxs：分，秒（1 分 0 秒～ 59 分 59 秒） xxs：秒（0～ 59 秒）
DS	Database Summary キューの総数	—
LSR	Link State Request キューの総数	—
Retrans	Retrans キューの総数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
<...>	隣接ルータのオプション	Initialize
		More
		Master

[実行例 6] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] area の例

図 11-37 全エリアのサマリー情報表示

```
>show ipv6 ospf area
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Area ID      Neighbor  SPFcount  Flags
0            3         14        <ASBoundary>
10           2         8         <ASBoundary>
>
```

[実行例 6 の表示説明]

表 11-24 全エリアのサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Area ID	インタフェースが属するエリアのエリア ID	—
Neighbor	隣接ルータ数	—
SPFcount	SPF 計算（ルーティングテーブル登録処理）の実行回数	—
Flags	フラグ	Stub：エリアがスタブエリアです
		ASBoundary：エリア内に AS 境界ルータが存在します

[実行例 7] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] [{ area <area-id> | backbone }] database database-summary の例

図 11-38 特定エリア（backbone）のリンクステート数表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database database-summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
  [Linklocal scope]
    Link           :      1
    Opaque-Link    :      1
    Grace          :      1
    -----
    Total           :      3
  [Area scope]
    Router         :      2
    Network        :      0
    Inter-Area-Prefix:      0
    Inter-Area-Router:      1
    Intra-Area-Prefix:      1
    -----
    Total          :      4

  [AS scope]
    External:      1
>
```

注 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのリンクステート数を表示します。

[実行例 7 の表示説明]

表 11-25 特定エリアのリンクステート数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Area	エリア ID	—
Linklocal-scope		
Link	Link LSA 数	—
Opaque-Link	Opaque-Link 数	—
Grace	Grace-LSA 数	—
Total	リンクローカルスコープの LSA の総数	—
Area-scope		
Router	ルータリンク数	—
Network	ネットワークリンク数	—
Inter-Area-Prefix	エリア間プレフィックスリンク数	—
Inter-Area-Router	エリア間ルータリンク数	—
Intra-Area-Prefix	エリア内プレフィックスリンク数	—
Total	エリアスコープの LSA の総数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
AS-scope		
External	外部リンク数	—

[実行例 8] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] area [{ <area-id> | backbone }] database [{ adv-router <router-id> | self-originate }] の例

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のリンクステートを簡易表示します。

図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
  LS Database: Router-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000000 221    8000000b  0dad      40
    172.16.251.141     00000000 275    80000002  6d7a      24
  LS Database: Network-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000000 221    8000000b  0dad      40
    172.16.251.141     00000002 226    80000002  94f6      32
  LS Database: Inter-Area-Prefix-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000001 210    80000002  7d89      32
    255.255.255.255     00000001 210    80000003  7d89      32
  LS Database: Inter-Area-Router-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    172.16.251.141     0301000a 262    80000002  4e74      32
    172.16.251.143     0301000a 262    80000002  4e74      32
  LS Database: Link-LSA
  Interface: VLAN0010
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000001 336    80000001  87f0      44
    172.16.251.141     00000001 399    80000002  7e8d      44
  Interface: VLAN0020
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    172.16.251.141     00000002 399    80000002  7e8d      44
  LS Database: Intra-Area-Prefix-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    172.16.251.141     00000001 275    80000002  0d9a      52
  LS Database: Opaque-Link
  Interface: VLAN0030
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            03000000 336    80000001  87f0      44
  LS Database: Grace-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    172.16.251.141     00000002 226    80000002  94f6      32
AS:
  LS Database: AS-external-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    172.16.251.141     00000001 275    80000002  0d9a      52
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのリンクステートを簡易表示します。

注 2 adv-router を指定した場合、指定ルータ ID を持つルータが広告した LSA を表示します。

注 3 self-originate を指定した場合、自ルータが生成した LSA を表示します。

- OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）の指定ルータ ID を持つルータが広告したリンクステートを簡易表示します。

図 11-40 エリア情報（指定ルータ ID リンクステート）の簡易表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database adv-router 10.0.1.3
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
  LS Database: Router-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000000 221    8000000b 0dad      40
  LS Database: Network-LSA
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000000 221    8000000b 0dad      40
  LS Database: Link-LSA
    Interface: VLAN0010
    Advertising Router  LSID      Age    Sequence  Checksum  Length
    10.0.1.3            00000001 336    80000001 87f0      44
>
```

[実行例 8 の表示説明]

表 11-26 エリア情報の簡易表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Area	エリア ID	—
LS Database	リンクステート名	Router-LSA
		Network-LSA
		Inter-Area-Prefix-LSA
		Inter-Area-Router-LSA
		AS-external-LSA
		Link-LSA
		Intra-Area-Prefix-LSA
		Opaque-Link
		Grace-LSA
Advertising Router	LSA の広告元ルータのルータ ID	—
LSID	リンクステート ID	—
Age	LSA のエージング時間（秒）	MaxAge のときは -1 と表示されます。
Sequence	LSA のシーケンス番号	—
Checksum	LSA のチェックサム	—
Length	LSA のサイズ（バイト）	—
Interface	インタフェース名	—

[実行例 9] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] [{ area <area-id> | backbone }] database <LS-Type> [<LSA-information>][{ adv-router <router-id> | self-originate}][lsid<LSID>]] の例

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のルータリンク情報を表示します。

図 11-41 エリア情報（ルータリンク）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database router
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.251.141
Area: 0
LS Database: Router-LSA
Advertising Router: 10.0.1.3
  LSID: 00000000, Age: 221, Length: 40
  Sequence: 8000000b, Checksum: 0dad
  Flags: <AreaBorder ASBoundary>
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Type: Router, Metric: 1, Interface ID: 2
      Neighbor Interface ID: 2, Neighbor Router ID: 172.16.251.141
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 00000000, Age: 211, Length: 40
  Sequence: 80000005, Checksum: c7bf
  Flags: <AreaBorder ASBoundary>
  Options: <IPv6 External Router>
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのルータリンク情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のネットワークリンク情報を表示します。

図 11-42 エリア情報（ネットワークリンク）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database network
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
LS Database: Network-LSA
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 00000002, Age: 226, Length: 32
  Sequence: 80000002, Checksum: 94f6
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Attached Router: 172.16.251.139
                        172.16.251.141
Advertising Router: 100.0.0.1
  LSID: 00000003, Age: 233, Length: 32
  Sequence: 80000003, Checksum: 94f3
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Attached Router: 100.0.0.1
                        172.16.251.141
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのネットワークリンク情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のエリア間プレフィックス情報を表示します。

図 11-43 エリア情報（エリア間プレフィックス）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database inter-area-prefix
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.1.1
Area: 0
LS Database: Inter-Area-Prefix-LSA
Advertising Router: 255.255.255.255
  LSID: 00000002, Age: 350, Length: 32,
  Sequence: 80000002, Checksum: 7d89
  -> Prefix: 3ffe:501:ffff:100::/64, Metric: 1
    Prefix Options: <>
Advertising Router: 10.1.1.1
  LSID: 00000001, Age: 210, Length: 32,
  Sequence: 80000003, Checksum: 7d89
  -> Prefix: 3ffe:501:ffff:101::/64, Metric: 1
    Prefix Options: <>
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのエリア間プレフィックス情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のエリア間ルータ情報を表示します。

図 11-44 エリア情報（エリア間ルータ）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database inter-area-router
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
LS Database: Inter-Area-Router-LSA
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 0301000a, Age: 262, Length: 32
  Sequence: 80000002, Checksum: 4e74
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Destination Router ID: 10.0.1.3, Metric: 1
Advertising Router: 172.16.251.143
  LSID: 0301000a, Age: 262, Length: 32
  Sequence: 80000002, Checksum: 4e74
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Destination Router ID: 100.0.0.101, Metric: 1
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのエリア間ルータ情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）の AS 外部経路情報を表示します。

図 11-45 エリア情報（AS 外部経路）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database external
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
LS Database: AS-external-LSA
Advertising Router: 10.0.1.3
  LSID: 00000001, Age: 1020, Length: 44
  Sequence: 80000006, Checksum: 36f2
  Prefix: 3ffe:501:ffff:2ff::2/128
    Prefix Options:<>
    Type: 2, Metric: 1, Tag: ----
    Forwarding Address: ----
    Referenced LS Type: ----, Referenced LS ID: ----
    <Int Ext Active Gateway>
    NextHop: fe80::260:8ff:fe8e:2c0a%VLAN0010
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 00000001, Age: 1020, Length: 44
  Sequence: 80000006, Checksum: 36f2
  Prefix: 3ffe:501:eeee:2::3/128
    Prefix Options:<>
    Type: 1, Metric: 1, Tag: ----
    Forwarding Address: ----
    Referenced LS Type: ----, Referenced LS ID: ----
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアの AS 外部経路情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のリンク情報を表示します。

図 11-46 エリア情報（リンク）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database link
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
LS Database: Link-LSA
Interface: VLAN0010
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 00000002, Age: 399, Length: 44
  Sequence: 80000002, Checksum: 7e8d
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Priority: 1
      Link-local Address: fe80::210:4bff:fed6:46e7
      Prefix List (1):
        3ffe:501:ffff:1ff::/64
        Prefix Options:<>

Interface: VLAN0020
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 00000002, Age: 399, Length: 44
  Sequence: 80000002, Checksum: 7e8d
  Options: <IPv6 External Router>
  -> Priority: 1
      Link-local Address: fe80::1000:00ff:fe00:0002
      Prefix List (1):
        3ffe:501:ffff:1::/64
        Prefix Options:<>

>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのリンク情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

● OSPFv3 プロトコルが動作する特定エリア（backbone）のエリア内プレフィックス情報を表示します。

図 11-47 エリア情報（エリア内プレフィックス）の詳細表示

```
>show ipv6 ospf area backbone database intra-area-prefix
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID: 172.16.251.141
Area: 0
LS Database: Intra-Area-Prefix-LSA
Advertising Router: 172.16.251.141
  LSID: 00000001, Age: 420, Length: 52
  Sequence: 80000002, Checksum: 0d9a
  -> Referenced LS Type: Router-LSA, Referenced LS ID: 00000000
      Referenced Advertising Router: 172.16.251.141
      Prefix List (1):
        3ffe:501:ffff:1ff::1/128, Metric: 0
        Prefix Options:<>

>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのエリア内プレフィックス情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

- エリア情報 (Opaque-Link) を表示します。

図 11-48 エリア情報 (Opaque-Link) の簡易表示

```
>show ipv6 ospf area 0 database opaque-link
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 0
LS Database: Opaque-Link
  Interface: VLAN0010
  Advertising Router: 10.0.1.3
    LSID: 03000000, Opaque Type: 3, Opaque ID: 000000
    Age: 336, Length: 44, Sequence: 80000001, Checksum: 87f0
    Type: Grace Period, Length: 4
    -> 1800
    Type: Graceful Restart Reason, Length: 1
    -> Software Restart
    Type: 10, Length: 4, Value: 0x3f

  Transit Area: 1, Virtual Neighbor Router ID: 192.168.10.1
  Advertising Router: 125.16.1.1
    LSID: 03000000, Opaque Type: 3, Opaque ID: 000000
    Age: 336, Length: 44, Sequence: 80000001, Checksum: 87f0
    Type: Grace Period, Length: 4
    -> 1800
    Type: Graceful Restart Reason, Length: 1
    -> Software Restart
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのネットワークリンク情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報 (リンクステート) の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

- エリア情報 (Grace) を表示します。

図 11-49 エリア情報 (Grace) の簡易表示

```
>show ipv6 ospf area 0 database grace
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Local Router ID : 172.16.1.1
Area: 0
LS Database: Grace-LSA
  Interface: VLAN0010
  Advertising Router: 10.0.1.3
    LSID: 00000002, Age: 336, Length: 44,
    Sequence: 80000001, Checksum: 87f0
    Type: Grace Period, Length: 4
    -> 1800
    Type: Graceful Restart Reason, Length: 1
    -> Software Restart
    Type: 10, Length: 4, Value: 0x3f

  Transit Area: 1, Virtual Neighbor Router ID: 192.168.10.1
  Advertising Router: 125.16.1.1
    LSID: 00000002, Age: 336, Length: 44,
    Sequence: 80000001, Checksum: 87f0
    Type: Grace Period, Length: 4
    -> 1800
    Type: Graceful Restart Reason, Length: 1
    -> Software Restart
>
```

注 1 area <Area-id> 省略時はすべてのエリアのネットワークリンク情報を表示します。

注 2 「図 11-39 エリア情報（リンクステート）の簡易表示」の注 2～注 3 に同じ。

[実行例 9 の表示説明]

表 11-27 エリア情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Area	エリア ID	—
LS Database	指定した <LS Type>	Router-LSA
		Network-LSA
		Inter-Area-Prefix-LSA
		Inter-Area-Router-LSA
		AS-external-LSA
		Link-LSA
		Intra-Area-Prefix-LSA
		Opaque-Link
		Grace-LSA
Advertising Router	LSA の広告元ルータのルータ ID	—
LSID	リンクステート ID	—
Age	LSA のエージング時間（秒）	MaxAge のときは "3600" と表示します。
Length	LSA のサイズ（バイト）	—
Sequence	LSA のシーケンス番号	—
Checksum	LSA のチェックサム	—
LS Database = Router-LSA のとき		
Flags	ルータ種別	AreaBorder
		ASBoundary
		VLink
Options	広告元ルータの能力	IPv6 : IPv6 をサポートしています。
		External : AS 外経路の流し込みができます。
		Router : local アドレスでないパケットはフォワーディングしません。
Type	リンクタイプ	Router : 隣接ルータへの接続
		TransNet : 指定ルータへの接続
		Virtual : 仮想リンクへの接続
Metric	コスト	—
Interface ID	自インタフェース ID	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Neighbor Interface ID	接続相手のインタフェース ID	リンクタイプが Router, または Virtual のときは隣接ルータのインタフェース ID, リンクタイプが TransNet のときは DR のインタフェース ID を表示します。
Neighbor Router ID	接続相手のルータ ID	リンクタイプが Router, または Virtual のときは隣接ルータのルータ ID, リンクタイプが TransNet のときは DR のルータ ID を表示します。
LS Database = Network-LSA のとき		
Options	広告元ルータの能力	IPv6 : IPv6 をサポートしています。
		External : AS 外経路の流し込みができます。
		Router : local アドレスでないパケットはフォワーディングしません。
Attached Router	ネットワークに接続しているルータのルータ ID	—
LS Database = Inter-Area-Prefix-LSA のとき		
Prefix	IPv6 アドレスプレフィックス	—
Metric	コスト	—
Prefix Options	プレフィックスオプション	LocalAddress : この prefix は広告元ルータの IPv6 インタフェースアドレスです。
LS Database = Inter-Area-Router-LSA のとき		
Destination Router ID	AS 境界ルータのルータ ID	—
Metric	AS 境界ルータへのコスト	—
LS Database = AS-external-LSA のとき		
Prefix	プレフィックス	—
Prefix Options	プレフィックスオプション	LocalAddress : この prefix は広告元ルータの IPv6 インタフェースアドレスです。
Type	コストのタイプ	1 または 2
Metric	コスト	—
Tag	コストのタイプ	—
Forwarding Address	ネクストホップアドレス	RFC で仕様が不明確であり, サポートされていないため, "----" を表示します。
Referenced LS Type	参照している LSA のタイプ	Router-LSA
		Network-LSA
		Inter-Area-Prefix-LSA
		Inter-Area-Router-LSA
		AS-external-LSA
		Link-LSA
		Intra-Area-Prefix-LSA
		RFC で仕様が不明確であり, サポートされていないため, "----" を表示します。
Referenced LS ID	参照している LSA の LSID	RFC で仕様が不明確であり, サポートされていないため, "----" を表示します。
<...>	経路の状態	NotInstall

表示項目	意味	表示詳細情報
		NoAdvise
		Int
		Ext
		Pending
		Delete
		Hidden
		Initial
		Release
		Flash
		OnList
		Retain
		Static
		Gateway
		Reject
		Blackhole
		IfSubnetPrefix
		Active
		- 経路がインポートされているときだけ表示します。 - Active がないものは、インポートを抑止した LSA を示します。 - 自分が生成した LSA は NextHop, Flags を表示しません。
LS Database = Link-LSA のとき		
Interface	インタフェース名	—
Options	広告元ルータの能力	IPv6 : IPv6 をサポートしています。
		External : AS 外経路の流し込みができます。
		Router : local アドレスでないパケットはフォワーディングしません。
Priority	広告元ルータのルータ優先度	—
Link-local-Address	広告元ルータのインタフェースのリンクローカルアドレス	—
Prefix List	IPv6 アドレスプレフィックス	—
Prefix Options	プレフィックスオプション	LocalAddress : この prefix は広告元ルータの IPv6 インタフェースアドレスです。
LS Database = Intra-Area-Prefix-LSA のとき		
Referenced LS Type	参照している LSA のタイプ	Router-LSA
		Network-LSA
		Inter-Area-Prefix-LSA
		Inter-Area-Router-LSA
		AS-external-LSA
		Link-LSA
		Intra-Area-Prefix-LSA

表示項目	意味	表示詳細情報
Referenced LS ID	参照している LSA の LSID	—
Referenced Advertising Router	参照している LSA の広告元ルータ ID	—
Prefix List	IPv6 アドレスプレフィックス	—
Metric	コスト	—
Prefix Options	プレフィックスオプション	LocalAddress：この prefix は広告元ルータの IPv6 インタフェースアドレスです。
LS Database= Opaque-Link のとき		
Interface	Opaque-Link を受信したインタフェースのアドレス	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Virtual Neighbor Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Advertising Router	LSA の広告元ルータのルータ ID	—
LSID	リンクステート ID	—
Opaque-Link Type	Opaque-Link のタイプ	—
Opaque-Link ID	Opaque-Link の ID	—
Age	LSA のエージ（秒）	—
Length	LSA のサイズ（バイト）	—
Sequence	LSA のシーケンス番号	—
Checksum	LSA のチェックサム	—
以下、LS Database = Opaque-Link の TLV 表示部の項目		
Type	Opaque-Link TLV のタイプ	Grace Period：リスタートルータがリスタートしている間、ヘルパールータにおいてリスタートルータと隣接が確立しているとしなければいけない期間。 Graceful Restart Reason：ルータがリスタートした理由。 上記タイプ以外については、Type の値を 10 進数で表示します。
Length	Opaque-Link TLV の Length	—
以下、LS Database = Opaque-Link の TLV の Value フィールドの説明項目		
Reason	グレースフル・リスタートを実行した理由	Unknown (Code=0)：不明。 Software restart (Code=1)：ソフトウェアリスタート。 Software reload/upgrade (Code=2)：ソフトウェアリロードまたはソフトウェアアップグレード。 Switch to redundant control processor (Code=3)：冗長制御プロセッサの切り替え。 上記コード以外については、コードの値を 10 進で表示します。
Value	グレースフル・リスタートを実行した理由	上記 Reason 値以外の場合、Value フィールドの値を 16 進数で表示します。
LS Database = Grace-LSA のとき		

表示項目	意味	表示詳細情報
Interface	Grace-LSA を受信したインタフェースのアドレス	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Virtual Neighbor Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Advertising Router	LSA の広告元ルータのルータ ID	—
LSID	リンクステート ID	—
Age	LSA のエージ (秒)	—
Length	LSA のサイズ (バイト)	—
Sequence	LSA のシーケンス番号	—
Checksum	LSA のチェックサム	—
以下、LS Database = Grace-LSA の TLV 表示部の項目		
Type	Grace-LSA の TLV のタイプ	Grace Period : リスタートルータがリスタートしている間、ヘルパールータにおいてリスタートルータと隣接が確立しているとしなければいけない期間。
		Graceful Restart Reason : ルータがリスタートした理由。
		上記タイプ以外については、Type の値を 10 進数で表示します。
Length	Grace-LSA の TLV の Length	—
以下、LS Database = Grace-LSA の TLV の Value フィールドの説明項目		
Reason	グレースフル・リスタートを実行した理由	Unknown (Code=0) : 不明。
		Software restart (Code=1) : ソフトウェアリスタート。
		Software reload/upgrade (Code=2) : ソフトウェアリロードまたはソフトウェアアップグレード。
		Switch to redundant control processor (Code=3) : 冗長制御プロセッサの切り替え。
		上記コード以外については、コードの値を 10 進で表示します。
Value	グレースフル・リスタートを実行した理由	上記 Reason 値以外の場合、Value フィールドの値を 16 進数で表示します。

[実行例 10] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] virtual-links [area <area-id>] の例

図 11-50 仮想リンク情報の表示

```
>show ipv6 ospf virtual-links
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Transit Area      State      Router ID      Interface      Cost
1                  Full      192.168.10.1   VLAN0010       5
1                  Init      192.168.11.1   ----          6
2                  Full      192.168.1.1    VLAN0010       5
>
>show ipv6 ospf virtual-links area 1
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Transit Area      State      Router ID      Interface      Cost
1                  Full      192.168.10.1   VLAN0010       5
1                  Init      192.168.11.1   ----          6
>
```

[実行例 10 の表示説明]

表 11-28 仮想リンク情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
State	相手ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Interface	自インタフェースのインタフェース名	—
Cost	インタフェースのコスト	—

[実行例 11] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] virtual-links {area <area-id> neighbor <router-id>} | detail の例

図 11-51 仮想リンク情報の詳細表示

```
>show ipv6 ospf virtual-links area 1 neighbor 192.168.10.1
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Transit area: 1, Virtual Neighbor Router ID: 192.168.10.1
  Virtual Link State: UP
  Interface Name: VLAN0010
  Local Address      : 3ffe:501:ffff:100::1
  Virtual Neighbor Address: 3ffe:501:ffff:300::3
  Cost: 5, State: Full
  Transmit Delay: 4S
  Intervals:
    Hello: 10s, Dead: 40s, Retransmit: 5s
  Last Hello: 6s, Last Exchange: 20m 13s
  DS: 0, LSR: 0, Retrans: 0, <Master>
>
```

[実行例 11 の表示説明]

表 11-29 仮想リンク情報の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Transit Area	仮想リンクの通過エリア	—
Virtual Neighbor Router ID	仮想リンクの相手ルータ ID	—
Virtual Link State	仮想リンクの状態	UP
		DOWN
Interface Name	自インタフェースのインタフェース名	—
Local Address	自インタフェースの IPv6 アドレス	—
Virtual Neighbor Address	相手インタフェースの IPv6 アドレス	—
Cost	インタフェースのコスト	—
State	相手ルータとの状態	Down
		Attempt
		Init
		Two Ways
		Exch Start
		Exchange
		Loading
		Full
Transmit Delay	リンク状態更新パケットの送信に要する時間 (秒)	—
Intervals		
Hello	Hello パケットの送信間隔 (秒)	—
Dead	Hello パケットの最大許容受信間隔 (秒)	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Retransmit	OSPFv3 パケットの再送間隔 (秒)	—
Last Hello	最後に Hello パケットを受信してから経過した時間	経過日数および時間： xxxxd : 日 (100 日～ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間～ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分～ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒～ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ～ 59 秒)
Last Exchange	Database 交換が終了してから経過した時間	経過日数および時間： xxxxd : 日 (100 日～ 49708 日) xxd xxh : 日, 時 (1 日 0 時間～ 99 日 23 時間) xxh xxm : 時, 分 (1 時間 0 分～ 23 時間 59 分) xxm xxs : 分, 秒 (1 分 0 秒～ 59 分 59 秒) xxs : 秒 (0 ～ 59 秒)
DS	Database Summary キューの総数	—
LSR	Link State Request キューの総数	—
Retrans	Retrans キューの総数	—
<...>	隣接ルータのオプション	Initialize
		More
		Master

[実行例 12] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] border-routers の例

図 11-52 エリア境界ルータおよび AS 境界ルータ情報の表示

```
>show ipv6 ospf border-routers
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Domain: 1
Router ID: 172.20.3.1, Area: 3
  Cost: 22, Type: Intra-Area, Flags: <ASBoundary>
  Next Hop: fe80::1000:00ff:fe00:3003%VLAN0010
Router ID: 172.16.1.1, Area: 2
  Cost: 10, Type: Inter-Area, Flags: <AreaBorder>
  Next Hop: fe80::1000:00ff:fe00:1001%VLAN0010
Router ID: 172.17.1.1, Area: 0
  Cost: 20, Type: Inter-Area, Flags: <ASBoundary>
  Next Hop: fe80::1000:00ff:fe00:2002%VLAN0010
>
```

[実行例 12 の表示説明]

表 11-30 エリア境界ルータおよび AS 境界ルータ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Domain	ドメイン番号	—
Router ID	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータのルータ ID	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Area	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータを持つエリアのエリア ID	—
Cost	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータへのコスト	—
Type	経路のタイプ	Inter-Area
		Intra-Area
Flags	ルータのタイプ	AreaBorder : エリア境界ルータ
		ASBoundary : AS 境界ルータ
Next Hop	エリア境界ルータまたは AS 境界ルータへのネクストホップ	—

[実行例 13] show ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] statistics の例

図 11-53 OSPF で収集されている送受信パケットの統計情報の表示

```

> show ipv6 ospf statistics
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Packets:
Received                               Sent
Hello                                : 145801      Hello                                : 140932
DB description                        : 145         DB description                        : 31
Link-State request: 49                Link-State request: 34
Link-State update : 5231              Link-State update : 5126
Link-State ack    : 5214              Link-State ack    : 5104
Errors:
IP: bad destination                  : 0
IP: bad protocol                    : 0
IP: received my own packet          : 0
OSPFv3: bad packet type             : 0
OSPFv3: bad version                 : 0
OSPFv3: bad checksum                : 0
OSPFv3: bad instance id             : 0
OSPFv3: area mismatch               : 0
OSPFv3: bad virtual link            : 0
OSPFv3: packet too small            : 0
OSPFv3: packet size < ip length: 0
OSPFv3: transmit error              : 0
OSPFv3: interface down              : 0
OSPFv3: unknown neighbor            : 0
HELLO: hello timer mismatch         : 0
HELLO: dead timer mismatch          : 0
HELLO: extern option mismatch       : 0
HELLO: router id confusion          : 0
HELLO: unknown virtual neighbor: 0
HELLO: unknown NBMA neighbor        : 0
DD: neighbor state low               : 0
DD: router id confusion              : 0
DD: extern option mismatch           : 0
DD: MTU mismatch                    : 0
LS ACK: neighbor state low           : 0
LS ACK: bad ack                     : 0
LS ACK: duplicate ack                : 0
LS ACK: unknown LSA type             : 0
LS REQ: neighbor state low           : 0
LS REQ: empty request                : 0
LS REQ: bad request                  : 0
LS UPDATE: neighbor state low        : 0
LS UPDATE: bad LSA checksum          : 0
LS UPDATE: received less recent LSA: 0
LS UPDATE: unknown LSA type          : 0
>

```

[実行例 13 の表示説明]

表 11-31 送受信パケットの統計情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Packets	受信したパケット総数	—
Received	受信パケット数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Sent	送信パケット数	—
Hello	HELLO パケット数	—
DB description	Database description パケット数	—
Link-State request	Link-State Request パケット数	—
Link-State update	Link-State Update パケット数	—
Link-State ack	Link-State Ack パケット数	—
Errors	受信したエラーパケット総数	—
IP: bad destination	destination 不正パケット数	—
IP: bad protocol	protocol 不正パケット数	—
IP: received my own packet	自発パケット受信数	—
OSPFv3: bad packet type	Packet type 不正パケット数	—
OSPFv3: bad version	Version 不正パケット数	—
OSPFv3: bad checksum	checksum 不正パケット数	—
OSPFv3: bad instance id	Area ID 不正パケット数	—
OSPFv3: area mismatch	Area 不一致パケット数	—
OSPFv3: bad virtual link	Virtual Link 不正パケット数	—
OSPFv3: packet too small	OSPFv3 パケット長不正パケット数	—
OSPFv3: packet size > ip Length	OSPFv3 パケット長不正パケット数	—
OSPFv3: transmit error	パケット送信失敗パケット数	—
OSPFv3: interface down	ダウンインタフェースからの受信パケット数	—
OSPFv3: unknown neighbor	未確認 OSPFv3 neighbor パケット数	—
HELLO: hello timer mismatch	HELLO timer 不一致パケット数	—
HELLO: dead timer mismatch	Dead timer 不一致パケット数	—
HELLO: extern option mismatch	スタブエリア設定不一致パケット数	—
HELLO: router id confusion	同一 router-id パケット受信数	—
HELLO: unknown virtual neighbor	未確認 OSPFv3 Virtual neighbor パケット数	—
HELLO: unknown NBMA neighbor	未確認 OSPFv3 NBMA neighbor パケット数	—
DD: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
DD: router id confusion	同一 router-id パケット受信数	—
DD: extern option mismatch	スタブエリア設定不一致パケット数	—
DD: MTU mismatch	MTU 不一致パケット数	—
LS ACK: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
LS ACK: bad ack	ACK 不正パケット数	—
LS ACK: duplicate ack	重複 ACK パケット数	—
LS ACK: unknown LSA type	未確認 LSA type	—
LS REQ: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
LS REQ: empty request	要求なし Request パケット数	—
LS REQ: bad request	不正 Request パケット数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
LS UPDATE: neighbor state low	隣接状態の不一致によって廃棄した受信パケット数	—
LS UPDATE: bad LSA checksum	チェックサム不正によって、廃棄した LSA 数	—
LS UPDATE: received less recent LSA	シーケンス番号不正によって、廃棄した LSA 数	—
LS UPDATE: unknown LSA type	type 不正によって、廃棄した LSA 数	—

[実行例 14] show ipv6 ospf discard-packets の例

図 11-54 OSPFv3 で廃棄したパケットの表示

```
> show ipv6 ospf discard-packets
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Elapsed Time : 2011/11/15 14:40:03
OSPFv3 RECV: fe80::1%VLAN0020 -> ff02::5 (VRF:10, Router ID: 192.168.30.212)
Errors      : OSPFv3: bad packet type
Received Data:
(0000)  0300 0024 0200 0000 0000 0001 8fad 0000
(0010)  0001 0002 0100 0013 000a 0028 0000 0000
(0020)  0000 0000
OSPFv3 Length: 36

Elapsed Time : 2011/11/14 11:12:11
OSPFv3 RECV: fe80::1%VLAN0020 -> ff02::5 (VRF:20, Router ID: 192.168.33.95)
Errors      : LS UPDATE: neighbor state low
Received Data:
(0000)  0304 003c 0000 0002 0000 0000 226e 0000
(0010)  0000 0001 0002 2001 0000 0000 0100 0008
(0020)  8000 000e 8877 0028 0300 0013 0200 0001
(0030)  0000 0002 0000 0002 0000 0002
OSPFv3 Length: 60
>
```

[実行例 14 の表示説明]

表 11-32 OSPFv3 で廃棄したパケットの表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Elapsed Time	収集された時間	—
OSPFv3 RECV	通信相手	transmit error 以外の場合
OSPFv3 SEND	通信相手	transmit error の場合
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Router ID	接続相手の Router ID	Router ID が判別できない場合、unspecified を表示します。 transmit error の場合は error code を表示します。
error code	transmit error の場合のエラーコード	—
Errors	パケット廃棄の要因	—
Received Data	廃棄された IP パケットデータ	—
OSPFv3 Length	OSPFv3 パケット長	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-33 show ipv6 ospf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	no Area Border Router or AS Boundary Router exist	エリア境界ルータ、および AS 境界ルータは存在しません。
4	no domain exists	ドメインが存在しません。
5	no interface exists	インタフェースが存在しません。
6	no neighbor exists	隣接ルータが存在しません。
7	no OSPFv3 Virtual Link is configured	仮想リンクが設定されていません。
8	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
9	no such area	指定エリアが存在しません。
10	no such domain"<domain>"	指定ドメインは存在しません。
11	no such interface"<interface name>"	設定されていないインタフェースが指定されました。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
12	no such LSA	指定 LSA が存在しません。
13	no such neighbor"<router-id>"	指定隣接ルータは存在しません。
14	no such transit area"<area-id>"	指定通過エリアは存在しません。
15	no such virtual neighbor"<router-id>"	指定隣接ルータは存在しません。
16	no such VRF <vrf id>	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
17	OSPFv3 not active.	OSPFv3 が動作していません。
18	OSPFv3 not active in vrf <vrf id>	指定 VRF では OSPFv3 が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
19	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

clear ipv6 ospf

OSPFv3 プロトコルに関する情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear ipv6 ospf [<domain>] stub-router 【OS-L3A】
clear ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] [<domain>] stub-router 【OS-L3SA】
clear ipv6 ospf discard-packets
clear ipv6 ospf statistics 【OS-L3A】
clear ipv6 ospf [vrf {<vrf id>|all}] statistics 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id>|all} 【OS-L3SA】

VRF の OSPFv3 を対象とします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の OSPFv3 だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の OSPFv3 を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの OSPFv3 が対象となります。

<domain>

OSPFv3 ドメイン番号を指定します。

<domain> には 1 ～ 65535 の範囲で指定してください。.

本パラメータ省略時の動作

全ドメインを対象とします。

stub-router

OSPFv3 で動作中のスタブルータを終了します。

以下の状態時は実行できません。

- コンフィギュレーションコマンドでスタブルータ機能が未設定時
- スタブルータ機能の状態が未動作 (Inactive) 時
- スタブルータ機能の動作が常時動作 (Always) 時

discard-packets

OSPFv3 で収集している廃棄パケットをクリアします。

statistics

OSPFv3 で収集している送受信パケットの統計情報をクリアします。

[実行例]

図 11-55 動作中のスタブルータの終了

```
> clear ipv6 ospf stub-router
>
```

図 11-56 OSPFv3 廃棄パケットのクリア

```
> clear ipv6 ospf discard-packets
>
```

図 11-57 OSPFv3 統計情報のクリア

```
> clear ipv6 ospf statistics
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

スタブルータ機能が動作時（常時動作は除く）に `stub-router` パラメータを指定した場合、OSPFv3 インタフェースの `Cost` 値が変更されます。

[応答メッセージ]

表 11-34 clear ipv6 ospf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	can't reset stub-router	スタブルータ機能が動作していないか、 <code>stub-router</code> が設定されていません。または、スタブルータ機能が常時動作しているため、スタブルータ機能を終了させることができません。（指定ドメインが対象です。全ドメイン指定の場合は、全ドメインで実行できないときにエラーになります。）
2	connection failed to rtm6	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 <code>restart unicast</code> コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
3	IPv6 routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
4	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 <code>restart unicast</code> コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	no such domain "<id>"	指定ドメインは存在しません。 <id>：ドメイン番号
6	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id>：指定 VRF ID
7	OSPFv3 not active.	OSPFv3 が動作していません。
8	OSPFv3 not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では OSPFv3 が動作していません。 <vrf id>：指定 VRF ID
9	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message>：エラーメッセージ（発生元（エラー要因））

[注意事項]

なし

show ipv6 bgp

BGP4+ プロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

【OS-L3A】

```
show ipv6 bgp summary [brief]
show ipv6 bgp neighbors [brief] [{ <as> | <peer group> | <peer address> | <host
name> | detail }]
show ipv6 bgp peer-group <peer group>
show ipv6 bgp [brief] [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp neighbors [brief] {<peer address> | <host name>}
received-routes [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp received-routes [{ summary | [brief ] [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]] }]
show ipv6 bgp neighbors [brief] {<peer address> | <host name>}
routes [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp routes [{ summary | [brief] [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]] }]
show ipv6 bgp neighbors [brief] {<peer address> | <host name>}
advertised-routes [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp advertised-routes
[{ summary | [brief] [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]] }]
show ipv6 bgp {regexp | quote-regexp} <aspath> [unmatch] [brief]
show ipv6 bgp aspath-regexp <extended regular expression> [brief]
show ipv6 bgp inconsistent-as [brief]
show ipv6 bgp community [brief] [none]
show ipv6 bgp community [brief] <community>... [exact]
show ipv6 bgp community-regexp <extended regular expression> [brief]
show ipv6 bgp notification-factor [{<peer address> | <host Name>}]
show ipv6 bgp stale [{summary | brief}]
```

【OS-L3SA】

```
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] summary [brief]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [brief]
[{ <As> | <peer group> | <peer address> | <host name> | detail }]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] peer-group <peer group>
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] [brief] [-Faco]
[<Prefix>/<Prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [brief]
{<peer address> | <host name>} received-routes [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] received-routes
[{ summary | [brief ] [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>]
[longer-prefixes]] }]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [brief]
{<peer address> | <host name>} routes [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] routes
[{ summary | [brief] [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>]
[longer-prefixes]] }]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [brief]
{<peer address> | <host name>} advertised-routes [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes
[{ summary | [brief] [-Faco]
[<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]] }]
show ipv6 bgp [vpngv6 vrf {<vrf id> | all}] {regexp | quote-regexp}
<aspath> [unmatch] [brief]
```

```

show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] aspath-regexp
    <extended regular expression> [brief]
show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] inconsistent-as [brief]
show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community [brief] [none]
show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community [brief]
    <community>... [exact]
show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community-regexp
    <extended regular expression> [brief]
show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] notification-factor
    [{<peer-address> | <host Name>}]
show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] stale [{summary | brief}]

```

【OS-L3A,OS-L3SA 共通】

```

show ipv6 bgp paths [<aspath> [unmatch]]
show ipv6 bgp paths-regexp <extended regular expression>
show ipv6 bgp neighbors {<peer address> | <host name>}
    dampened-routes [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp dampened-paths [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp [neighbors [brief]]{<peer address> | <host name>}}
    flap-statistics [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
show ipv6 bgp flap-statistics [brief]
    [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]]

```

【入力モード】

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

【パラメータ】

vpnv6 vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の BGP4+ 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の BGP4+ 情報だけを、all 指定時はグローバルネットワークも含む全 VRF の BGP4+ 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの BGP4+ 情報を表示します。

summary

すべてのピアのピアリング状態を表示します。

brief

簡易形式で表示します。

neighbors

すべてのピアリング情報をサマリー表示します。

{<as> | <peer group> | <peer address> | <host name> | detail}

<As>

指定した AS のピアの情報をサマリー表示します。AS 番号を指定してください。

<peer group>

指定したピアグループの情報をサマリー表示します。ピアグループ名を指定します。

入力可能な文字は、31 文字以内の名前です。詳細については、「パラメータに指定できる値」を参照してください。

<peer address>

指定したピアの情報を詳細表示します。ピアの IPv6 アドレスをコロン記法で指定してください。

<host name>

指定したピアの情報を詳細表示します。<host name> には名称を指定します。

ただし、vpnv6 vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

detail

すべてのピアの情報を詳細表示します。

peer-group <peer group>

指定ピアグループに所属するピアのピアリング情報を表示します。

<peer group>

ピアグループ名を指定します。

入力可能な文字は、31 文字以内の名前です。詳細については、「パラメータに指定できる値」を参照してください。

-F

経路情報の属性をフル形式で表示します (= -aco 指定)。

-a

経路情報の atomic_aggregate 属性と aggregator 属性を表示します。

-c

経路情報の Community 属性を表示します。

-o

経路情報の originator_id 属性と cluster_list 属性を表示します。

<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]

BGP4+ が保有している経路情報を表示します。

<prefix>/<prefixlen> で宛先ネットワークを指定した場合、表示する経路情報をフィルタリングできます。<prefix> には宛先アドレスをコロン記法で指定します。

<prefixlen>

プレフィックス長を指定します。0 ～ 128 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

指定した <prefix> までをフィルタリングアドレスとして経路情報を表示します。

(例) 3ffe:811:: と入力した場合は、3ffe:811::/32 の経路情報を表示します。

longer-prefixes

指定宛先ネットワークに包括される経路情報が対象となります。

本パラメータ省略時の動作

指定宛先ネットワークと一致する経路情報だけが対象となります。その際、プレフィックス長の指定を省略した場合には、最長一致 (longest-match) する経路情報が対象となります。

neighbors [brief] {<peer address> | <host name>}

指定したピアの経路情報だけを表示します。

<peer address>

ピアの IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス (リンクローカルアドレスだけ) を指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vpnv6 vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

received-routes

ピアから受信した経路情報を表示します。

received-routes だけ指定した場合、すべてのピアの、すべての経路情報を表示します。

received-routes summary

ピアから受信した経路情報数をピア単位で表示します。

routes

ピアから受信した有効経路（フィルタなどで抑止されていない）情報を表示します。

routes だけ指定した場合、すべてのピアの、すべての経路情報を表示します。

routes summary

ピアから受信した有効経路（フィルタなどで抑止されていない）情報をピア単位で表示します。

advertised-routes

ピアへ広告した経路情報を表示します。

advertised-routes だけ指定した場合、すべてのピアの、すべての経路情報を表示します。

advertised-routes summary

ピアへ広告した経路情報数をピア単位で表示します。

{regexp | quote-regexp} <aspath> [unmatch]

指定した AS パス正規表現に一致する ASPATH 属性の経路情報を表示します。なお、ASPATH 属性の AS_SEQUENCE だけがパス比較の対象です。

<aspath>

regexp 指定時は ASPATH 属性を指定してください。

quote-regexp 指定時は <Aspath> を「"」で囲んで指定し、AS パス正規表現は以下の形式で指定してください。

<Aspath> := <Aspath_Term>...

<Aspath_Term> := <Aspath_Symbol>[{ {m,n} | {m} | {m,} | * | + | ? }]

<Aspath_Symbol> := { <As> | . }

{m,n} : Aspath_Symbol を m 回から n 回、繰り返すことを意味します。

(m, n の設定範囲 : 0 ~ 255)

{m} : Aspath_Symbol を m 回、繰り返すことを意味します。

(m の設定範囲 : 0 ~ 255)

{m,} : Aspath_Symbol を m 回以上、繰り返すことを意味します。

(m の設定範囲 : 0 ~ 255)

* : Aspath_Symbol を 0 回以上、繰り返すことを意味します。

+ : Aspath_Symbol を 1 回以上、繰り返すことを意味します。

? : Aspath_Symbol を 0 回または 1 回、繰り返すことを意味します。

([Ctrl]+[V] を入力後、[?] を入力してください)

<as> : 指定した AS 番号を意味します。

. : 任意の AS 番号を意味します。

unmatch

指定した AS パス正規表現に一致しない ASPATH 属性の経路情報を表示します。

aspath-regexp

指定した拡張正規表現に一致する AS_PATH 属性の経路情報を表示します。なお、AS_PATH 属性の AS_SEQ, AS_SET, および AS_CONFED_SET がパス比較の対象です。

<extended regular expression>

<extended regular expression> は拡張正規表現で指定します。<extended regular expression> の前

後を「|」で囲んで指定してください。

拡張正規表現の指定方法については、「コンフィグレーションガイド Vol.3 24.1.2(3)(e) 正規表現」を参照してください。

paths

保有しているすべての経路情報の ASPATH 属性を表示します。

paths-regex

指定した拡張正規表現に一致する AS_PATH 属性を表示します。なお、AS_PATH 属性の AS_SEQ, AS_SET, および AS_CONFED_SET がパス比較の対象です。

inconsistent-as

AS パス矛盾（同一宛先ネットワークで発生元 AS が異なる経路）を起こしている経路情報を表示します。

community

Community 属性を持つ（none 未指定時）経路情報を表示します。

none

Community 属性を持たない経路情報を表示します。

community <community>... [exact]

指定した Community 属性を持つ経路情報を表示します。

<community>

複数のコミュニティを指定できます。

<community> は以下の形式で指定します。

<Community> := { <Community-Number> | <Well-Known-Community> }

<Community-Number> := { AS 番号指定 (AS:Communti_id : AS の範囲は 0-65535, Communti_id の範囲は 0-65535) | 16 進数指定 (0xhhhhhhh : h=0-9,a-f) }

<Well-Known-Community> := { no-export | no-advertise | local-AS }

exact

指定したコミュニティをすべて持つ経路情報だけを表示します。

本パラメータ省略時の動作

指定したコミュニティのどれかを持つ経路情報を表示します。

community-regex

指定した拡張正規表現に一致する Community 属性を持つ経路情報を表示します。

dampened-routes

抑止（suppress）状態の経路情報を表示します。

dampened-paths

抑止（suppress）状態の経路情報を表示します。

flap-statistics

フラップが発生している経路情報を表示します。

notification-factor[(<peer address> | <host name>)]

BGP4+ のコネクションを切断する要因となったパケットを表示します。

パケットの内容は、BGP4+ ヘッダの先頭から表示されます。

<peer address>

指定ピアから受信した切断する要因となったメッセージを表示します。ピアの IPv6 アドレス、

またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）を指定してください。

<host name>

指定ホストから受信した切断する要因となったメッセージを表示します。

ただし、vpnv6 vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

stale

ピアから受信した stale 経路情報を表示します。

Stale 情報はレシーブルータでだけ表示されます。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

BGP4+ が保有している経路情報を表示します。

[実行例 1] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] summary [brief] の例

図 11-58 標準形式での全ピアのピアリング状態の表示

```
>show ipv6 bgp summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
BGP4+ Peer      AS      Received      Sent      Up/Down      Status
3ffe:501:811:ff06::2  100    241          245    2011/12/12 00:59:01 Established
>
```

図 11-59 簡易形式での全ピアのピアリング状態の表示

```
>show ipv6 bgp summary brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 500, Local Router ID: 1.2.3.5
BGP4+ Peer      AS      Up/Down      Status
3ffe:501:ffff:3::2      100    2011/12/12 15:44:12 Established
3ffe:501:ffff:5::2      300    2011/12/12 19:41:01 Established
3ffe:502:ffee:1022:3204:0:2102:1112  500    -            Active
:
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 11-35 全ピアのピアリング状態の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※1	自ルータの AS 番号	—
Local Router ID	自ルータのルータ ID	—
Confederation ID ※2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※2	メンバー AS 番号	—
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
AS	ピアの AS 番号	—
Received	受信メッセージ数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Sent	送信メッセージ数	—
Up/Down	最後に Established 状態へ遷移した時刻、または最後に Established 状態から遷移した時刻（年／月／日 時：分：秒）	—
Status	ピアとの状態	Shutdown（ピアオプション shutdown 指定時）
		Idle
		Connect
		Active
		OpenSent
		OpenConfirm
		Established

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 2] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] neighbor [brief] [<as> | <peer group>] の例

図 11-60 標準形式での全ピアのサマリー情報表示

```
>show ipv6 bgp neighbor
Date 2011/12/26 12:00:00 UTC
Peer Address                Peer AS      Local Address  Local AS
Type      Status
3ffe:501:811:ff06::2        100          3ffe:501:811:ff06::3 200
External Established to NSPIX1
>
```

注 <As> または <Peer Group> を指定した場合、指定した AS 番号のピアのサマリー情報、または指定したピアグループ名称のピアのサマリー情報を表示します。

図 11-61 簡易形式での全ピアのサマリー情報表示

```
>show ipv6 bgp neighbor brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Peer Address                AS      Type      Status
3ffe:501:ffff:3::2          100     External Established
3ffe:501:ffff:5::2          300     External Established
3ffe:502:fee:1022:3204:0:2102:1112 500     Internal Active
:
>
```

注 <as> または <peer group> を指定した場合、指定した AS 番号のピアのサマリー情報、または指定したピアグループ名称のピアのサマリー情報を表示します。

[実行例 2 の表示説明]

表 11-36 全ピアのサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Confederation ID ※ 1	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 1	メンバー AS 番号	—
Peer Address	ピアの IPv6 アドレス	—
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Local Address	自側の IPv6 アドレス	自側の IPv6 アドレスが特定できない場合、unspecified を表示します。 ※ 2
Local AS	自側の AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア
Status	ピアとの状態	Shutdown (ピアオプション shutdown 指定時) Idle Connect Active OpenSent OpenConfirm Established
...	ピアの名称	コンフィグレーションファイルで設定された場合にだけ表示

注※ 1 コンフェデレーション構成時だけ表示されます。

注※ 2 ピアとの接続形態が直接接続の場合、次の条件で表示します。

- ピアリングに使用するインタフェースがアップしていない (外部ピア / 内部ピア共通)
- TCP セッションが確立していない (内部ピアだけ)

[実行例 3] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] neighbors [{ <peer address> | <host name> | detail }] の例

図 11-62 特定ピアの詳細情報表示

```
>show ipv6 bgp neighbor 3ffe:501:ffff:5::2
Date 2011/12/26 10:40:21 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:ffff:5::2, Remote AS: 300
Remote Router ID: 192.168.22.10, Peer Group: office10
Description: to NSPIX1
BGP4+ Status: Established                      HoldTime: 90, Keepalive: 30
      Established Transitions: 1          Established Date: 2011/12/13 12:00:00
      BGP4+ Version: 4                    Type: External
      Local Address: 3ffe:501:ffff:5::1
      Local AS: 500                      Local Router ID: 192.168.22.80
      Next Connect Retry: -              Connect Retry Timer: -
      Last Keep Alive Sent: 10:39:30     Last Keep Alive Received: 10:40:01
      Graceful Restart: Receive
      Receive Status : Finished          2011/12/13 12:00:02
      Stalepath Time: 300
      NLRI of End-of-RIB Marker: Advertised and Received
      BGP4+ Message  UpdateIn  UpdateOut  TotalIn  TotalOut
                        1         7         61      68
      BGP4+ Peer Last Error: Cease
      BGP4+ Routes  Accepted      MaximumPrefix RestartTime Threshold
                        9429         10000      none          75%
      BGP4+ Capability Negotiation: <GracefulRestart>
      Send : <Refresh Refresh(v) IPv6-Uni, GracefulRestart(RestartTime:120s)>
      Receive: <GracefulRestart(RestartTime:300s, IPv6-uni)>
      Password : Configured
```

>
注 detail指定時はすべてのピアに関する詳細情報を表示します。

[実行例 3 の表示説明]

表 11-37 特定ピアの詳細情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Confederation ID ※1	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※1	メンバー AS 番号	—
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Remote Router ID	ピアのルータ ID	接続先のルータ ID を表示 未接続時は "-" を表示
Peer Group	ピアグループ名称	—
Description	ピアの名称	コンフィグレーションファイルで設定された場合にだけ表示
BGP4+ Status	ピアとの状態	Idle
		Connect
		Active
		OpenSent
		OpenConfirm
		Established

表示項目	意味	表示詳細情報
HoldTime	ホールドタイム (秒)	—
Keepalive	送信間隔 (秒)	—
Established Transitions	Established 状態へ遷移した回数	—
Established Time	最後に Established 状態へ遷移した時刻, または最後に Established 状態から遷移した時刻 (年/月/日 時:分:秒)	—
BGP4+ Version	BGP4+ のバージョン	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア
		External : 外部ピア
		Internal RRclient : 内部ピアかつルートリフレクタ・クライアント
		Internal RRclient no-client-reflect : 内部ピアかつルートリフレクタ・ノンクライアント
		ConfedExt : メンバー AS 間ピア
Local Address	自側の IPv6 アドレス	自側の IPv6 アドレスが特定できない場合, unspecified を表示します。※2
Local AS	自側の AS 番号	—
Local Router ID	自側のルータ ID	自ルータ ID を表示
Next Connect Retry	次に BGP4+ コネクションの接続をリトライするまでの時間 (分:秒)	—
Connect Retry Timer	現在の接続リトライ間隔 (秒)	—
Last Keep Alive Sent	最後に KeepAlive メッセージを送信した時刻 (時:分:秒)	—
Graceful Restart ※3	グレースフル・リスタートの動作モード	Receive (レシーブルータとして動作)
Receive Status ※3	レシーブルータでの実行状態と実行結果 (最新の情報を表示)	Receiving : 経路学習中
		Advertising : 経路広告中
		Finished : 正常終了
		Failed : 失敗
		- : 未実施
Stalepath Time ※3	リスタートルータの実行状態に遷移した時間	実行状態に遷移した日時 (実行状態が未実施の場合は日時を表示しません。)
	相手ルータがグレースフル・リスタートした時の相手ルータの経路収束までの時間	—
NLRI of End-of-RIB Marker	経路配布完了を通知する End-of-RIB Marker の送受信	- Advertised and Received : End-of-RIB Marker を送信かつ受信 - Advertised : End-of-RIB Marker を送信 - Received : End-of-RIB Marker を受信 - None : End-of-RIB Marker の送受信なし
BGP4+ Messages	BGP4+ で交換した BGP4+ メッセージの個数	—
UpdateIn	ピアから受信した UPDATE メッセージの個数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
UpdateOut	ピアへ送信した UPDATE メッセージの 個数	—
TotalIn	ピアから受信したメッセージの総数	—
TotalOut	ピアへ送信したメッセージの総数	—
BGP4+ Peer Last Error	検出した最新のエラー	エラーコード、サブコードを名称で表示します • Message Header Error • Open Message Error • Update Message Error • Hold Timer Expired Error • Finite State Machine Error • Cease • Cease(Over prefix limit) • unspecified error • lost connection synchronization • bad length • bad message type • unspecified error • unsupported version • bad AS number • bad BGP ID • unsupported authentication code • authentication failure • unspecified error • invalid attribute list • unknown well known attribute • missing well known attribute • attribute flags error • bad attribute length • bad ORIGIN attribute • AS loop detected • invalid NEXT_HOP • error with optional attribute • bad address/prefix field • AS path attribute problem
BGP4+ Routes ※ 4	BGP4+ の学習経路数制限に関する情報	—
Accepted ※ 4	ピアから学習した経路数	アクティブ経路数と非アクティブ経路数の合計
MaximumPrefix ※ 4	ピアから学習する経路数の指定上限値	1 ～ 4294967295
RestartTime ※ 4	ピアを切断した後に再接続するまでの指 定時間	時刻：指定あり（分） none：指定なし（ピアを再接続しない）
Threshold ※ 4	運用メッセージを出力する指定閾値	—
(Warning-only) ※ 4	学習した経路数が上限値を超えてもピア 切断しない指定	—
BGP4 Capability	Capability 情報	—
negotiation	ネゴシエーションした Capability 情報	IPv6-Uni：IPv6 ユニキャストだけを取り扱います。 Refresh：ルートリフレッシュを取り扱います。 Refresh(v)：ベンダコード（128）を使ったルートリ フレッシュを取り扱います。 GracefulRestart：GracefulRestart を取り扱います。
Send	送信した Capability 情報	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Receive	受信した Capability 情報	IPv6-Uni : IPv6 ユニキャストだけを取り扱います。 IPv6-Multi : IPv6 マルチキャストだけを取り扱います。 IPv6-Uni&Multi : IPv6 ユニキャストとマルチキャストとを同時に取り扱います。 Refresh : ルートリフレッシュを取り扱います。 Refresh(v) : ベンダコード (128) を使ったルートリフレッシュを取り扱います。 GracefulRestart : GracefulRestart を取り扱います。 GracefulRestart(Restart Time) : Send : 自ルータがグレースフル・リスタートしたときの再接続タイムアウトまでの時間 Receive : 相手から通知されたリスタート時間 GracefulRestart(IPv6-Uni) : グレースフル・リスタート機能の AddressFamily を出力します。
Password	MD5 認証	Configured : MD5 認証あり UnConfigured : MD5 認証なし

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 ピアとの接続形態が直接接続の場合、次の条件で表示します。

- ピアリングに使用するインタフェースがアップしていない (外部ピア/内部ピア共通)
- TCP セッションが確立していない (内部ピアだけ)

注※ 3 グレースフル・リスタートのレシーブルータ機能を使用している場合にだけ表示します。レシーブルータの実行結果は、最後にレシーブルータとして動作した結果を表示します。

注※ 4 学習経路数制限機能を使用している場合にだけ表示します。

[実行例 4] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] peer-group <peer group> の例

指定ピアグループに所属するピアのピアリング情報を表示します。

図 11-63 ポリシーグループのピアリング情報表示

```
>show ipv6 bgp peer-group office
Date 2011/12/26 12:00:00 UTC
Local AS: 100, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP4+ Peer          AS   Received   Sent   Up/Down          Status
3ffe:501:811:ff06::2 100 241       245   2011/12/10 00:59:01 Established
>
```

[実行例 4 の表示説明]

表 11-38 ポリシーグループのピアリング情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション識別子	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号 (サブ AS 番号)	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
AS	ピアの AS 番号	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Received	受信メッセージ数	—
Sent	送信メッセージ数	—
Up/Down	最後に Established 状態へ遷移した時刻、または最後に Established 状態から遷移した時刻（年／月／日 時：分：秒）	—
Status	ピアとの状態	shoutdown（ピアオプション shoutdown 指定時）
		Idle
		Connect
		Active
		OpenSent
		OpenConfirm
		Established

注※1 コンフェデレーション構成時は表示しません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 5] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] [brief] [<prefix>/<prefixlen> longer-prefixes] の例

図 11-64 標準形式での BGP4+ が保有する全経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                Next Hop
    MED    LocalPref Weight Path
*> 3ffe:501:811:ff01::/64      3ffe:501:811:ff06::2
   -      100          100    100 i
*> 3ffe:501:811:ff02::/64      3ffe:501:811:ff06::2
   -      100          255    100 i
*> 3ffe:501:811:ff03::/64      3ffe:501:811:ff06::2
   -      100           0    100 i
*> 3ffe:501:811:ff04::/64      3ffe:501:811:ff06::2
   -      100           0    100 i
*> 3ffe:501:811:4411::/64      3ffe:501:811:ff12::12
   -      100           0    100 ?
:
>
```

注 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報削除を表示します。

図 11-65 簡易形式での BGP4+ が保有する全経路情報の表示

```

>show ipv6 bgp brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                               Next Hop                                Path
*> 3ffe:501:811:ff01::/64                3ffe:501:811:ff06::2                    100 i
*> 3ffe:501:811:ff02::/64                3ffe:501:811:ff06::2                    100 i
*> 3ffe:501:811:ff03::/64                3ffe:501:811:ff06::2                    100 i
*> 3ffe:501:811:ff04::/64                3ffe:501:811:ff06::2                    100 i
S> 3ffe:501:811:4411::/64                3ffe:501:811:ff12::12                   100 ?
:
>

```

注 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報削除を表示します。

[実行例 5 の表示説明]

表 11-39 BGP4+ が保有する経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ ¹	自 AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Confederation ID ※ ²	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ ²	メンバー AS 番号	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
		r : コンフィグレーションコマンド ipv6 maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Origin Codes	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCAL_PREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET

注※1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 6] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>] の例

図 11-66 BGP4+ が保有する全経路情報属性のフル形式表示

```
> show ipv6 bgp -F
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 3ffe:501:811:ff07::/64
*> Next Hop 3ffe:501:811:ff07::10
MED: 0, LocalPref: 100, Weight: 100, Type: External route
Origin: IGP, IGP Metric: 3
Path: 1000 400 1000 { 600 500 }
Aggregator: 400, 3ffe:501:811:ff07::120
<Atomic Aggregate>
Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
Originator ID: 192.168.41.121
Cluster List : 192.168.21.219
               192.168.21.220
>
```

[実行例 6 の表示説明]

表 11-40 BGP4+ 経路属性のフル形式表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS	自 AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Confederation ID ※	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※	メンバー AS 番号	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Route	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス・ネットワークマスク
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	—
Weight	経路の優先度	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信 External route : 外部ピアで受信 ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信

表示項目	意味	表示詳細情報
Origin	経路の Origin 属性	IGP : 発生元が IGP
		EGP : 発生元が EGP
		incomplete : 発生元がその他
IGP Metric	IGP 経路のメトリック値	BGP 経路のネクストホップ解決に使用する IGP 経路のメトリック値
Path	経路の ASPath 属性	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : AS_PATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 7] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] <prefix>/<prefixlen> の例

図 11-67 BGP4+ が保有する特定経路の詳細情報の表示

```
>show ipv6 bgp 3ffe:501:811:ff07::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Route 3ffe:501:811:ff07::/64
*> Next Hop 3ffe:501:811:ff07::10
MED: 0, LocalPref: 100, Weight: 100, Type: External route
Origin: IGP, IGP Metric: 3
Path: 1000 400 1000 { 600 500 }
Aggregator: 400, 190.168.10.10
<Atomic Aggregate>
Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
Originator ID: 192.168.41.121
Cluster List : 192.168.21.219
192.168.21.220
>
```

[実行例 7 の表示説明]

表 11-41 特定 BGP4+ 経路の詳細表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Confederation ID ※	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※	メンバー AS 番号	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Route	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Entries	経路のエントリ数	—
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の Local_Pref 属性	—
Weight	経路の優先度	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信 External route : 外部ピアで受信 ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	経路の Origin 属性	IGP : 発生元が IGP EGP : 発生元が EGP incomplete : 発生元がその他
IGP Metric	IGP 経路のメトリック値	BGP 経路のネクストホップ解決に使用する IGP 経路のメトリック値
Path	経路の ASPath 属性	AS 番号列 : AS_SEQ {AS 番号列} : AS_SET (AS 番号列) : AS_CONFED_SET (AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。 AS Loop : AS_PATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性	Community 属性がない場合は表示されません。 no-advertise no-export

表示項目	意味	表示詳細情報
		local-AS
		xx : yy - xx : AS 番号 - yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 8] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] received-routes summary の例

図 11-68 各ピアから受信した BGP4+ 経路数の表示

```
>show ipv6 bgp received-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
BGP4+ Peer          Active  Dampened  Stale  Received  Peer AS  Type
3ffe:501:811:ff06::2  2        0          0      3         100     External
>
```

[実行例 8 の表示説明]

表 11-42 各ピアから受信した BGP4+ 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
Active	アクティブ状態の受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します
Dampened	抑止状態の受信経路数	抑止状態にある到達可能な経路情報
Stale	Stale 状態の受信経路数	送信元ルータがリスタート中の経路 (レシーブルルータでだけ表示可能)
Received	受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 9] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] [{neighbors [brief] <peer address> | <host name>}] recieved-routes [-Fac0] [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]], show ipv6 bgp recieved-routes [brief] [-Fac0] [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]] の例

● 特定ピアから受信した BGP4+ 経路情報を標準形式で表示します。

図 11-69 標準形式での特定ピアから受信した BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbors 3ffe:501:811:ff06::2 received-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:811:ff06::2, Remote AS: 100
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network          MED      LocalPref Path          Next Hop
  3ffe:501:811:ff06::/64
  -              100        100 i          3ffe:501:811:ff06::2
*> 3ffe:501:811:ff07::/64
  -              100        100 i          3ffe:501:811:ff06::2
*> 3ffe:501:811:ff08::/64
  -              100        100 i          3ffe:501:811:ff06::2
  :
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合は、指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

● 特定ピアから受信した BGP4+ 経路情報を簡易形式で表示します。

図 11-70 簡易形式での特定ピアから受信した BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbors brief 3ffe:501:811:ff06::2 received-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:811:ff06::2, Remote AS: 100
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network          Next Hop          Path
  3ffe:501:811:ff06::/64
  3ffe:501:811:ff06::2          100 i
*> 3ffe:501:811:ff07::/64
  3ffe:501:811:ff06::2          100 i
*> 3ffe:501:811:ff08::/64
  3ffe:501:811:ff06::2          100 i
  :
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合は、指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

● 特定ピアから受信した BGP4+ 経路情報を詳細形式で表示します

図 11-71 BGP4+ の保有する経路情報の属性のフル表示

```
> show ipv6 bgp neighbors 3ffe:501:811:ff06::2 received-routes -F
```



```

3ffe:501:811:ff08::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 3ffe:501:811:ff07::/64
*> Next Hop 3ffe:501:811:ff07::10
    MED: 0, LocalPref: 100, Type: External route
    Origin: IGP
    Path: 1000 400 1000 { 600 500 }
    Next Hop Attribute: 3ffe:501:811:f007:10
    Aggregator: 400, 3ffe:501:811:ff07::120
    <Atomic Aggregate>
    Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
    Originator ID: 192.168.41.121
    Cluster List : 192.168.21.219
                  192.168.21.220
>

```

注 1 <peer address> を指定した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> を指定した場合は、指定アドレスの経路情報を表示します。

注 3 -Fac0 の経路情報の属性を指定した場合、経路情報を表示します。

[実行例 9 の表示説明]

表 11-43 特定ピアから受信した BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Confederation ID ※ 1	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 1	メンバー AS 番号	—
Local AS ※ 2	自 AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス/プレフィックス長
Next Hop	受信経路の NextHop 属性値	—
MED	受信経路の MED 属性※ 3	—
LocalPref	受信経路の LOCALPREF ※ 3	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信 External route : 外部ピアで受信

表示項目	意味	表示詳細情報
		ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	受信経路の Origin 属性※3	IGP : 発生元が IGP
		EGP : 発生元が EGP
		incomplete : 発生元がその他
Path	受信経路の AS パス※3	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
	受信経路の発生元※3	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : ASPATH がループしています。
Communities	受信経路の Community 属性※3	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性※3	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性※3	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※1 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

注※2 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※3 経路フィルタリングによる変更前の情報を表示します。

[実行例 10] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] routes summary の例

図 11-72 各ピアから受信した有効な BGP4+ 経路数の表示

```
>show ipv6 bgp routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 500, Local Router ID: 1.2.3.5
BGP4+ Peer          Active  Dampened  Stale   Received  Peer AS Type
3ffe:501:ffff:3::2   65      0          0       65        100   External
3ffe:501:ffff:5::2   50      0          0       50        300   External
3ffe:501:ffff:8::2   40      0          0       40        500   Internal
:
>
```

[実行例 10 の表示説明]

表 11-44 各ピアから受信した有効な BGP4+ 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
Active	アクティブ状態の受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Dampened	抑止状態の受信経路数	抑止状態にある到達可能な経路情報
Stale	Stale 状態の受信経路数	送信元ルータがリスタート中の経路 (レシーブルータでだけ表示可能)
Received	受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 11] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] [{neighbors [brief] <peer address> | <host name>}] routes [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]], show ipv6 bgp routes [brief] [-Faco] [<prefix>/<prefixlen>] [longer-prefixes]] の例

● 特定ピアから受信した有効な BGP4+ 経路情報を標準形式で表示します。

図 11-73 標準形式での特定ピアから受信した有効な BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbors 3ffe:501:ffff:13::2 routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:ffff:13::2, Remote AS: 600
Local AS: 500, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network                               Next Hop
      MED      LocalPref Weight Path
*> 10:1:1::/64          3ffe:501:ffff:13::2
    -             100          255    600 200 e
*> 3ffe:501:811:ff0b::/64 3ffe:501:ffff:13::2
    -             100          255    600 700 800 i
:
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合, すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合は, 指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

- 特定ピアから受信した有効な BGP4+ 経路情報を簡易形式で表示します。

図 11-74 簡易形式での特定ピアから受信した有効な BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbors brief 3ffe:501:ffff:13::2 routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:ffff:13::2, Remote AS: 600
Local AS: 500, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                Next Hop                Path
*> 10:1:1::/64           3ffe:501:ffff:13::2    600 200 e
*> 3ffe:501:811:ff0b::/64 3ffe:501:ffff:13::2    600 700 800 i
*> 3ffe:402:3210:4222::/64 3ffe:501:ffff:13:1032::2 600 100 800 i
:
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合は、指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

- 特定ピアから受信した有効な BGP4+ 経路情報を詳細形式で表示します。

図 11-75 BGP4+ の保有する経路情報の属性のフル表示

```
> show ipv6 bgp neighbors 3ffe:501:ffff:13::2 routes -F 3ffe:501:811:ff0b::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 3ffe:501:811:ff0b::/64
*> Next Hop 3ffe:501:ffff:22::10
    MED: 0, LocalPref: 100, Weight: 255, Type: External route
    Origin: IGP
    Path: 600 700 800
    Next Hop Attribute: 3ffe:501:811:f007:10
    Aggregator: 400, 3ffe:501:811:ff07::120
    <Atomic Aggregate>
    Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
    Originator ID: 192.168.41.121
    Cluster List : 192.168.21.219
                  192.168.21.220
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> を指定した場合は、指定アドレスの経路情報を表示します。

注 3 [-Faco] の経路情報の属性を指定した場合、経路情報を表示します。

[実行例 11 の表示説明]

表 11-45 特定ピアから受信した有効な BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
BGP4+ Peer	ピアの IP アドレス	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
		r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【OS-L3SA】
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : ASPATH がループしています。
Communities	経路の Community 属性	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id
		その他 : 16 進表示
Originator ID	経路の Originator ID 属性	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	経路の Cluster List 属性	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。
注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 12] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] advertised-routes summary の例

図 11-76 各ピアに送出した BGP4+ 経路数の表示

```
>show ipv6 bgp advertised-routes summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS:10, Local Router ID: 1.2.3.5
BGP4+ Peer                               Sent Route Peer AS Type
3ffe:501:811:ff06::2                     2           100   External
3ffe:501:811:ff0a::2                     1           100   External
>
```

[実行例 12 の表示説明]

表 11-46 各ピアに送出した BGP4+ 経路数の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
Sent Route	送信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。
注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 13] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] [{neighbors [brief] <peer address> | <host name>}] advertised-routes [-Fac0] [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]], show ipv6 bgp advertised-routes [brief] [-Fac0] [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]] の例

● 特定ピアに送信した BGP4+ 経路情報を標準形式で表示します。

図 11-77 標準形式での特定ピアに送信した BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbors 3ffe:501:811:ff06::2 advertised-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:811:ff06::2, Remote AS: 100
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network                                Next Hop
      MED      LocalPref Path
3ffe:501:811:ff05::/64                ----
      0         0         i
3ffe:501:811:ff06::/64                ----
      0         0         i
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<Prefixlen> longer-prefixes を指定した場合は、指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

● 特定ピアに送信した BGP4+ 経路情報を簡易形式で表示します。

図 11-78 簡易形式での特定ピアに送信した BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbors brief 3ffe:501:811:ff06::2 advertised-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
BGP4+ Peer: 3ffe:501:811:ff06::2, Remote AS: 100
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network                                Next Hop                                Path
3ffe:501:811:ff05::/64                ----                                i
3ffe:501:811:ff06::/64                ----                                i
>
```

注 1 <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> longer-prefixes を指定した場合は、指定ネットワークに包括される経路情報を表示します。

- 特定ピアに送信した BGP4+ 経路情報を詳細形式で表示します

図 11-79 BGP4+ の保有する経路情報の属性のフル表示

```
> show ipv6 bgp neighbors 3ffe:501:811:ff06::2 advertised-routes -F
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Route 3ffe:501:811:ff07::/64
*> Next Hop 3ffe:501:811:ff07::10
MED: 0, LocalPref: 100, Type: External route
Origin: IGP
Path: 1000 400 200 { 600 500 }
Next Hop Attribute: 3ffe:501:811:f007:10
Aggregator: 400, 3ffe:501:811:ff07::120
<Atomic Aggregate>
Communities: 600:30 1300:10 6600:1500 no-advertise
Originator ID: 192.168.41.121
Cluster List : 192.168.21.219
                192.168.21.220
>
```

注 1 <peer address> を指定した場合、すべてのピアの情報を表示します。

注 2 <prefix>/<prefixlen> を指定した場合は、指定アドレスの経路情報を表示します。

注 3 [-Fac0] の経路情報の属性を指定した場合は、経路情報を表示します。

[実行例 13 の表示説明]

表 11-47 特定ピアに送信した BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
BGP4+ Peer	ピアの IPv6 アドレス	—
Remote AS	ピアの AS 番号	—
Local AS※ ¹	自 AS 番号	—
Confederation ID※ ²	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS※ ²	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	送信経路の NextHop 属性値	IGP 経路を広告した場合、"----" を表示します。
MED	送信経路の MED 属性※ ³	—
LocalPref	送信経路の Local_Pref※ ³	—
Type	経路のタイプ	Internal route : 内部ピアで受信 External route : 外部ピアで受信 ConfedExt route : メンバー AS 間ピアで受信
Origin	送信受信経路の Origin 属性※ ³	IGP : 発元が IGP EGP : 発元が EGP

表示項目	意味	表示詳細情報
		incomplete : 発生元がその他
Path	送信経路の AS パス※3	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	送信経路の発生元※3	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他
Aggregator	経路の Aggregator 属性	Aggregator 属性がない場合は表示されません。
<...>	経路の Atomic Aggregate 属性および状態	Atomic Aggregate 属性がない場合は表示されません。 Atomic Aggregate : Atomic Aggregate 属性を持っています。
		AS Loop : ASPATH がループしています。
Communities	送信経路の Community 属性※3	Community 属性がない場合は表示されません。
		no-advertise
		no-export
		local-AS
		xx : yy • xx : AS 番号 • yy : community id その他 : 16 進表示
Originator ID	送信経路の Originator ID 属性※3	Originator ID 属性がない場合は表示されません。
Cluster List	送信経路の Cluster List 属性※3	Cluster List 属性がない場合は表示されません。

注※1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

注※3 経路フィルタリングによる変更後の情報を表示します。

[実行例 14] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] {regex | quote-regex} <aspath> [unmatch] [brief] ,show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] aspath-regex <extended regular expression> [brief] の例

図 11-80 標準形式での指定 AS パス条件（100 だけ）に一致する BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp aspath-regex "^100$"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network                                     Next Hop
MED    LocalPref Weight Path
3ffe:501:811:ff06::/64                    3ffe:501:811:ff06::2
-      100          0      100 i
*> 3ffe:501:811:ff07::/64                    3ffe:501:811:ff06::2
-      100          0      100 i
:
>
```

図 11-81 簡易形式での指定 AS パス条件（100 だけ）に一致する BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp aspath-regex "^100$" brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network                                     Next Hop                                Path
3ffe:501:811:ff06::/64                    3ffe:501:811:ff06::2                    100 i
*> 3ffe:501:811:ff07::/64                    3ffe:501:811:ff06::2                    100 i
:
>
```

[実行例 14 の表示説明]

表 11-48 指定 AS パス条件に一致する BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—

表示項目	意味	表示詳細情報
LocalPref	経路の Local_Pref	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 15] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] inconsistent-as [brief] の例

図 11-82 標準形式で AS パス矛盾の BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp inconsistent-as
Date 2011/07/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network                                Next Hop
      MED      LocalPref Weight Path
*> 3ffe:501:811:ff06::/64                    3ffe:501:811:ff04::2
    -          100          100    100 110 i
* 3ffe:501:811:ff06::/64                    3ffe:501:811:ff07::4
    -          100          30     500 510 i
>
```

図 11-83 簡易形式で AS パス矛盾の BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp inconsistent-as brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 200, Local Router ID: 1.2.3.5
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network                                Next Hop                                Path
*> 3ffe:501:811:ff06::/64                    3ffe:501:811:ff04::2                    100 110 i
* 3ffe:501:811:ff06::/64                    3ffe:501:811:ff07::4                    500 510 i
>
```

[実行例 15 の表示説明]

表 11-49 AS パス矛盾の BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※2	メンバー AS 番号	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
		r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【OS-L3SA】
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 16] show ipv6 bgp paths [<aspath>] [unmatch], show ipv6 bgp paths-regexp <extended regular expression> の例

拡張正規表現に一致する BGP4+ が保有する特定パスの AS パス情報を表示します。

図 11-84 AS 拡張正規表現一致パス情報の表示

```
>show ipv6 bgp paths-regexp "^1800_600"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
ID      AS Path
8       1800 600 500 i
10      1800 600 500 e
12      1800 600 200 i
14      1800 600 500 ?
>
```

注 1 show ipv6 bgp paths コマンドにおいて "Aspath" を省略した場合、すべての AS パス情報を表示します。

注 2 show ipv6 bgp paths コマンドにおいて unmatch を指定した場合、指定した AS パスに一致しない AS パス情報を表示します。

[実行例 16 の表示説明]

表 11-50 AS 拡張正規表現一致パス情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
ID	AS パス情報の管理 ID	—
AS Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

[実行例 17] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community [brief] [none] の例

Community 属性を持つ BGP4+ 経路情報を表示します。

図 11-85 標準形式でのコミュニティフィルタによる BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp community
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                MED      LocalPref Weight Path                Next Hop
*> 3ffe:ff01::/64        0          -      100    1800 100 200 i          3ffe:501:811::3
*> 3ffe:ff02::/64        0          -      170    1800 100 600 500 i        3ffe:511:fe49::3
*> 3ffe:ff03::/64        0          -       0    1800 100 700 300 i        3ffe:152:4ef9::5
>
```

図 11-86 簡易形式でのコミュニティフィルタによる BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp community brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                Next Hop                Path
*> 3ffe:ff01::/64        3ffe:501:811::3        1800 100 200 i
*> 3ffe:ff02::/64        3ffe:511:fe49::3        1800 100 600 500 i
*> 3ffe:ff03::/64        3ffe:152:4ef9::5        1800 100 700 300 i
>
```

図 11-87 標準形式での Community 属性を持たない BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp community none
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                               Next Hop
      MED      LocalPref Weight Path
*> 3ffe:3801::/64          3ffe:501:811::3
    0            -      255   (1800) 100 200 i
*> 3ffe:8302::/64          3ffe:511:fe49::3
    0            -      0     (1800) 100 600 500 i
*> 3ffe:8803::/64          3ffe:152:4ef9::5
    0            -      0     (1800) 100 700 300 i
>
```

図 11-88 簡易形式での Community 属性を持たない BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp community brief none
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network                               Next Hop          Path
*> 3ffe:3801::/64          3ffe:501:811::3    (1800) 100 200 i
*> 3ffe:8302::/64          3ffe:511:fe49::3  (1800) 100 600 500 i
*> 3ffe:8803::/64          3ffe:152:4ef9::5  (1800) 100 700 300 i
>
```

[実行例 17 の表示説明]

表 11-51 コミュニティフィルタによる BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ ¹	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ ²	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ ²	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路 r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 18] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community <community>... [exact] [brief], show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community-regexp <extended regular expression> [brief] の例

拡張正規表現で指定した Community 属性を持つ BGP4+ 経路情報を表示します。

図 11-89 標準形式での拡張正規表現コミュニティフィルタによる BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp community-regexp "_{(100:121|no-export)}_"
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network                               Next Hop
      MED      LocalPref Weight Path
*> 3ffe:ff01::/64                3ffe:501:811::3
      0          -          255   1800 100 200 i
*> 3ffe:ff02::/64                3ffe:511:fe49::3
      0          -           0    1800 100 600 500 i
*> 3ffe:ff03::/64                3ffe:152:4ef9::5
      0          -           0    1800 100 700 300 i
>
```

注 show ipv6 bgp community コマンドにおいて exact を指定した場合、指定したコミュニティをすべて持つ経路情報だけを表示します。

図 11-90 簡易形式での拡張正規表現コミュニティフィルタによる BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp community-regexp "_{(100:121|no-export)}_" brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: d dampened, * valid, > active, S Stale, r RIB failure
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
      Network                               Next Hop                Path
*> 3ffe:ff01::/64                3ffe:501:811::3          1800 100 200 i
*> 3ffe:ff02::/64                3ffe:511:fe49::3        1800 100 600 500 i
*> 3ffe:ff03::/64                3ffe:152:4ef9::5        1800 100 700 300 i
>
```

注 show ipv6 bgp community コマンドにおいて exact を指定した場合、指定したコミュニティをすべて持つ経路情報だけを表示します。

[実行例 18 の表示説明]

表 11-52 拡張正規表現コミュニティフィルタによる BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
		S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
		r : コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCALPREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ
		{AS 番号列} : AS_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SET
		(AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE
	経路の発生元	i : 発生元が IGP
		e : 発生元が EGP
		? : 発生元がその他

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 19] show ipv6 bgp [neighbors {<peer address> | <host name>}]dampened-routes [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefexes]] ,show ipv6 bgp dampened-paths [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]] の例

図 11-91 抑止状態にある BGP4+ 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp neighbor 3ffe:811:ff01::10 dampened-routes
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, h history, * valid, > active
  Network                               Peer Address
    ReUse
d 3300:391:10::/64                      3ffe:811:ff01::10
  00:07:11
h 3301:366:8::/64                       3ffe:811:ff01::10
  00:19:10
>
```

- 注 1 neighbor <peer address> を省略した場合、すべてのピアの情報を表示します。
- 注 2 longer-prefexes を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報だけを表示します。
- 注 3 <prefix> を指定した場合、指定ネットワークに一致する経路情報だけを表示します。

[実行例 19 の表示説明]

表 11-53 抑止状態にある BGP4+ 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		h history : 抑止状態にある到達不可の経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Peer Address	経路の広告元ピアアドレス	—
Reuse	経路が再利用できるまでの時間（時：分：秒）	—

[実行例 20] show ipv6 bgp [neighbors [brief] {<peer address> | <host name>}] flap-statistics [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]] , show ipv6 bgp flap-statistics [brief] [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]] の例

すべてのフラップ情報を表示します。

図 11-92 標準形式でのフラップ情報の表示

```

>show ipv6 bgp flap-statistics
Date 2011/02/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, h history, * valid, > active
Network                Peer Address
      Flaps      Duration ReUse      Penalty
d  3300:391:10::/64    3ffe:811:ff01::10
      114            00:12:30 00:07:11 5.0
h  3300:391:11::/64    3ffe:811:ff01::10
      108            00:12:30 00:19:10 4.0
h  3301:366:8::/64     3ffe:501:ff05::8
      4              00:11:20          1.8
h  3301:366:128::/64   3ffe:501:ff05::8
      4              00:11:20          1.8
d  330f:172:30::/64    3ffe:1022:ff50::16
      5              00:09:20          3.6
*> 330f:172:189::/64   3ffe:1022:ff50::16
      1              00:05:10          0.6
h  330f:172:192::/64   3ffe:1022:ff50::16
      5              00:05:10          3.1
>

```

注 1 neighbor <peer address> を指定した場合、指定ピアの情報を表示します。

注 2 <prefix> を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報だけを表示します。

注 3 longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに一致する経路情報だけを表示します。

図 11-93 簡易形式でのフラップ情報の表示

```

>show ipv6 bgp flap-statistics brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: d dampened, h history, * valid, > active
Network                Peer Address      Flaps      Penalty
d  3300:391:10::/64    3ffe:811:ff01::10    114        5.0
h  3300:391:11::/64    3ffe:811:ff01::10    108        4.0
h  3301:366:8::/64     3ffe:501:ff05::8      4          1.8
h  3301:366:128::/64   3ffe:501:ff05::8      4          1.8
d  330f:172:30::/64    3ffe:1022:ff50::16    5          3.6
*> 330f:172:189::/64   3ffe:1022:ff50::16    1          0.6
h  330f:172:192::/64   3ffe:1022:ff50::16    5          3.1
>

```

注 1 neighbor <peer address> を指定した場合、指定ピアの情報を表示します。

注 2 <prefix> を指定した場合、指定ネットワークに包括される経路情報だけを表示します。

注 3 longer-prefixes を指定した場合、指定ネットワークに一致する経路情報だけを表示します。

[実行例 20 の表示説明]

表 11-54 フラップ情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報
		h history : 抑止状態にある到達不可の経路情報
		* valid : 有効な経路情報
		> active : 経路選択によって選択された経路情報

表示項目	意味	表示詳細情報
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／プレフィックス長
Peer Address	経路の広告元ピアアドレス	—
Flaps	フラップ発生回数	—
Duration	最初にフラップが発生してから時間 (時：分：秒)	100 時間以上は " * " 表示
Reuse	経路が再利用できるまでの時間 (時： 分：秒)	—
Penalty	経路のペナルティ値	—

[実行例 21] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] notification-factor の例

BGP4+ のコネクションを切断する要因となったメッセージを表示します。

図 11-94 BGP4+ の切断要因となったメッセージの表示

```
> show ipv6 bgp notification-factor
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Collection Time: 2005/07/13 13:20:05
BGP4+ Peer: 3ffe:158:214:1::2 (AS 200) -> 3ffe:158:214:1::1
Errors   : peer 3ffe:158:214:1::1 (External AS 400) UPDATE no localpref attribute
found
Received Data:
(0000)  ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
(0010)  0053 0200 0000 3c40 0101 0140 0206 0202
(0020)  0190 03e7 4003 0404 0404 0480 0404 0000
(0030)  008b 800e 1e00 0201 103f fe01 5802 1400
(0040)  0100 0000 0000 0000 0100 403f fe04 0001
(0050)  0000 00
BGP4+ Length: 83
>
```

[実行例 21 の表示説明]

表 11-55 BGP4+ の切断要因となったメッセージの表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Collection Time	収集された時間	—
BGP4+ Peer	通信相手	—
Errors	コネクションを切断する要因	—
Received Data	要因となったパケットデータ	BGP4+ ヘッダの先頭から表示します。
BGP4+ Length	BGP4+ データパケット長	—

[実行例 22] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] stale [brief] の例

図 11-95 BGP4+ の保有する Stale 経路情報の表示

```

>show ipv6 bgp stale
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
Status Codes: > active, S Stale
Origin Codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network                               Next Hop
MED      LocalPref Weight Path
S> 3ffe:ff01::/64                    3ffe:501:811::3
    0      -          0      1800 100 200 i
S> 3ffe:ff02::/64                    3ffe:511:fe49::3
    0      -          0      1800 100 600 500 i
S> 3ffe:ff03::/64                    3ffe:152:4ef9::5
    0      -          0      1800 100 700 300 i
>

```

[実行例 22 の表示説明]

表 11-56 BGP4+ の保有する Stale 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
Status Codes	経路情報の状態	d dampened : 抑止状態にある到達可能な経路情報 * valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 S Stale : グレースフル・リスタート機能の送信元ルータがリスタート中の経路
Origin Codes	経路の発生元	i : 発生元が IGP e : 発生元が EGP ? : 発生元がその他
Network	経路の宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	経路の NextHop 属性値	—
MED	経路の MED 属性	—
LocalPref	経路の LOCAL_PREF	—
Weight	経路の優先度	—
Path	経路の AS パス	AS 番号列 : AS_SEQ {AS 番号列} : AS_SET (AS 番号列) : AS_CONFED_SET (AS 番号列) : AS_CONFED_SEQUENCE

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[実行例 23] show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] stale summary の例

図 11-96 各ピアから受信した Stale 経路情報の表示

```
>show ipv6 bgp stale summary
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Local AS: 17, Local Router ID: 10.10.10.20
BGP Peer                Stale      Received   Peer AS  Type
3ffe:501:ffff:5::2      8          8          200      External
3ffe:501:ffff:10::2     7          10         300      External
3ffe:501:ffff:100::2    3          4          800      External
>
```

[実行例 23 の表示説明]

表 11-57 各ピアから受信した Stale 経路情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Local AS ※ 1	自 AS 番号	—
Confederation ID ※ 2	コンフェデレーション AS 番号	—
Member AS ※ 2	メンバー AS 番号	—
Local Router ID	自ルータ識別子	—
BGP Peer	ピアの IP アドレス	—
Stale	Stale 状態の受信経路数	送信元ルータがリスタート中の経路（レシーブルルータでだけ表示可能）
Received	受信経路数	ピアが確立していない場合, "-" で表示します。
Peer AS	ピアの AS 番号	—
Type	ピアの接続形式	Internal : 内部ピア External : 外部ピア ConfedExt : メンバー AS 間ピア

注※ 1 コンフェデレーション構成時は表示されません。

注※ 2 コンフェデレーション構成時だけ表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-58 show ipv6 bgp コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	BGP4+ not active.	BGP4+ が動作していません。
2	BGP4+ peer is not established(<Peer>)	当該ピアは確立していません。 <Peer> : ピアアドレス

項番	メッセージ	内容
3	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	illegal address	指定アドレス文字列が不正です。
5	illegal extended regular expression parameter "<parameter>"	指定拡張正規表現パラメータが不正です。 <parameter>: 指定拡張正規表現
6	illegal regexp parameter "<parameter>"	指定 regexp パラメータが不正です。 <parameter>: 指定 regexp
7	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正です。または VRF と同時にはホスト名称を指定できません。
8	illegal extended regular expression parameter "<Parameter>" 【OS-L3SA】	指定拡張正規表現パラメータが不正です。 <Parameter>: 指定拡張正規表現
9	illegal regexp parameter "<Parameter>" 【OS-L3SA】	指定 regexp パラメータが不正です。 <Parameter>: 指定 regexp
10	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィギュレーションを確認してください。
11	linklocal address is not displayed	リンクローカルアドレスは表示されません。
12	no path attributes in database	指定パス属性は存在しません。
13	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
14	no route	経路は存在しません。
15	no route <prefix>	指定経路は存在しません。 <prefix>: 指定ネットワーク
16	no such peer address <peer>	指定ピアが存在しません。 <peer>: ピアアドレス
17	no such peer address <Peer> in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では指定ピアが存在しません。 <vrf id>: 指定 VRF ID <Peer>: ピアアドレス
18	no such peer group	指定ピアグループが存在しません。
19	no such peer group in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では指定ピアグループが存在しません。 <vrf id>: 指定 VRF ID
20	no such peers	ピアが存在しません。
21	no such peers in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF ではピアが存在しません。 <vrf id>: 指定 VRF ID
22	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id>: 指定 VRF ID
23	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

【注意事項】

以下のコマンドは、表示経路情報にはかのプロトコルから BGP へ再配布した経路は含まれません。

【OS-L3A】

- show ipv6 bgp

- show ipv6 bgp received-routes
- show ipv6 bgp routes
- show ipv6 bgp {regexp | quote-regexp}
- show ipv6 bgp aspath-regexp
- show ipv6 bgp community
- show ipv6 bgp community-regexp
- show ipv6 bgp inconsistent-as

【OS-L3SA】

- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}]
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] received-routes
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] routes
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] {regexp | quote-regexp}
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] aspath-regexp
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] community-regexp
- show ipv6 bgp [vpnv6 vrf {<vrf id> | all}] inconsistent-as

clear ipv6 bgp

BGP4+ セッションを切断します。また、BGP4+ の学習経路数制限機能により切断している BGP4+ セッションを再接続します。

BGP4+ 経路の再学習、再広告をします。また、新しい BGP4+ フィルタ情報を使用して受信経路と送信経路のフィルタリングをします。

BGP4+ プロトコルに関する情報のクリアをします。

[入力形式]

```
clear ipv6 bgp { * | <peer group> | <peer address> | <host name> } 【OS-L3SA】
clear ipv6 bgp [vrf {<vrf id> | all}]
                  { * | <Peer Group> | <Peer Address> | <Host name> } 【OS-L3SA】
clear ipv6 bgp * {in | out | both} 【OS-L3SA】
clear ipv6 bgp [vrf {<vrf id> | all}] * {in | out | both} 【OS-L3SA】
clear ipv6 bgp [{<peer address> | <host name>}] dampening
                  [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
clear ipv6 bgp [{<peer address> | <host name>}] flap-statistics
                  [<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の BGP4+ のセッションを切断し、BGP4+ 情報をクリアします。<vrf id> 指定時は指定 VRF の BGP4+ だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の BGP4+ を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの BGP4+ セッションを切断し、BGP4+ 情報をクリアします。

{ * | <peer group> | <peer address> | <host name> }

BGP4+ セッションを一時的に切断します。なお、切断した BGP4+ セッションは自動的に再接続します。

また、BGP4+ の学習経路数制限機能により切断されている BGP4+ セッションを再接続します。

*

すべてのピアが対象となります。

<peer group>

ピアグループ名称を指定します。

入力可能な文字は、31 文字以内の名前です。詳細については、「パラメータに指定できる値」を参照してください。

<peer address>

ピアの IPv6 アドレスをコロン記法で指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

* {in | out | both}

すべてのピアに対して BGP4+ 経路を再学習するか、再広告するかを指定します

in

新しい学習フィルタを使用して学習経路をフィルタリングします。また、以下の状態時を満たしている場合は **Route Refresh** 機能を使用して、指定ピアに対して経路の再配信要求をします。

- コンフィグレーションコマンドの **neighbor soft-reconfiguration** が未設定
- **Route Refresh** 機能が成立

out

- 新しい広告フィルタを使用し、**BGP4+** 経路を再広告します。
- コンフィグレーションコマンド **neighbor remove-private-as** の設定を運用に反映します。

both

in と out の両方を実行します。

dampening

統計情報を含めルート・フラップ情報をクリアします。なお、本パラメータ実行時、経路の抑止 (suppress) 状態も強制的にクリアします。

flap-statistics

ルート・フラップ統計情報 (フラップ回数, フラップ開始時刻) をクリアします。

{<peer address>|<host name>}

本パラメータを指定した場合、指定ピアからの経路情報に対するルート・フラップ情報だけをクリアします。

<peer address>

ピアの IP アドレスを指定します。

<host name>

ホスト名称を指定します。

本パラメータ省略時の動作

すべてのピアからの経路情報に対するルート・フラップ情報をクリアします。

<prefix>[/<prefixlen>] [longer-prefixes]

<prefix>[/<prefixlen>] で宛先ネットワークを指定すれば、クリアする経路情報をフィルタリングできます。<prefix> はコロン記法で、<prefixlen> は 0 ～ 128 の範囲で指定してください。

longer-prefixes

指定宛先ネットワークに包括される経路情報が対象となります。その際、<prefix>[/<prefixlen>] 指定にプレフィックス長の指定がない場合、<prefix> までをフィルタリングアドレスとして使用します。

(例) 3ffe:811:: と入力した場合は、3ffe:811::/32 の経路情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

指定宛先ネットワークと一致する経路情報だけが対象となります。その際、<prefix>[/<prefixlen>] 指定にプレフィックス長の指定がない場合、指定した <prefix> に最長一致 (longest-match) する経路情報が対象となります。

[実行例]

図 11-97 すべてのセッションの切断

```
>clear ipv6 bgp *
>
```

図 11-98 すべてのピアへの再広告

```
>clear ipv6 bgp * out
>
```

図 11-99 すべてのピアからの再学習

```
>clear ipv6 bgp * in
>
```

図 11-100 フラップ情報のクリア

```
>clear ipv6 bgp dampening
>
```

図 11-101 フラップ統計情報のクリア

```
>clear ipv6 bgp flap-statistics
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

- {in | out | both} パラメータを省略した場合、ピアとのセッションを一時的に切断し、該当ピアから学習した経路を削除するため、再学習する間は該当宛先への通信が停止します。また、BGP4+ の学習経路数制限機能によって切断している BGP4+ セッションを再接続します。
- {in | out | both} パラメータを指定した場合、新しく設定した経路フィルタによって経路を再選択するため、経路フィルタの設定内容によっては、通信が停止するかまたは通信経路が変更されます。また、BGP4+ 経路の再学習および再広告によって経路を再選択するため、通信経路が変更されることがあります。
- dampening パラメータを指定した場合、抑止中の経路の抑止状態が解除されることによって経路を再選択するため、通信経路が変更されることがあります。

[応答メッセージ]

表 11-59 clear ipv6 bgp コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	BGP4+ not active.	BGP4+ が動作していません。
2	BGP4+ not active in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF では BGP4+ が動作していません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
3	BGP4+ peer is not established(<peer>)	当該ピアは確立していないためクリアできませんでした。 <peer> : 当該ピアアドレス
4	can't clear BGP4+ session	BGP4+ セッションをクリアできませんでした。
5	can't refresh BGP4+ route	BGP4+ 経路の再広告または再学習に失敗しました。 ピアの状態、またはピアの能力広告結果を確認してください。
6	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
7	illegal parameter	指定ホスト名が不正です。
8	illegal parameter or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正です。または VRF と同時にはホスト名称を指定できません。
9	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィギュレーションを確認してください。

項番	メッセージ	内容
10	linklocal address is not cleared	リンクローカルアドレスはクリアできません。
11	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
12	no route <prefix>	指定経路は存在しません。 <prefix> : 指定ネットワーク
13	no such peer	指定ピアは存在しません。
14	no such peers	指定 AS にピアが存在しません。
15	no such peers in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF ではピアが存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
16	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
17	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
18	unspecified peer address or parameter	ピアアドレス, またはパラメータが指定されていません。

[注意事項]

なし

show ipv6 static

スタティックプロトコルに関する情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 static route [brief] [<prefix>[/<prefixlen>]] 【OS-L3A】
show ipv6 static [vrf {<vrf id> | all}]
                        route [brief] [<Prefix>[/<Prefixlen>]] 【OS-L3SA】
show ipv6 static gateway [brief] [{ <gateway address> | <host name> }] 【OS-L3A】
show ipv6 static [vrf {<vrf id> | all}]
                        gateway [brief] [{ <Gateway-Address> | <Host name> }] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のスタティック情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF のスタティック情報だけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF のスタティック情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのスタティック情報を表示します。

route

スタティックで学習した経路情報を表示します。

brief

簡易形式で表示します。

<prefix>[/<prefixlen>]

<prefix> で宛先ネットワークを指定した場合、指定した宛先ネットワークに含まれる経路情報だけを表示します。

<prefixlen> を省略した場合、指定した <prefix> までをフィルタリングアドレスとして経路情報を表示します。

(例) 3ffe:811:: と入力した場合は、3ffe:811::/32 の経路情報を表示します。

<prefix> には宛先アドレスを、<prefixlen> にはプレフィックス長を指定します。<prefix> はコロン記法で、<prefixlen> は 0 ～ 128 の範囲で指定してください。

本パラメータ省略時の動作

すべての経路情報を表示します。

gateway

スタティックで学習した経路情報をゲートウェイごとに表示します。

{<gateway address> | <host name>}

指定したゲートウェイまたはホストに対する経路情報だけを表示します。

<gateway address>

ゲートウェイアドレスを IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）で指定してください。

<host name>

ホスト名称を指定してください。

ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

本パラメータ省略時の動作

すべてのゲートウェイに対する経路情報を表示します。

[実行例 1] show ipv6 static [vrf {<vrf id> | all}] route [brief] <prefix>/<prefixlen> の例

図 11-102 スタティックで学習した経路の表示

```
>show ipv6 static route
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination                               Next hop
      Distance Weight Status      Flag
*> 3fee:109::/64                          3ffe:202:aa33::1
      2          10      Act      NoResolve
*> 3ffe:501:100::/64                      3ffe:40ee:67ad::22
      2          0      Act Reach Poll NoResolve
      3ffe:40ee:67ad::77
      2          10      IFdown    NoResolve
*> 3ffe:50cd:4460::/64                    VLAN0010
      2          0      Act Reach Poll
*> 3ffe:c0ff:1022::/64                    3ffe:601:811:3f44::1
      255        0      Act Reach Poll
>
>show ipv6 static route brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination                               Next hop                               Flag
*> 3fee:109::/64                          3ffe:202:aa33::1                      NoResolve
*> 3ffe:501:100::/64                      3ffe:40ee:67ad::22                    Poll NoResolve
      3ffe:40ee:67ad::77                  NoResolve
*> 3ffe:c0ff:1022::/64                    3ffe:601:811:3f44::1                  Poll
>
>show ipv6 static route 50cd:4460::/64
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Status Codes: * valid, > active, r RIB failure
  Destination                               Next hop
      Distance Weight Status      Flag
*> 3ffe:50cd:4460::/64                    VLAN0010
      2          0      Act Reach Poll
>
```

注 経路がマルチパス化されている場合、2 番目以降のパスは NextHop, Status,Flag だけ表示します。

[実行例 1 の表示説明]

表 11-60 スタティック経路の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status Codes	経路情報の状態	* valid : 有効な経路情報 > active : 経路選択によって選択された経路情報 r : コンフィグレーションコマンド ipv6 maximum routes の <limit> パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路 【OS-L3SA】
Destination	宛先ネットワーク	宛先アドレス／ネットワークマスク長
Next Hop	ネクストホップアドレス	スタティック経路のゲートウェイアドレス
Weight	NextHop 間の優先度	－

表示項目	意味	表示詳細情報
Distance	経路のディスタンス	—
Status	経路の状態	• Act (選択されている経路) • Reach (Gateway が使用可能な状態) • UnReach (Gateway が使用不可能な状態)
		• IFDown (インタフェースダウン中)
Flag	Static 経路の属性	• Poll (到達監視のためのポーリングをします) • NotInstall (Kernel に経路情報を登録しません) • Disable (コンフィグレーションによって無効化されています) • Reject: (リジェクト経路) • - (Poll が設定されていません) • NoResolve: (ネクストホップの解決にダイレクト経路だけ使用)

[実行例 2] show ipv6 static [vrf {<vrf id> | all}] gateway [brief] [{<gateway address> | <host name>}] の例

図 11-103 スタティック経路のゲートウェイ単位表示

```
>show ipv6 static gateway
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Gateway                               Status  Success  Failure  Transition
3ffe:210:67ee::65                     Reach   -         0/3      -
3ffe:40:e23b:c4::7                     -       -         -        -
3ffe:816:ee57::30                     UnReach 1/3      -        7m 31s
3ffe:4fe3:10ef::a7                     Reach   -         8/10     6s
>
>show ipv6 static gateway brief
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Gateway                               Status
3ffe:210:67ee::65                     Reach
3ffe:e23b:c4::7                       -
3ffe:816:ee57::30                     UnReach
3ffe:4fe3:10ef::a7                     Reach
>
>show ipv6 static gateway 3ffe:210:67ee::65
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Gateway                               Status  Success  Failure  Transition
3ffe:210:67ee::65                     Reach   -         0/3      -
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 11-61 スタティック経路のゲートウェイ単位表示の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Gateway	宛先ネットワーク	スタティック経路のゲートウェイアドレス
Status	経路の状態	• Reach (Gateway が使用可能な状態) • UnReach (Gateway が使用不可能な状態) • IFDown (インタフェースダウン中)
Success	ポーリングが連続して成功した回数	ポーリングが連続して成功した回数／recovercount で設定されている値

表示項目	意味	表示詳細情報
Failure	ポーリングが連続して失敗した回数	ポーリングが連続して失敗した回数／ pollcount で設定されている値
Transition	経過時間	ゲートウェイの状態に変化があった時間から経過した時間

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-62 show ipv6 static コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal address	指定アドレスが不正です。
3	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正です。または VRF と同時にはホスト名称を指定できません。
4	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
5	linklocal address is not displayed	リンクローカルアドレスは表示されません。
6	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
7	no such gateway	指定ゲートウェイは存在しません。
8	no such gateway in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF に指定ゲートウェイは存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
9	no such route	指定経路が存在しません。
10	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
11	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
12	static entry not found	スタティック経路は存在しません。

[注意事項]

なし

clear ipv6 static-gateway

スタティック経路動的監視によって無効とされた経路のゲートウェイに対しポーリングをし、応答がある場合は経路を生成します。

[入力形式]

```
clear ipv6 static-gateway { * | <gateway address> | <host name>} 【OS-L3A】
clear ipv6 static-gateway [vrf {<vrf id> | all}]
                           { * | <Gateway-address> | <Host name>} 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。<vrf id> 指定時は指定 VRF のゲートウェイだけを、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF のゲートウェイを対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。

*

すべてのゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。

<gateway address>

指定したゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。ゲートウェイアドレスを IPv6 アドレス、またはインタフェース名称付き IPv6 アドレス（リンクローカルアドレスだけ）で指定してください。

<host name>

指定したゲートウェイに対しポーリングをし、経路を生成します。ホスト名称を指定してください。ただし、vrf {<vrf id> | all} 指定時は、本パラメータは指定できません。【OS-L3SA】

[実行例]

図 11-104 すべてのスタティックゲートウェイに対しポーリング

```
>clear ipv6 static-gateway *
>
```

図 11-105 指定スタティックゲートウェイに対しポーリング

```
>clear ipv6 static-gateway 3ffe:501:888::188
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

スタティック経路が生成された場合、通信経路が変更されることがあります。

[応答メッセージ]

表 11-63 clear ipv6 static-gateway コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	illegal address or cannot specify hostname with VRF 【OS-L3SA】	指定アドレス文字列が不正です。または VRF と同時にはホスト名称を指定できません。
3	Illegal parameter -- <parameter>	指定パラメータが不正です。 usage または help コマンドで確認してください。 <parameter> : 指定パラメータ名
4	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。
5	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
6	no such gateway	指定ゲートウェイは存在しません。
7	no such gateway in vrf <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF に指定ゲートウェイは存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
8	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
9	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

show ipv6 vrf 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 情報（経路情報数やインタフェースの状態など）を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 vrf {<vrf id> | global | all} [detail]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

```
vrf {<vrf id> | global | all}
```

VRF の IPv6 情報を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF だけ、global 指定時はグローバルネットワークだけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID となります。

detail

VRF の IPv6 情報を詳細表示します。

本パラメータ省略時の動作

VRF の IPv6 情報をサマリー表示します。

[実行例 1]

図 11-106 全 VRF 情報のサマリー情報の表示

```
>show ipv6 vrf all
Date 20XX/12/20 12:00:00 UTC
VRF      Routes      Neighbor
global   12/100             12/100
10        7/30               7/50
>
```

[実行例 1 の表示説明]

表 11-64 全 VRF 情報のサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRF ID	—
Routes	VRF 内の経路数	VRF 内の経路数／コンフィグレーションで設定された経路数の上限値 コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。
Neighbor	VRF 内の NDP エントリ数	VRF 内の NDP エントリ数／コンフィグレーションで設定された NDP エントリ数の上限値 コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。

[実行例 2]

図 11-107 全 VRF 情報の詳細表示

```
>show ipv6 vrf all detail
Date 20XX/12/20 12:00:00 UTC
VRF: global
    Maximum routes: 100, Warn threshold: 70%, Current routes: 12
    Maximum Neighbor entries: 100, Current Neighbor entries: 12
    Import inter-vrf: Match_Ext
Interface
Name      Address                               Status
VLAN0009  3ffe:501:ffff:2::200/64             Up
VLAN0009  fe80::1001:201a:1%VLAN0009/64      Up
localhost ::1/128                             Up
localhost  fe80::1%localhost/64               Up

VRF: 10
    Maximum routes: 50, Warn threshold: 70%, Current routes: 10
    Maximum Neighbor entries: 30, Current Neighbor entries: 10
    Import inter-vrf: FLT_SET
Interface
Name      Address                               Status
VLAN0010  3ffe:501:1002:2::200/64             Up
VLAN0010  fe80::1001:2019:1%VLAN0010/64      Up
localhost ::1/128                             Up
localhost  fe80::1%localhost/64               Up

VRF: 20
    Maximum routes: 10, Warning only, Current routes: 5
    Maximum Neighbor entries: 10, Current Neighbor entries: 5
    Import inter-vrf: FLT_EXT1
Interface
Name      Address                               Status
VLAN0011  3ffe:501:2100:2::200/64             Up
VLAN0011  fe80::1001:10a:1%VLAN0011/64      Up
localhost ::1/128                             Up
localhost  fe80::1%localhost/64               Up
>
```

[実行例 2 の表示説明]

表 11-65 特定 VRF の詳細表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRF ID	—
Maximum routes	コンフィグレーションで設定された VRF の経路数の上限値	コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><limit></code> パラメータで設定した値 コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。
Warn threshold	運用メッセージを出力する指定閾値	コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code><warn threshold></code> パラメータ設定時に表示
Warning only	経路数が上限値を超えたときに経路の廃棄をしない指定	コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 maximum routes</code> の <code>warn-only</code> パラメータ設定時に表示
Current routes	VRF 内の経路数	—
Maximum Neighbor entries	コンフィグレーションで設定された VRF の NDP エントリ数の上限値	コンフィグレーションで上限値を設定していない場合は "-" を表示します。
Current Neighbor entries	VRF 内の NDP エントリ数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Import inter-vrf	フィルタ名称	—
Name	インタフェース名称	—
Address	インタフェース・アドレスおよびプレフィックス長	—
Status	インタフェース状態	Up
		Down

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-66 show ipv6 vrf コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF が存在しません。 <vrf id> : 指定 VRF ID
5	program error occurred: <Error Message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <Error Message> : エラー部位

[注意事項]

なし

show ipv6 interface ipv6-unicast

ユニキャストルーティングプログラムが認識している本装置のインタフェース情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 interface ipv6-unicast [{<interface type> <interface number> |
                                   <index>}]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

{<interface type> <interface number> | <index>}

<interface type> <interface number>

当該インタフェースの詳細情報を表示します。

<interface type> <interface number> には以下が指定できます。

- vlan <vlan id>

<vlan id> には interface vlan コマンドで設定した VLAN ID を指定します。

- loopback 0

- loopback <loopback id> 【OS-L3SA】

<loopback id> には interface loopback コマンドで設定したループバックインタフェース ID を指定します。

- null 0

<index>

<index> を指定した場合、当該インタフェースの詳細情報を表示します。

<index> にはインタフェースに付加されたインデックス番号を指定します。

インデックス番号はインタフェース一覧表示（パラメータ指定：なし）で表示できます。

本パラメータ省略時の動作

すべてのインタフェースのサマリー情報を表示します。

[実行例]

図 11-108 全インタフェースのサマリー情報の表示【OS-L3A】

```
>show ipv6 interface ipv6-unicast
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
Index Name Address Flag
3 VLAN0010 3ffe:501:ffff:5::1/64 Up NoAge
3 VLAN0010 fe80::200:87ff:fed0:67a9%VLAN0010/64 Up NoAge
4 VLAN0012 3ffe:501:ffff:2::1/64 Up NoAge
4 VLAN0012 fe80::200:87ff:fed0:67a8%VLAN0012/64 Up NoAge
4097 localhost ::1/128 Up Loopback
4097 localhost fe80::1%localhost/64 Up Loopback
>
```

[表示説明]

表 11-67 全インタフェースのサマリー情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Index	インデックス番号	—
Name	インタフェース名称	—
Address	インタフェース・アドレスおよびプレフィックス長	—
Flags	インタフェース・フラグ	Up
		Down
		Loopback
		Allmulti
		NoRoute
		NoAge
		Delete

図 11-109 特定インタフェースの詳細情報の表示

```

>show ipv6 interface ipv6-unicast vlan 10
Date 2011/12/14 12:00:00 UTC
VLAN0010 Index: 2
Change: <>      State: <Up>
Refcount: 6      Up-down Transitions: 1
INET6 3ffe:500:811:ff00::1 Metric: 0      MTU: 1460
    Refcount: 2 Distance: 0      Down: 120
    Change: <>      State: <>
    Remote Address:
    Address: 3ffe:500:811:ff00::1
    Route: 3ffe:500:811:ff00::/64
    Autonomous System: 0
    Routing Protocol Active:
INET6 fe80::212:e2ff:fe20:2200%VLAN0010 Metric: 0      MTU: 1500
    Refcount: 3 Distance: 0      Down: 120
    Change: <>      State: <Up>
    Remote Address:
    Address: fe80::212:e2ff:fe20:2200%VLAN0010
    Route: fe80::%VLAN0010/64
    Autonomous System: 0
    Routing Protocol Active:
>

```

[表示説明]

表 11-68 特定インタフェースの詳細情報の表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
—	インタフェース名称	—
Index	インデックス番号	—
Change	インタフェースの変化状態	Refresh : 変更なし
		Add : インタフェースの追加
		Delete : インタフェースの削除
		UpDown : インタフェース状態の変更

表示項目	意味	表示詳細情報
		NetPrefix : プレフィックス長の変更
		Metric : メトリックの変更
		MTU : MTU 長の変更
		Address : ローカルまたはリンクレベルアドレスの変更
State	インタフェースの状態	Up
		Down
		Loopback
		Allmulti
		NoRoute
		NoAge
		Delete
Refcount	参照カウンタ	－
Up-down Transitions	インタフェースの状態変化回数	インタフェースがアップ状態からダウン状態に変化した回数
インタフェースアドレス	タイプとアドレス	INET6 : IPv6 アドレス
アドレスごとの項目を以下に示します		
Metric	インタフェースのメトリック	－
MTU	最大送信データ長（バイト）	インタフェースがダウンしているときは "-" を表示します。
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Distance	アップ状態にあるインタフェースでの経路情報のディスタンス	－
Down	ダウン状態にあるインタフェースでの経路情報のディスタンス	－
Change	アドレスの変化状態	上記 Change 参照
State	アドレスの状態	上記 State 参照
Address	ローカルアドレス	－
Route	経路情報	宛先アドレス / プレフィックス長
Autonomous System	AS 番号	－
Routing Protocols Active	動作中のルーティングプロトコル	RIPng コンフィグレーションコマンドで passive-interface を指定した RIPng インタフェースは表示されません。
		OSPF6
		Any
動作中のルーティングプロトコルごとの項目を以下に示します		
Protocol	プロトコル名称	－
Metric In	RIPng で受信した経路情報に加算するメトリック	－
Metric Out	RIPng で送信する経路情報に加算するメトリック	－
State	RIPng のプロトコル情報のフラグ	MetricIn : MetricIn フィールドが有効

表示項目	意味	表示詳細情報
		MetricOut : MetricOut フィールドが有効
		NoIn : RIPng パケットを受信しません

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 11-69 show ipv6 interface ipv6-unicast コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

debug ipv6

各プロトコルで送受信するメッセージパケットの表示制御をします。

[入力形式]

```
debug ipv6 { all | <protocol> } [summary]
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

all

すべてのプロトコル（RIPng, OSPFv3, BGP4+）の送受信パケットを表示します。

<protocol>

指定したプロトコルの送受信パケットを表示します。

<protocol> には、rip, bgp, ospf を指定します。

複数のプロトコルを同時に指定できます。

summary

送受信パケットの簡易情報（ヘッダ情報だけ）を表示することを指定します。

本パラメータ省略時の動作

パケットの詳細情報を表示します。

[実行例]

図 11-110 ルーティング・パケットの簡易表示

```
>debug ipv6 rip summary
RIPng SENT fe80::200:87ff:fed0:c748%VLAN0010      cmd Response length  24
RIPng SENT fe80::200:87ff:fed0:c748%VLAN0010      cmd Response length  24,
^C
>
```

図 11-111 ルーティング・パケットの詳細表示

```
>debug ipv6 rip
RIPng SENT fe80::200:87ff:fed0:c748%VLAN0010      cmd Response length  24
RIPng SENT      routing table request
RIPng SENT end of packet
RIPng SENT fe80::200:87ff:fed0:c748%VLAN0010      cmd Response length  24
RIPng SENT      3ffe:1022::/64 metric  1 tag  0
RIPng SENT end of packet
^C
>
```

[表示説明]

表示画面で以下のメッセージを表示した場合は、本コマンドの送受信バッファが満杯などで、各プロトコルのルーティングパケットを表示できなかったことを表示しています。

An illegal PACKET-MONITOR packet has been received

[通信への影響]

ユニキャストルーティングプログラムの負荷が増加するため、多量の経路を取り扱っている場合、経路制御に支障を来すおそれがあります。通常運用での本コマンドの使用は避けてください。

[応答メッセージ]

表 11-70 debug ipv6 コマンド応答メッセージ一覧

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to rtm	ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IP routing is not configured.	ルーティングプロトコルが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	No response from rtm.	ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、 restart unicast コマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	Sorry, there is another packet-monitor command	debug ipv6 コマンドはすでに実行されています。

[注意事項]

指定したルーティングプロトコルのルーティング・パケットを送受信するたびにメッセージを出力します。リダイレクトによるファイルへの出力はしないでください。

12 IPv6 マルチキャストルーティング プロトコル

```
show ipv6 mcache
show ipv6 mroute
show ipv6 pim interface
show ipv6 pim neighbor
show ipv6 pim mcache
show ipv6 pim bsr
show ipv6 pim rp-mapping
show ipv6 pim rp-hash
show ipv6 mld interface
show ipv6 mld group
show ipv6 rpf
show ipv6 multicast statistics
clear ipv6 multicast statistics
show ipv6 multicast resources 【OS-L3SA】
restart ipv6-multicast
debug protocols ipv6-multicast
no debug protocols ipv6-multicast
dump protocols ipv6-multicast
erase protocol-dump ipv6-multicast
```

show ipv6 mcache

IPv6 マルチキャスト中継エントリを一覧表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 mcache [source <ipv6 address>[/<prefix length>]]
                  [group <ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3A】
show ipv6 mcache [vrf {<vrf id> | all}]
                  [source <ipv6 address>[/<prefix length>]]
                  [group <ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3SA】
show ipv6 mcache [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3A】
show ipv6 mcache [vrf {<vrf id> | all}]
                  [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および全 VRF 合計数の IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

source <ipv6 address>[/<prefix length>]

送信元アドレスにヒットするアドレスを表示します。

source <ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチした送信元情報に該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータと group パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

group <ipv6 address>[/<prefix length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

group <ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチしたグループに該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータと source パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

brief

IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報を簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報を標準形式で表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチしたグループ

に該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータ指定をしてその条件に該当する情報だけを表示できます。

パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。

複数のパラメータを指定した場合、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

全 IPv6 マルチキャスト中継エントリ情報を標準形式で表示します。

[実行例]

IPv6 マルチキャスト中継エントリを表示します。

図 12-1 IPv6 マルチキャスト中継エントリの表示

```
> show ipv6 mcache
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 2 routes
Group Address                               Source Address
ff1e:1234:5678::a                          3ffe:ffff:1234:5678::9
    uptime: 00:20      expires: 02:40
    incoming:
        VLAN0001
    outgoing:
        VLAN0002
        VLAN0004
ff1e:1234:5678::b                          3ffe:ffff:1234::1
    uptime: 00:20      expires: 02:40
    incoming:
        VLAN0002
    outgoing:
        VLAN0001
        VLAN0003
        VLAN0004
>

> show ipv6 mcache brief
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 2 routes
Group Address                               Source Address      Incoming      Outgoing Count
ff1e:1234:5678::a                          3ffe:ffff:1234:5678::9  VLAN0001      2
ff1e:1234:5678::b                          3ffe:ffff:1234::1     VLAN0002      3
>
```

図 12-2 IPv6 マルチキャスト中継エントリの表示【OS-L3SA】

```

> show ipv6 mcache vrf 2
Date 2011/12/10 12:40:20 UTC
VRF: 2 Total: 4 routes
- Forwarding entry -----
Group Address                               Source Address
ff1e:1234:5678::c                          2001:db8:3::1
  uptime: 00:20    expires: 02:40    flags:
  incoming:
    VLAN0011
  outgoing:
    VLAN0012
    VLAN0013
ff1e:1234:5678::d                          2001:db8:4::1
  uptime: 00:20    expires: 02:40    flags:
  incoming:
    VLAN0014
  outgoing:
    VLAN0015
    VLAN0016
    VLAN0017
- Negative cache -----
Group Address                               Source Address
ff1e:1234:1000::1                          2001:db8:5::1
  uptime: 00:20    expires: 02:50    flags:
  incoming:
    VLAN0018
ff1e:1234:1000::2                          2001:db8:6::1
  uptime: 00:20    expires: 02:50    flags:
  incoming:
    VLAN0018
>

```

[表示説明]

表 12-1 show ipv6 mcache 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	エントリ数	—
Warning 【OS-L3SA】	警告表示	IPv6 マルチキャスト中継エントリ数制限によって、エントリ廃棄中に "Multicast forwarding entry is discarded for limit" と表示します。
Group Address	宛先グループアドレス	—
Source Address	送信元アドレス	—
uptime	IPv6 マルチキャスト中継エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし、24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。
expires	IPv6 マルチキャスト中継エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . タイムアウトしない場合, "---:" と表示します。 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。 また、エイジングが 0 秒になる前に IPv6 マルチキャスト中継エントリが削除されることがあります。 タイムアウトしない場合, "---:" と表示します。
flags 【OS-L3SA】	フラグ情報	U : エクストラネットの上流側 VRF D : エクストラネットの中継先 VRF

表示項目	意味	表示詳細情報
Incoming/incoming	上流インタフェース（受信インタフェース）	インタフェース名称 ディカプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は、VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 上流側 VRF のフィルタで本 VRF が許可されていない場合は "(denied)" と表示します。【OS-L3SA】
outgoing	下流インタフェース（中継先インタフェース）	インタフェース名称 カプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は、VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 MLD snooping が動作している場合は "<snooping>" と表示します。【OS-L3SA】
Outgoing Count	下流インタフェース数	—

〔通信への影響〕

なし

〔応答メッセージ〕

表 12-2 show ipv6 mcache コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal address <ipv6 address>	指定 IPv6 アドレスが不正です。 アドレスを再確認し、コマンドを再実行してください。 <ipv6 address> : 指定 IPv6 アドレス
3	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
4	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生元（エラー要因））
6	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

〔注意事項〕

なし

show ipv6 mroute

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を一覧表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 mroute [source <ipv6 address>[/<prefix length>]]
                  [group <ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3A】
show ipv6 mroute [vrf {<vrf id> | all}]
                  [source <ipv6 address>[/<prefix length>]]
                  [group <ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3SA】
show ipv6 mroute [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3A】
show ipv6 mroute [vrf {<vrf id> | all}]
                  [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および全 VRF 合計数の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を表示します。

source <ipv6 address>[/<prefix length>]

送信元アドレスにヒットするアドレスを表示します。

source <ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチした送信元情報に該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータと group パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

group <ipv6 address>[/<prefix length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

group <ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチしたグループに該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータと source パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

brief

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を標準形式で表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチしたグループに該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータ指定をしてその条件に該当する情報だけを表示できます。

パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト経路情報を標準形式で表示します。

[実行例]

図 12-3 IPv6 PIM-SM マルチキャスト経路情報の表示

```
> show ipv6 mroute
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 routes, 3 groups, 2 sources

(S,G) 2 routes -----
Group Address                Source Address
ff1e:ffff:1234:aaaa::1      3ffe:ffff::1
  uptime 02:00    expires 02:30    assert 00:00    flags F    protocol SM
  incoming: VLAN0008 upstream: Direct reg-sup: 30s
  outgoing: VLAN0012 uptime 02:30    expires ---

ff1e:ffff:1234:bbbb::1      3ffe:ffff::2
  uptime 02:00    expires 02:30    assert 00:00    flags F    protocol SM
  incoming: VLAN0011 upstream: Direct reg-sup: 30s
  outgoing: VLAN0012 uptime 02:30    expires ---

(*,G) 2 routes -----
Group Address                RP Address
ff1e:ffff:1234:aaaa::1      3ffe:ffff:ffff::3
  uptime 02:00    expires ---      assert 00:00    flags LR    protocol SM
  incoming: register upstream: This System
  outgoing: VLAN0012 uptime 02:30    expires ---

ff1e::1                      3ffe:ffff:ffff::4
  uptime 02:00    expires ---      assert 00:00    flags LR    protocol SM
  incoming: register upstream: This System
  outgoing: VLAN0012 uptime 02:30    expires ---
           VLAN0013 uptime 02:30    expires ---
>

> show ipv6 mroute brief
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 routes, 3 groups, 2 sources

(S,G) 2 routes -----
Group Address                Source Address    Incoming    Outgoing Count
ff1e:ffff:1234:aaaa::1      3ffe:ffff::1      VLAN0008    1
ff1e:ffff:1234:bbbb::1      3ffe:ffff::2      VLAN0011    1

(*,G) 2 routes -----
Group Address                RP Address        Incoming    Outgoing Count
ff1e:ffff:1234:aaaa::1      3ffe:ffff:ffff::3 register      1
ff1e::1                      3ffe:ffff:ffff::4 register      2
>
```

図 12-4 IPv6 PIM-SM マルチキャスト経路情報の表示【OS-L3SA】

```
> show ipv6 mroute vrf 2
Date 2011/12/10 12:42:10 UTC
VRF: 2 Total: 3 routes, 2 groups, 2 sources

(S,G) 2 routes -----
Group Address                      Source Address
ff1e:ffff:1234:aaaa::2            2001:db8:3::1
  uptime 02:00   expires 02:30   assert 00:00   flags F   protocol SM
  incoming: VLAN0018      upstream: Direct  reg-sup: 30s
  outgoing: VLAN0022      uptime 02:30   expires ---
ff1e:ffff:1234:bbbb::2            2001:db8:4::1
  uptime 02:00   expires 02:30   assert 00:00   flags F   protocol SM
  incoming: VLAN0021      upstream: Direct  reg-sup: 30s
  outgoing: VLAN0022      uptime 02:30   expires ---

(*,G) 1 routes -----
Group Address                      RP Address
ff1e:ffff:1234:aaaa::2            3ffe:ffff:ffff::5
  uptime 02:00   expires ---      assert 00:00   flags LR   protocol SM
  incoming: register      upstream: This System
  outgoing: VLAN0022      uptime 02:30   expires ---
>
```

[表示説明]

表 12-3 show ipv6 mroute 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	エン트리数	—
Warning	警告表示	IPv6 マルチキャストルーティングエン트리数制限によって、エン트리廃棄中に "Multicast routing entry is discarded for limit" と表示します。
Group Address	グループアドレス	—
Source Address	送信元アドレス	—
RP Address	ランデブーポイントアドレス	—
uptime	IPv6 マルチキャスト経路情報 または oif(out of interface) 生 成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし、24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
expires	IPv6 マルチキャスト経路情報 または oif のエイジングタイ マ (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 以下の場合、 "---" と表示します。 ・下流から join がなく MLD グループが存在する場合 ・カプセル化インタフェースの場合 ・本タイマが動作していない場合
assert	Assert による上流アドレスの エイジングタイマ。	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし、24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 Assert については「コンフィギュレーションガイド Vol.3 12.4.2(4) Forwarder の決定」を参照してください。

表示項目	意味	表示詳細情報
flags	エントリフラグ	F : First-hop-router (送信者が直接接続されていることを意味します。) L : Last-hop-router (受信者が直接接続されていることを意味します。) R : RPT-bit (刈込み状態を意味します。) T : SPT-bit (ランデブーポイント経由通信から最短パス経由通信に切り替わったことを意味します。) V : VRF Gateway (PIM-SM VRF Gateway が動作中であることを意味します。) 【OS-L3SA】 - : 表示すべき情報がないことを意味します。
protocol	マルチキャストプロトコル	SM : PIM-SM SSM : PIM-SSM
Incoming/incoming	上流インタフェース	インタフェース名 カプセル化インタフェースの場合は "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は、VRF ID が表示されます。 【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 上流側 VRF のフィルタで本 VRF が許可されていない場合は "(denied)" と表示します。 【OS-L3SA】
upstream	上流隣接ルータアドレス	first-hop-router の場合は "Direct" と表示します。 コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 pim direct</code> の設定によって first-hop-router となった場合は "Direct(configured)" と表示します。 エクストラネットの場合は "Extra" と表示します。 (*,G) 情報の表示で、ランデブーポイントと上流インタフェースのアドレスが同一の場合は "This System" と表示します。
outgoing	下流インタフェース	インタフェース名 カプセル化インタフェースの場合は "register" と表示します。 (S,G) エントリの場合、エクストラネットによる他 VRF のときは VRF ID が表示されます。 【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 PIM-SM VRF Gateway 使用時は、(*,G) エントリに転送先の VRF ID が表示されます。 【OS-L3SA】
reg-sup	Register カプセル化抑止時間	first-hop-router だけ表示が有効です。
Outgoing Count	下流インタフェース数	—

[通信への影響]

変更なし

[応答メッセージ]

表 12-4 show ipv6 mroute コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal address <ipv6 address>	指定 <ipv6 address> が不正です。 アドレスを再確認し、コマンドを再実行してください。 <ipv6 address> : 指定 IPv6 アドレス

項番	メッセージ内容	意味
3	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
4	invalid group address '<ipv6 address>'	指定 <ipv6 address> グループが不正です。 アドレスを再確認し、コマンドを再実行してください。 <ipv6 address> : 指定 IPv6 アドレス
5	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
6	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
7	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
8	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし。

show ipv6 pim interface

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 pim interface [vlan <vlan id>] [detail] 【OS-L3A】
show ipv6 pim [vrf {<vrf id> | all}]
                interface [vlan <vlan id>] [detail] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報を表示します。

vlan <vlan id>

指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

すべての IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報を表示します。

detail

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの詳細情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報を標準形式で表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェース情報を標準形式で表示します。

[実行例]

IPv6 PIM-SM インタフェース状態を表示します。

図 12-5 IPv6 PIM-SM インタフェース状態の表示

```
> show ipv6 pim interface
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Interface Component Vif Nbr      Hello DR      This
                  Count Intvl Address System
VLAN0001  PIM-SM      1    4      30 fe80::1200:87ff:fe10:a123 Y
VLAN0003  PIM-SM      9   10      30 fe80::1200:87ff:fe10:a124 N
VLAN0005  PIM-SM     10   11      30 fe80::1200:87ff:fe10:a125 N
>
> show ipv6 pim interface detail
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Interface Component Vif Nbr      Hello GenID      DR      This
                  Count Intvl Address System
VLAN0001  PIM-SM      1    4      30 3503c645 fe80::1200:87ff:fe10:a123 Y
VLAN0003  PIM-SM      9   10      30 42278152 fe80::1200:87ff:fe10:a124 N
VLAN0005  PIM-SM     10   11      30 29ba460b fe80::1200:87ff:fe10:a125 N
>
```

図 12-6 IPv6 PIM-SM インタフェース状態の表示【OS-L3SA】

```
> show ipv6 pim vrf 2 interface detail
Date 2011/12/10 16:14:21 UTC
VRF: 2
Interface Component Vif Nbr      Hello GenID      DR      This
                  Count Intvl Address System
VLAN0015  PIM-SM     12    4      30 3503c645 fe80::1200:87ff:fe10:a130 Y
VLAN0016  PIM-SM     13   10      30 42278152 fe80::1200:87ff:fe10:a131 N
VLAN0017  PIM-SM     14   11      30 29ba460b fe80::1200:87ff:fe10:a132 N
>
```

[表示説明]

表 12-5 show ipv6 pim interface 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Interface	インタフェース名	－
Component	プロトコル種別	PIM-SM（固定）
Vif	仮想インタフェース番号	ローカル情報
Nbr Count	隣接ルータ数	－
Hello Intvl	Hello 送信周期	－
GenID	GenerationID	本装置の該当するインタフェースの GenerationID
DR Address	DR のアドレス	該当インタフェースがダウン状態の場合は "-" と表示します。
This System	DR が本装置かどうか	Y：本装置である N：本装置ではない 該当インタフェースがダウン状態の場合は "-" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-6 show ipv6 pim interface コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such interface "<interface name>"	マルチキャストが設定されていないインタフェースが指定されました。 インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 pim neighbor

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 pim neighbor [interface vlan <vlan id>] [detail] 【OS-L3A】
show ipv6 pim [vrf {<vrf id> | all}]
neighbor [interface vlan <vlan id>] [detail] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。

interface vlan <vlan id>

指定したインタフェースのインタフェース隣接情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

すべての IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を表示します。

detail

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を詳細形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を標準形式で表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM インタフェースの隣接情報を標準形式で表示します。

[実行例]

IPv6 PIM インタフェース隣接情報を表示します。

図 12-7 IPv6 PIM インタフェース隣接情報の表示

```

> show ipv6 pim neighbor
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Neighbor Address      Interface      Uptime  Expires
fe80::1200:87ff:fe89:123 VLAN0011      00:05   01:40
fe80::1200:87ff:fe19:295 VLAN0011      00:15   01:30
fe80::1                VLAN0011      00:20   01:25
fe80::200:87ff:fe20:1959 VLAN0011      00:10   01:35
fe80::2                VLAN0011      00:10   01:30
fe80::2514             VLAN0011      00:20   00:25
>
> show ipv6 pim neighbor detail
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Neighbor Address      Interface      Uptime  Expires  GenID
fe80::1200:87ff:fe89:123 VLAN0011      00:05   01:40   3a5e92b2
fe80::1200:87ff:fe19:295 VLAN0011      00:15   01:30   227a181f
fe80::1                VLAN0011      00:20   01:25   18277af5
fe80::200:87ff:fe20:1959 VLAN0011      00:10   01:35   -
fe80::2                VLAN0011      00:10   01:30   4f7eb0a1
fe80::2514             VLAN0011      00:20   00:25   2c5526a9
>

```

図 12-8 IPv6 PIM インタフェース隣接情報の表示【OS-L3SA】

```

> show ipv6 pim vrf 2 neighbor detail
Date 2011/12/10 17:18:12 UTC
VRF: 2
Neighbor Address      Interface      Uptime  Expires  GenID
fe81::1200:87ff:fe89:123 VLAN0018      00:35   01:10   4b5e92c3
fe81::1200:87ff:fe19:295 VLAN0018      00:45   01:00   337a182e
fe81::1                VLAN0018      00:50   00:55   29277ae6
fe81::200:87ff:fe20:1959 VLAN0018      00:40   01:05   -
fe81::2                VLAN0018      00:40   01:00   -
fe81::2514             VLAN0018      00:50   00:05   3d5526b8
>

```

[表示説明]

表 12-7 show ipv6 pim neighbor 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Neighbor Address	隣接ルータ IPv6 アドレス	—
Interface	インタフェース名	—
Uptime	隣接情報生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	隣接情報のエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 タイムアウトしない場合, "---" と表示します。
GenID	隣接ルータ GenerationID	該当隣接ルータの GenerationID 隣接ルータが GenerationID 未サポートの場合は ' - ' を表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-8 show ipv6 pim neighbor コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id>	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such interface "<interface name>"	指定インタフェースで IPv6 PIM が動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 pim mcache

IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリを表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 pim mcache [<ipv6 address>[/<prefix length>]] 【OS-L3A】
show ipv6 pim [vrf {<vrf id> | all}]
                 mcache [<ipv6 address>[/<prefix length>]] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリ情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリ情報を表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチしたグループに該当する中継エントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM のマルチキャスト中継エントリを表示します。

[実行例]

図 12-9 IPv6 PIM マルチキャスト中継エントリの表示

```
> show ipv6 pim mcache
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Group Address                               Source Address
ff1e:1234:5678::1                          3ffe:ffff::1355:2251
  uptime 01:00    expires 02:00    component: PIM-SM
  incoming:
    VLAN0011
  outgoing:
    VLAN0011
    VLAN0014
ff1e:1234:7280::3                          3ffe:ffff::1359:2925
  uptime 00:40    expires 02:40    component: PIM-SM
  incoming:
    VLAN0010
  outgoing:
    VLAN0011
    VLAN0012
    VLAN0015
>
```

図 12-10 IPv6 PIM-SM または IPv6 PIM-SSM マルチキャスト中継エントリの表示

```

> show ipv6 pim vrf 2 mcache
Date 2011/12/10 12:43:20 UTC
VRF: 2
Group Address                Source Address
ff1e:1234:5678::9           2001:db8:3::1
    uptime 01:00      expires 01:50    component: PIM-SM
    incoming:
        VLAN0030
    outgoing:
        VLAN0031
        VLAN0034
ff1e:1234:7280::7           2001:db8:4::1
    uptime 00:40      expires 02:30    component: PIM-SM
    incoming:
        VLAN0030
    outgoing:
        VLAN0031
>

```

[表示説明]

表 12-9 show ipv6 pim mcache 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Group Address	宛先グループアドレス	—
Source Address	送信元アドレス	—
uptime	IPv6 マルチキャスト中継エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。
expires	IPv6 マルチキャスト中継エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . 本タイマは 30 秒ごとに更新されます。 また, エイジングが 0 秒になる前に IPv6 マルチキャスト中継エントリが削除されることがあります。 タイムアウトしない場合, "---" と表示します。
component	プロトコル種別	PIM-SM (固定)
incoming	上流インタフェース (受信インタフェース)	インタフェース名 ディカプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は, VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。 上流側 VRF のフィルタで本 VRF が許可されていない場合は "(denied)" と表示します。【OS-L3SA】
outgoing	下流インタフェース (中継先インタフェース)	インタフェース名 カプセル化用のインタフェースは "register" と表示します。 エクストラネットによる他 VRF の場合は, VRF ID が表示されます。【OS-L3SA】 グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-10 show ipv6 pim mcache コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 pim bsr

IPv6 PIM-SM BSR 情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 pim bsr 【OS-L3A】
show ipv6 pim [vrf {<vrf id> | all}] bsr 【OS-L3A】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3A】

VRF の IPv6 PIM-SM BSR 情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 PIM-SM BSR 情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の IPv6 PIM-SM BSR 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 PIM-SM BSR 情報を表示します。

[実行例]

- 本装置が BSR 候補でなく BSR 情報も保持していない状態

図 12-11 IPv6 PIM-SM BSR 情報の表示 (1)

```
> show ipv6 pim bsr
Date 2011/04/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Bootstrap Router
BSR Address : ----
>
```

- 本装置が BSR 候補でなく BSR 情報を保持している状態

図 12-12 IPv6 PIM-SM BSR 情報の表示 (2)

```
> show ipv6 pim bsr
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Bootstrap Router
BSR Address : 3ffe:ffff:1234:4568:1200:87ff:fe10:1234
Priority: 100 Hash mask length: 126
Uptime : 03:00
Bootstrap Timeout : 130 seconds
>
```

- 本装置が BSR 候補で BSR 情報を保持していない状態

図 12-13 IPv6 PIM-SM BSR 情報の表示 (3)

```
> show ipv6 pim bsr
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Bootstrap Router
BSR Address : ----
Bootstrap Timeout : 20 seconds
Local BSR Address : 3ffe:ffff:1234:4568:1200:87ff:fe10:1234
Priority : 110 Hash mask length : 126
>
```

- 本装置が BSR 候補で他装置が BSR である状態

図 12-14 IPv6 PIM-SM BSR 情報の表示 (4)

```
> show ipv6 pim bsr
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Bootstrap Router
BSR Address : 3ffe:ffff:1234:4568:1200:87ff:fe10:1234
Priority : 100 Hash mask length : 126
Uptime : 03:00
Bootstrap Timeout : 130 seconds
Local BSR Address : 3ffe:ffff::1
Priority : 110 Hash mask length : 126
>
```

- 本装置が BSR 候補で本装置が BSR である状態

図 12-15 IPv6 PIM-SM BSR 情報の表示 (5)

```
> show ipv6 pim bsr
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Elected Bootstrap Router
BSR Address : 3ffe:ffff:1234:4568:1200:87ff:fe10:1234 (This System)
Priority : 110 Hash mask length : 126
Uptime : 03:00
Bootstrap Timeout : 130 seconds
Bootstrap Interval : 60 seconds
>
```

[表示説明]

表 12-11 show ipv6 pim bsr 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status	BSR 状態	Not Candidate Bootstrap Router : 本装置は BSR 候補ではありません。 Candidate Bootstrap Router : 本装置は BSR 候補です。 Elected Bootstrap Router : 本装置は選択された BSR です。
BSR Address	BSR のアドレス	本装置が BSR の場合はアドレス情報の後に "(This System)" と表示します。
Uptime	BSR を認識してからの経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Priority	BSR の優先度	—
Hash mask length	BSR ハッシュマスク長	—
Bootstrap Timeout	BSR タイマ値	本装置が BSR でない場合は BSR 情報保持時間を表示します。 本装置が BSR 候補で BSR 情報を認識していない場合は、本装置が BSR に切り替わるまでの時間を表示します。 本装置が BSR の場合は、Bootstrap メッセージを送信するまでの時間を表示します。
Bootstrap Interval	BSR メッセージ送信周期	本装置が BSR のときだけ表示します。
Local BSR Address	BSR 候補アドレス	本装置が BSR 候補のときだけ表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-12 show ipv6 pim bsr コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 pim rp-mapping

IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 pim rp-mapping [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3A】
show ipv6 pim [vrf {<vrf id> | all}]
                  rp-mapping [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [brief] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF のランデブーポイント情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF のランデブーポイント情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF のランデブーポイント情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのランデブーポイント情報を表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>]

ランデブーポイントアドレスにヒットするアドレスを表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合、指定したプレフィックスにマッチした該当するランデブーポイント情報をすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報を表示します。

brief

IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報を簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報を標準形式で表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報を標準形式で表示します。

[実行例]

- 本装置がランデブーポイント候補でない場合

図 12-16 IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報の表示 (1)

```
> show ipv6 pim rp-mapping
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Rendezvous Point
Total: 1 route , 1 group , 1 RP
Group/Masklen          C-RP Address          Priority Uptime  Expires
ff1e:ffff::abcd:abcd/128  3ffe:ffff:1234::abcd      0 23:50   --:--
>
```

```
> show ipv6 pim rp-mapping brief
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Not Candidate Rendezvous Point
Total: 1 route , 1 group , 1 RP
Group/Masklen          C-RP Address
ff1e:ffff::abcd:abcd/128  3ffe:ffff:1234::abcd
>
```

- 本装置がランデブーポイント候補の場合

図 12-17 IPv6 PIM-SM ランデブーポイント情報の表示 (2)

```
> show ipv6 pim rp-mapping
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Rendezvous Point
      Local RP Address: 3ffe:ffff:ffff:ffff:1200:87ff:fe80:1592 Priority: 110
Total: 3 routes, 2 groups, 3 RPs
Group/Masklen          C-RP Address          Priority Uptime  Expires
ff1e:ffff:1234:5678:abcd/128  3ffe:ffff::1          255 03:55   01:35
ff1e:fffe::/32           3ffe:ffff::2          255 03:40   01:50
ff1e:fffd::/64           3ffe:ffff::2          255 03:45   01:45
>
```

```
> show ipv6 pim rp-mapping brief
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Status : Candidate Rendezvous Point
      Local RP Address: 3ffe:ffff:ffff:ffff:1200:87ff:fe80:1592 Priority: 110
Total: 3 routes, 2 groups, 3 RPs
Group/Masklen          C-RP Address
ff1e:ffff:1234:5678:abcd/128  3ffe:ffff::1
ff1e:fffe::/32           3ffe:ffff::2
ff1e:fffd::/64           3ffe:ffff::2
>
```

[表示説明]

表 12-13 show ipv6 pim rp-mapping 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Status	ランデブーポイント候補かどうか	本装置がランデブーポイント候補の場合は "Candidate Rendezvous Point" を表示します。 本装置がランデブーポイント候補でない場合は "Not Candidate Rendezvous Point" を表示します。
Local RP Address	ランデブーポイント候補アドレス	本装置がランデブーポイント候補の場合だけ表示します。
Priority	ランデブーポイント候補の優先度	—
Total	グループ情報数	—
Group/Masklen	グループアドレス／マスク長	—

表示項目	意味	表示詳細情報
C-RP Address	ランデブーポイント候補のアドレス	—
Uptime	エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 静的ランデブーポイントの場合は "--:--" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-14 show ipv6 pim rp-mapping コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため, 本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後, 本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 pim rp-hash

IPv6 PIM-SM 各グループに対するランデブーポイント情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 pim rp-hash <ipv6 address> 【OS-L3A】
show ipv6 pim [vrf <vrf id>] rp-hash <ipv6 address> 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 PIM-SM 各グループに対するランデブーポイント情報を表示します。

<vrf id> 指定した VRF の IPv6 PIM-SM 各グループに対するランデブーポイント情報を表示します。

<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 PIM-SM 各グループに対するランデブーポイント情報を表示します。

<ipv6 address>

グループアドレスを IPv6 アドレスで指定します。

[実行例]

グループアドレス (ff1e:ffff:1234:abcd:1234:ffff:1234:aaaa) のランデブーポイントを表示します。

- グループアドレス (ff1e:ffff:1234:abcd:1234:ffff:1234:aaaa) のランデブーポイントが存在しない場合

図 12-18 対象ランデブーポイント情報の表示 (1)

```
> show ipv6 pim rp-hash ff1e:ffff:1234:abcd:1234:ffff:1234:aaaa
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Group-RP mapping information for the group
(ff1e:ffff:1234:abcd:1234:ffff:1234:aaaa) does not exist.
>
```

- グループアドレス (ff1e:ffff:1234:abcd:1234:ffff:1234:aaaa) のランデブーポイントが存在する場合

図 12-19 対象ランデブーポイント情報の表示 (2)

```
> show ipv6 pim rp-hash ff1e:ffff:1234:abcd:1234:ffff:1234:aaaa
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
RP Address                               Uptime   Expires
3ffe:ffff:1234:3456:ffff:2234:2349:aaaa 02:00    02:30
>
```

[表示説明]

表 12-15 show ipv6 pim rp-hash 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
RP Address	ランデブーポイントアドレス	—

表示項目	意味	表示詳細情報
Uptime	エントリ生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。
Expires	エントリのエイジング (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . と表示します。 静的ランデブーポイントの場合は "--:--" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-16 show ipv6 pim rp-hash コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
6	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 mld interface

MLD インタフェースの状態を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 mld interface [vlan <vlan id>] 【OS-L3A】
show ipv6 mld [vrf {<vrf id> | all}] interface [vlan <vlan id>] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の MLD インタフェース情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の MLD インタフェース情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の MLD インタフェース情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの MLD インタフェース情報を表示します。

vlan <vlan id>

指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。

本パラメータ省略時の動作

全 MLD インタフェース情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての MLD インタフェース情報を表示します。

[実行例]

図 12-20 MLD インタフェースの表示 【OS-L3A】

```
> show ipv6 mld interface
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Total: 2 Interfaces
Interface      Querier              Expires  Version  Group Count  Notice
VLAN0011      fe80::10             02:30    2         2         2 LQ S
VLAN0012      fe80::20             -        1         1         1 R
>
```

図 12-21 MLD インタフェース情報の表示

```
> show ipv6 mld interface
Date 2011/12/20 12:11:10 UTC
Total: 2 Interfaces
Interface      Version  Flags  Querier              Expires  Group Count  Notice
VLAN0011      2        S      fe80::10             02:30    2         2 LQ S
VLAN0012      1        -      fe80::20             -        1         1 R
>
```

[表示説明]

表 12-17 show ipv6 mld interface 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	全インタフェース数	—
Interface	インタフェース名	—
Version	MLD バージョン情報	1 : MLD version 1 2 : MLD version 2 (2) : MLD version 2 only
Flags 【OS-L3SA】	インタフェースフラグ	S : MLD snooping 動作時に表示します
Querier	Querier の IPv6 アドレス	該当インタフェースがダウン状態の場合は "-" と表示します。
Expires	Querier のエイジングタイム (残時間)	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 本装置が Querier の場合は "-" と表示します。
Group Count	加入グループ数	—
Notice	警告情報	• L : Group-limit 値超過による Report メッセージ廃棄および Report メッセージ内の record 情報廃棄 • Source-limit 値超過による Report メッセージ廃棄および Report メッセージ内の record 情報廃棄 • Q : Version 不一致による Query メッセージ廃棄 • R : Version 不一致による Report メッセージ廃棄 • S : 1Report メッセージ内で処理できるソース数の上限超過による一部情報破棄 • 1Report メッセージ内に含まれる record 情報数の上限超過による廃棄および 1record 情報内に含まれるソース数の上限超過による廃棄 本情報は事象発生後, General Query の送信または受信を 2 回行うまでの間は, 本コマンド実行時に表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-18 show ipv6 mld interface コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID

項番	メッセージ内容	意味
3	no such interface "<interface name>"	指定インタフェースで MLD が動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
4	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
7	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command> : 指定コマンド名

[注意事項]

なし

show ipv6 mld group

MLD 情報を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 mld group [<ipv6 address>[/<prefix length>]] [interface vlan <vlan id>]
                    [brief] 【OS-L3A】
show ipv6 mld [vrf {<vrf id> | all}] group [<ipv6 address>
                    [/<prefix length>]] [interface vlan <vlan id>] [brief] 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の MLD グループ情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の MLD グループ情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF の MLD グループ情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの MLD グループ情報を表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>]

グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。

<ipv6 address>[/<prefix length>] を指定した場合は、指定したプレフィックスにマッチしたグループに該当するエントリをすべて表示します。

<prefix length> を省略した場合のデフォルト値は 128 です。

本パラメータと interface パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

interface vlan <vlan id>

指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。

interface vlan <vlan id> を指定した場合、指定したインタフェースに該当するグループ情報をすべて表示します。

本パラメータと <ipv6 address>[/<prefix length>] パラメータを同時に指定した場合は、両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。

brief

MLD グループ情報を簡易形式で表示します。

本パラメータ省略時の動作

MLD グループ情報を標準形式で表示します。

各パラメータ省略時の動作

本コマンドでは、パラメータ指定をしてその条件に該当する情報だけを表示できます。

パラメータを指定しない場合は、条件を限定しないで情報を表示します。

複数のパラメータを指定した場合、それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての MLD グループ情報を標準形式で表示します。

[実行例]

MLD グループ情報を表示します。

図 12-22 MLD グループ情報の表示

```
> show ipv6 mld group
Date 2011/12/20 12:10:10 UTC
Total: 3 groups
Group Address/Source Address  Interface      Version Mode      Last Reporter
                                Uptime Expires MLDv1Time MLDv2Time
ff15::1                       VLAN0011       2      INCLUDE fe80::1
                                00:10  02:10  00:10    00:30
      2001:db8::1              -              -      -      fe80::1
                                00:10  02:10  -        00:10
ff15::2                       VLAN0011       2      EXCLUDE fe80::1
                                00:10  02:20  00:10    00:10
      2001:db8::2              -              -      -      fe80::1
                                00:10  02:20  -        00:10
      2001:db8::3              -              -      -      fe80::3
                                00:10  02:20  -        00:15
ff3e::1                       VLAN0012       1      -      fe80::2
                                00:15  04:10  00:35    00:10
      2001:db8::4              -              -      -      fe80::2
                                00:10  02:20  -        00:10
>

> show ipv6 mld group brief
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
Total: 3 groups
Group Address      Interface      Version Mode      Source Count
ff15::1            VLAN0011       2      INCLUDE          1
ff15::2            VLAN0011       2      EXCLUDE          2
ff3e::1            VLAN0012       1      -                1
>
```

[表示説明]

表 12-19 show ipv6 mld group 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	全グループ数	—
Group Address	グループアドレス	—
Last Reporter	グループ最終加入 IPv6 アドレス	静的グループ参加の場合は "static" と表示します。 Reporter が不定の場合は "unknown" と表示します。
Interface	インタフェース名	—
Version	MLD バージョン情報	1 : MLD version 1 2 : MLD version 2
Mode	グループモード	INCLUDE : INCLUDE モード EXCLUDE : EXCLUDE モード インタフェースの MLD バージョン情報が 1 の場合は, "-" と表示します。
Uptime	グループ情報生成経過時間	xx:yy xx (分) yy (秒) 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示しま す。

表示項目	意味	表示詳細情報
Expires	グループ情報エイジング（残時間）	xx:yy xx（分）yy（秒） 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . 以下の場合, "--:--" と表示します。 ・静的グループ参加の場合 ・グループタイマが動作していない場合
MLDv1Time	MLDv1 互換情報エイジング（残時間）	xx:yy xx（分）yy（秒） 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . ソース情報を表示する場合は "-" で表示します。 MLDv1 互換情報エイジングタイマが動作していない場合は "--:--" と表示します。
MLDv2Time	MLDv2 情報存在エイジング（残時間）	xx:yy xx（分）yy（秒） 60 分以上は "1hour", "2hours" . . . ただし, 24 時間以上は "1day", "2days" . . . と表示します。 MLDv2 情報存在エイジングタイマが動作していない場合は "--:--" と表示します。
Source Address	ソースアドレス	MLDv1/MLDv2（EXCLUDE モード）で PIM-SSM を連携させる設定, または MLDv2（INCLUDE モード）によりマルチキャストグループに付加されたソースアドレスを表示します。
Source Count	ソースアドレス数	—

〔通信への影響〕

なし

〔応答メッセージ〕

表 12-20 show ipv6 mld group コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは, コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal address <ipv6 address>	指定 IPv6 アドレスが不正です。 アドレスを再確認し, コマンドを再投入してください。 <ipv6 address> : 指定 IPv6 アドレス
3	illegal vrf number <vrf id>	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
4	no such interface "<interface name>"	指定インタフェースで MLD が動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name> : 指定されたインタフェースに付与するインタフェース名
5	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
6	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ（発生元（エラー要因））

項番	メッセージ内容	意味
7	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
8	Unknown command "<command>"	指定コマンドが不正です。 <command>：指定コマンド名

【注意事項】

なし

show ipv6 rpf

IPv6 PIM-SM の IPv6 RPF 情報を表示します (RPF はリバースパスフォワーディングの略)。

IPv6 RPF 情報はマルチキャスト通信での送信元 (送信者) に対するリンクローカル NextHop を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 rpf <ipv6 address> 【OS-L3A】
show ipv6 rpf [vrf <vrf id>] <ipv6 address> 【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf <vrf id> 【OS-L3SA】

VRF の RPF 情報を表示します。

<vrf id> 指定した VRF の RPF 情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィギュレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの RPF 情報を表示します。

<ipv6 address>

マルチキャストデータの送信元の IPv6 アドレス

[実行例]

RPF 情報を表示します。

3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929 はターゲット (調査する送信元) の IPv6 アドレスです。

● ターゲットが本装置に接続されていない場合

図 12-23 RPF 情報の表示 (1) 【OS-L3A】

```
> show ipv6 rpf 3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929
Date 2005/08/01 15:20:00 UTC
RPF information for ? (3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929):
If VLAN0003 NextHop fe80::200:87ff:fe91:1292
>
```

図 12-24 RPF 情報の表示 (2) 【OS-L3SA】

```
> show ipv6 rpf 3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929
Date 2011/12/10 18:13:13 UTC
Incoming: VLAN0003 Upstream: fe80::200:87ff:fe91:1292
>
```

- ターゲットが本装置に接続されている場合

図 12-25 RPF 情報の表示 (3) 【OS-L3A】

```
> show ipv6 rpf 3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929
Date 2005/08/01 15:20:00 UTC
RPF information for ? (3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929):
Incoming interface VLAN0003   Direct, Proto 103
>
```

図 12-26 RPF 情報の表示 (4) 【OS-L3SA】

```
> show ipv6 rpf 3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929
Date 2011/12/10 18:13:56 UTC
Incoming: VLAN0003 Upstream: Direct
>
```

- ターゲットが本装置内の異なる VRF 方向の場合

図 12-27 RPF 情報の表示 (5) 【OS-L3SA】

```
> show ipv6 rpf 3ffe:ffff:ffff:1234:200:87ff:fe10:5929
Date 2011/12/10 18:13:59 UTC
Incoming: VRF 20   Upstream: Extra
>
```

[表示説明]

表 12-21 show ipv6 rpf 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
If xxxxxx	インタフェース名	—
Incoming interface xxxx	上流インタフェース名とインタフェースアドレス	first-hop-router だけ表示
NextHop x:x:x:x:x:x	NextHop アドレス (次ホップアドレス)	—
Proto x	プロトコル情報	ローカル情報
Incoming 【OS-L3SA】	上流インタフェース名	エクストラネットによる他 VRF の場合は、VRF ID が表示されます。ただし、グローバルネットワークの場合は "global" と表示します。
Upstream 【OS-L3SA】	上流隣接ルータアドレス	first-hop-router の場合は "Direct" と表示します。 コンフィグレーションコマンド <code>ipv6 pim direct</code> の設定によって first-hop-router となった場合は "Direct(configured)" と表示します。 エクストラネットの場合は "Extra" と表示します。

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-22 show ipv6 rpf コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	invalid source address <ipv6 address>	指定 <ipv6 address> が不正です。 アドレスを再確認し、コマンドを再実行してください。 <ipv6 address> : 指定 IPv6 アドレス
4	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
5	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
6	RPF information for <ipv6 address> failed,no route exists	指定した <ipv6 address> へのルートが存在しません。入力した <ipv6 address> へのルートを再確認して、コマンドを再実行してください。 <ipv6 address> : 指定 IPv6 アドレス
7	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。
8	unspecified source address	パラメータにアドレスが指定されていません。 アドレスを指定してコマンドを再実行してください。

[注意事項]

- (S, G) のルート情報がない場合はランデブーポイント経由の通信をしていても、NextHop は表示されません。show ipv6 mroute コマンドによって upstream ルータを確認してください。
- (S, G) のルート情報がありかつエントリフラグに RPT-bit が表示されている場合は、ランデブーポイント経路の NextHop ではなく、送信者に対する NextHop が表示されます。

show ipv6 multicast statistics

IPv6 マルチキャストの統計情報を表示します。

[入力形式]

show ipv6 multicast statistics [{mld | event}] 【OS-L3A】

show ipv6 multicast [vrf {<vrf id> | all}] statistics [{mld | event}] 【OS-L3SA】

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 マルチキャスト統計情報を表示します。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 マルチキャスト統計情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および装置全体の IPv6 マルチキャスト統計情報を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 マルチキャスト統計情報を表示します。

{mld | event}

mld

MLD 統計情報を表示します。

event

マルチキャストパケット受信により発生したイベントの統計情報を表示します。

すべてのパラメータ省略時の動作

グローバルネットワークのすべての IPv6 マルチキャストの統計情報を表示します。

[実行例]

IPv6 マルチキャストの統計情報を表示します。

図 12-28 IPv6 マルチキャストの統計情報表示 【OS-L3A】

```
> show ipv6 multicast statistics
```

```
Date 2007/04/20 12:10:10 UTC
```

	Rx		Tx

mld			
query(v1)	:	0	query(v1) :
query(v2)	:	10	query(v2) :
report(v1)	:	0	
report(v2)	:	0	
done	:	0	
event:			
cache-misshit	:	21	
wrong-incoming-interface	:	20	
register-request	:	14	
register-receive	:	34	

図 12-29 IPv6 マルチキャストの統計情報表示【OS-L3SA】

```

> show ipv6 multicast vrf all statistics
Date 2011/12/10 18:22:28 UTC
Total:
  Rx                                     Tx
-----
mld
  query(v1)          :          0   query(v1)          :          26
  query(v2)          :         10   query(v2)          :          41
  report(v1)         :          0
  report(v2)         :          0
  done               :          0
event
  cache-misshit      :         21
  wrong-incoming-interface :        20
  register-request   :         14
  register-receive   :         34

VRF: global
  Rx                                     Tx
-----
mld
  query(v1)          :          0   query(v1)          :          12
  query(v2)          :          7   query(v2)          :          26
  report(v1)         :          0
  report(v2)         :          0
  done               :          0
event
  cache-misshit      :         11
  wrong-incoming-interface :        10
  register-request   :          8
  register-receive   :          4

VRF: 2
  Rx                                     Tx
-----
mld
  query(v1)          :          0   query(v1)          :          14
  query(v2)          :          3   query(v2)          :          15
  report(v1)         :          0
  report(v2)         :          0
  done               :          0
event
  cache-misshit      :         10
  wrong-incoming-interface :        10
  register-request   :          6
  register-receive   :         30

```

[表示説明]

表 12-23 show ipv6 multicast statistics 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF 【OS-L3SA】	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total	装置全体の統計情報の合計値	—
Rx	受信パケット数	—
Tx	送信パケット数	—
mld	MLD のパケット情報	—
query(v1)	MLD version 1 query パケット数	—

表示項目	意味	表示詳細情報
query(v2)	MLD version 2 query パケット数	—
report(v1)	MLD version 1 report パケット数	—
report(v2)	MLD version 2 report パケット数	—
done	done パケット数	—
event	マルチキャストパケット受信により発生したイベント情報	—
cache-misshit	cache-misshit パケット数	—
wrong-incoming-interface	wrong-incoming-interface パケット数	—
register-request	register-request パケット数	—
register-receive	register-receive パケット数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-24 show ipv6 multicast statistics コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

なし

clear ipv6 multicast statistics

IPv6 マルチキャストの統計情報をクリアします。

[入力形式]

```
clear ipv6 multicast statistics {all | mld | event}  【OS-L3A】
clear ipv6 multicast [vrf {<vrf id> | all}]
                    statistics {all | mld | event}  【OS-L3SA】
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all} 【OS-L3SA】

VRF の IPv6 マルチキャスト統計情報をクリアします。

<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 マルチキャスト統計情報だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含む全 VRF および装置全体の IPv6 マルチキャスト統計情報を対象とします。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークの IPv6 マルチキャスト統計情報をクリアします。

all

IPv6 マルチキャストの統計情報のすべてをクリアします。

mld

MLD 統計情報をクリアします。

event

マルチキャストパケット受信により発生したイベントの統計情報をクリアします。

[実行例]

IPv6 マルチキャストの統計情報をクリアします。

図 12-30 IPv6 マルチキャストの統計情報クリア

```
>clear ipv6 multicast statistics all
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-25 clear ipv6 multicast statistics コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id> 【OS-L3SA】	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンドを実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

なし

show ipv6 multicast resources 【OS-L3SA】

IPv6 マルチキャストで使用している各エントリ数を表示します。

[入力形式]

```
show ipv6 multicast [vrf {<vrf id> | all}] resources
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

vrf {<vrf id> | all}

VRP の IPv6 マルチキャストで使用しているエントリ数を表示します。<vrf id> 指定時は指定 VRF の IPv6 マルチキャストエントリ数だけ、all 指定時はグローバルネットワークを含めた全 VRF および装置全体の IPv6 マルチキャストエントリ数を表示します。<vrf id> の指定値の範囲は、コンフィグレーションコマンドで設定された VRF ID になります。

本パラメータ省略時の動作

グローバルネットワークを対象とします。

[実行例]

IPv6 マルチキャストの各エントリ数を表示します。

図 12-31 IPv6 マルチキャストのエントリ数表示

```
> show ipv6 multicast resources
Date 2011/12/10 15:10:10 UTC
mcache                :          20
interface              :           1
extranet filter        :          20
vrf gateway            :          15
>
> show ipv6 multicast vrf all resources
Date 2011/12/10 15:12:10 UTC
Total_VRF              :           2
mcache                 :          30
interface              :           5
extranet filter        :          30
vrf gateway            :          45

VRF: global
mcache                 :          20
interface              :           1
extranet filter        :          20
vrf gateway            :          15

VRF: 2
mcache                 :          10
interface              :           4
extranet filter        :          10
vrf gateway            :          30
>
```

[表示説明]

表 12-26 show ipv6 multicast resources 表示内容

表示項目	意味	表示詳細情報
VRF	VRF ID	対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。
Total_VRF	IPv6 マルチキャスト動作中の VRF 数	—
mcache	マルチキャスト経路エントリ数	—
interface	マルチキャストが動作するインタフェース数	—
extranet filter	フィルタ数	—
vrf gateway	VRF ゲートウェイ数	—

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-27 show ipv6 multicast resources コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ内容	意味
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは、コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。
2	illegal vrf number <vrf id>	指定 VRF が不正です。 <vrf id> : VRF ID
3	no such VRF <vrf id>	指定 VRF で IPv6 マルチキャストが動作していません。 <vrf id> : VRF ID
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラー部位
5	This command cannot be executed now	運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため、本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後、本コマンドを再実行してください。

[注意事項]

なし

restart ipv6-multicast

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。

[入力形式]

restart ipv6-multicast [-f] [core-file]

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

-f

再起動確認メッセージを出力しないで、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。

本パラメータ省略時の動作
確認メッセージを出力します。

core-file

再起動時に IPv6 マルチキャストルーティングプログラムのコアファイル (pim6sd.core) を出力します。

本パラメータ省略時の動作
コアファイルを出力しません。

[実行例]

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。

図 12-32 IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの再起動

```
> restart ipv6-multicast
IPv6 Multicast routing program restart OK? (y/n): y
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

IPv6 マルチキャスト中継が一時的に停止します。

[応答メッセージ]

表 12-28 restart ipv6-multicast 応答メッセージ

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングが有効になっているにもかかわらずこのメッセージが出る場合は、コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart ipv6-multicast コマンドで IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。

項番	メッセージ	内容
2	IPv6 routing is not configured.	IPv6 ルーティングが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。
3	mr6 appears to be running as pid <pid>, but pid <pid> doesn't exist!	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの PID ファイル中に記述されたプロセスが存在しません。 IPv6 マルチキャストルーティングが有効になっていないか、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。自動的に再起動した場合、必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
4	mr6 does not respond.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は、restart ipv6-multicast コマンドで IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
5	mr6 doesn't seem to be running.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングが有効になっているにもかかわらずこのメッセージが出る場合は、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。
6	mr6 failed to terminate.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの restart ipv6-multicast コマンドによる再起動に失敗しました。 コマンドを再実行してください。
7	mr6 has already stopped.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムがすでに停止しているため、restart ipv6-multicast コマンドが失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。
8	mr6 restarted after termination: old pid <pid>, new pid <pid>	restart ipv6-multicast コマンド実行中に <pid> が変更されたため、コマンドが失敗しました。 IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した可能性があります。必要ならば、再起動を待って、コマンドを再実行してください。 <pid> : プロセス ID
9	mr6 signaled but still running, waiting 6 seconds more.	restart ipv6-multicast コマンドによって、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動中です。 しばらくお待ちください。
10	mr6 still running, sending a kill signal.	restart ipv6-multicast コマンドによる再起動のために IPv6 マルチキャストルーティングプログラムに Kill シグナルを送信中です。 しばらくお待ちください。
11	mr6 still running, sending another terminate signal.	restart ipv6-multicast コマンドによる再起動のために、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムに terminate シグナルを再送中です。 しばらくお待ちください。
12	mr6 terminated.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが restart ipv6-multicast コマンドによって停止しました。 自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。
13	pid file <file name> mangled!	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名
14	pid in file <file name> unreasonably small (<pid>)	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの PID ファイルが不正です。 <file name> : PID ファイル名 <pid> : PID ファイル中のプロセス ID

項番	メッセージ	内容
15	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムのコアファイルの出力先を以下に示します。

ディレクトリ : /usr/var/core/

コアファイル : pim6sd.core

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムのコアファイルの削除方法は「erase protocol-dump
ipv6-multicast」を参照してください。

debug protocols ipv6-multicast

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムによる syslog 専用イベント情報の出力を有効にします。

syslog 専用イベント情報には以下の種類があります。

- MLD または PIM の出力インタフェースの追加
- MLD または PIM の出力インタフェースの削除

syslog 専用イベント情報は syslog インタフェースにだけ出力し、運用ログには出力しません。

[入力形式]

debug protocols ipv6-multicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 12-33 debug protocols ipv6-multicast 実行例

```
> debug protocols ipv6-multicast
>
(syslog専用イベント情報をsyslogインタフェースに出力します)
```

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-29 debug protocols ipv6-multicast コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、restart ipv6-multicast コマンドで IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IPv6 multicast routing is not configured	IPv6 マルチキャストルーティングが設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。
3	mr6 is no response.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、restart ipv6-multicast コマンドで IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

syslog への出力は、コンフィグレーションコマンド logging event-kind の event level パラメータを mr6

に設定してください。

no debug protocols ipv6-multicast

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムによる syslog 専用イベント情報の出力を無効にします。

syslog 専用イベント情報には以下の種類があります。

- MLD または PIM の出力インタフェースの追加
- MLD または PIM の出力インタフェースの削除

syslog 専用イベント情報は syslog インタフェースにだけ出力し、運用ログには出力しません。

[入力形式]

no debug protocols ipv6-multicast

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

なし

[実行例]

図 12-34 no debug protocols ipv6-multicast 実行例

```
>no debug protocols ipv6-multicast
>
(syslog専用イベント情報をsyslogインタフェースに出力しません)
```

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-30 no debug protocols ipv6-multicast コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ	内容
1	connection failed to mr6	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、restart ipv6-multicast コマンドで IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
2	IPv6 multicast routing is not configured.	IPv6 マルチキャストルーティングが設定されていません。コンフィギュレーションを確認してください。
3	mr6 is not response.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。 頻発する場合は、restart ipv6-multicast コマンドで IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動してください。
4	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message> : エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

なし

dump protocols ipv6-multicast

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムで採取している制御テーブル情報をテキスト化し圧縮してファイルへ出力します。

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムで採取しているイベントトレース情報をテキスト化してファイルへ出力します。

[入力形式]

```
dump protocols ipv6-multicast { all | trace | table }
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

all

イベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルに出力します。

trace

イベントトレース情報をファイルに出力します。

table

制御テーブル情報をテキスト化し圧縮してファイルへ出力します。

[実行例]

図 12-35 dump protocols ipv6-multicast 実行例

```
> dump protocols ipv6-multicast trace
>
```

または

```
> dump protocols ipv6-multicast table
>
```

または

```
> dump protocols ipv6-multicast all
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-31 dump protocols ipv6-multicast コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ	内容
1	mr6 doesn't seem to be running.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが起動していないため、コマンドが失敗しました。IPv6 マルチキャストルーティングが有効になっているにもかかわらずこのメッセージが出る場合は、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの再起動を待って、コマンドを再実行してください。
2	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ (発生元 (エラー要因))

[注意事項]

本装置の出力ファイルの名称およびディレクトリを以下に示します。

ディレクトリ : /usr/var/mrp/

制御テーブル情報ファイル : mr6_dump.gz

イベントトレース情報ファイル : mr6_trace

なお、イベントトレース情報または制御テーブル情報を採取する際、当該ファイルがすでに存在する場合は無条件に上書きするので、必要ならばファイルをあらかじめバックアップしておいてください。

erase protocol-dump ipv6-multicast

IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが作成したイベントトレース情報ファイル，制御テーブル情報ファイル，コアファイルを削除します。

[入力形式]

```
erase protocol-dump ipv6-multicast { trace | table | core-file }
```

[入力モード]

一般ユーザモードおよび装置管理者モード

[パラメータ]

trace

イベントトレース情報ファイルを削除します。

table

制御テーブル情報ファイルを削除します。

core-file

コアファイルを削除します。

[実行例]

図 12-36 erase protocol-dump ipv6-multicast 実行例

```
> erase protocol-dump ipv6-multicast trace
>
> erase protocol-dump ipv6-multicast table
>
> erase protocol-dump ipv6-multicast core-file
>
```

[表示説明]

なし

[通信への影響]

なし

[応答メッセージ]

表 12-32 erase protocol-dump ipv6-multicast コマンド応答メッセージ

項番	メッセージ	内容
1	mr6 doesn't seem to be running.	IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが起動していないため，コマンドが失敗しました。IPv6 マルチキャストルーティングが有効になっているにもかかわらずこのメッセージが出る場合は，IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの再起動を待って，コマンドを再実行してください。
2	program error occurred: <error message>	プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>: エラーメッセージ（発生元（エラー要因））

[注意事項]

本装置の削除ファイルの名称およびディレクトリを以下に示します。

- ディレクトリ : `/usr/var/mrp/`
制御テーブル情報ファイル : `mr6_dump.gz`
イベントトレース情報ファイル : `mr6_trace`
- ディレクトリ : `/usr/var/core/`
コアファイル : `pim6sd.core`

コアファイルを採取したあとは、本コマンドによってコアファイルを削除してください。

索引

C

clear ipv6 bgp 444
clear ipv6 ospf 400
clear arp-cache 24
clear counters rip ipv4-unicast 104
clear counters rip ipv6-unicast 365
clear dhcp traffic 52
clear ip bgp 176
clear ip dhcp binding 58
clear ip dhcp conflict 63
clear ip dhcp server statistics 66
clear ip multicast statistics 237
clear ip ospf 137
clear ip route 85
clear ip static-gateway 184
clear ipv6 dhcp binding 320
clear ipv6 dhcp server statistics 326
clear ipv6 multicast statistics 503
clear ipv6 neighbors 283
clear ipv6 route 347
clear ipv6 static-gateway 452
clear netstat(IPv4) 38
clear netstat(IPv6) 297
clear tcp(IPv4) 39
clear tcp(IPv6) 298

D

debug ip 193
debug ipv6 461
debug protocols ipv6-multicast 510
debug protocols unicast 262
dhcp server monitor 70
dump protocols dhcp 69
dump protocols ipv4-multicast 244
dump protocols ipv6-dhcp server 329
dump protocols ipv6-multicast 513
dump protocols unicast 264

E

erase ipv6-dhcp server duid 334
erase protocol-dump ipv4-multicast 246
erase protocol-dump ipv6-multicast 515
erase protocol-dump unicast 266

I

ipv6-dhcp server monitor 330

N

no debug protocols ipv6-multicast 512
no debug protocols unicast 263
no dhcp server monitor 71
no ipv6-dhcp server monitor 331

P

ping 41
ping ipv6 300

R

restart dhcp 67
restart ipv4-multicast 241
restart ipv6-dhcp server 327
restart ipv6-multicast 507
restart unicast 259

S

set ipv6-dhcp server duid 332
show dhcp giaddr 53
show dhcp traffic 50
show ip-dual interface(IPv4) 10
show ip-dual interface(IPv6) 270
show ip arp 20
show ip bgp 139
show ip dhcp binding 56
show ip dhcp conflict 61
show ip dhcp import 59
show ip dhcp server statistics 64
show ip entry 87
show ip igmp group 226
show ip igmp interface 223
show ip interface 15
show ip interface ipv4-unicast 189
show ip mcache 196
show ip mroute 201
show ip multicast resources 239
show ip multicast statistics 233
show ip ospf 106
show ip pim bsr 216
show ip pim interface 206

show ip pim mcache 213
show ip pim neighbor 209
show ip pim rp-hash 221
show ip pim rp-mapping 219
show ip rip 90
show ip route 74
show ip rpf 230
show ip static 180
show ipv6-dhcp server duid 333
show ipv6 bgp 402
show ipv6 dhcp binding 318
show ipv6 dhcp server statistics 322
show ipv6 entry 349
show ipv6 interface 275
show ipv6 interface ipv6-unicast 457
show ipv6 mcache 464
show ipv6 mld group 493
show ipv6 mld interface 490
show ipv6 mroute 468
show ipv6 multicast resources 505
show ipv6 multicast statistics 500
show ipv6 neighbors 279
show ipv6 ospf 367
show ipv6 pim bsr 482
show ipv6 pim interface 473
show ipv6 pim mcache 479
show ipv6 pim neighbor 476
show ipv6 pim rp-hash 488
show ipv6 pim rp-mapping 485
show ipv6 rip 352
show ipv6 route 336
show ipv6 routers 312
show ipv6 rpf 497
show ipv6 static 448
show ipv6 vrf 454
show netstat(netstat)(IPv4) 28
show netstat(netstat)(IPv6) 286
show processes cpu unicast 252
show processes memory unicast 250
show processes task unicast 255
show processes timer unicast 257

T

traceroute 46
traceroute ipv6 306

こ

コマンドの記述形式 2